

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





..

.



• . • •

•

Elemente der Physik.

107 58242111

.

;

.

•

.

.

Elemente der Physik

bon

C. Cabart, Repetent an der polytechnischen Schule in Paris.

Deutsch bearbeitet

zum Gebrauche bei Borlesungen an Universitäten, polytechnischen und Gewerbschulen, Real= und Militairschulen, sowie zum Selbstunterrichte als Vorbereitung fürs Examen für angehende Mediziner 2c.

Mit über 200 in ben Text gebruckten Abbildungen. .

Leipzig

Berlag von Ambr: Abel.

1852

146. 1.7.

British Commence

the second of th


to the following of the first of the

/

411411

1 - 8 3 6 5 5 6 6 1 7 11 7 12

26-41



Inhalt.

Erftes Rapitel. Seite 1-10.

Erftes Rapitel. Sette 1—10.

4. Materie. — 2. Phyfitalische Agentien. — 3. 3. 3 wed ber Phyfit. — 4. Einteilung der Phyfit. — 5. Ausbehnung, Undurchdringlicheit. — 6. Meffen der Ausdehnung. — 7. Meffen der Länge. — 8. Nontus. — 9. Meffen der Binkel; Transporteut. — 10. zirkel. — 11. Graphometer; Kreis. — 12. Mitrometersschraube. — 13. Kathetometer. — 14. Zirkel, um die Dicke eines Körpers zumessen. — 15. Eheisbarkeit der Materie. — 16. Molekule, Atome. — 17. Porofität.

3meites Rapitel. Seite 11-18.

Imetres Kapitel. Seite 11—18.

Bon der Bewegung. Bon den Kraften.

18. Beweglichleit. — 19. Absolute und resative Bewegung. — 20. Messen der Bewegung. Raum. Beit. — 21. Gleichstrutge Bewegung. — 22. Ungleichstrutge Bewegung. — 22. Ungleichstrutge Bewegung. — 23. Kräfte. Trägheit der Radrie. — 24. Art der Birtung der Kräfte. — 25. Princip der Unabhängigkeit der Bewegungen. — 26. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Geseh der Geschwindigkeit. — 27. Geseh der Raume. — 28. Geschwindigkeit aus dem Kaume. Kaum aus der Geschwindigkeit. — 29. Beschwindigkeit. — 30. Messen der Masse. — 31. Jusammensehung ber Riffte.

Drittes Rapitel. Seite 19-28.

Bon ber Schwete. 32. Schwere. — 83. Sall ber Korper in ber Luft. — 34. Fall ber Korper im leeren Raume. — 35. Wiberftanb ber Luft. — 36. Gefes bee Falles ber Korper. — 37. Schiefe Ebene. — 38. Gefes ber Raume. — 39. Gefes ber Gefchwinbigkeiten. — 40. Fallmaschine von Atwood. — 41. Bersuche. Geset ber Raume.
Gefet ber Geschwindigkeiten. — 42. Apparat von Morin.
Biertes Rapitel. Geite 29—35.

Bom Gewichte. Both Pendel. 43. Gewicht. — 44. Ermittlung ber Maffe. — 45. Dichtes fpetififches Gewicht. — 46. Schwerpuntt. — 47. Benbel. — 48. Detilationen bes Benbels. — 49. Juau. Omwerpuntt. — 41. Penvel. — 48. Obtiflationen bes Penbels. — 49. Jufammengesetes Benbel. — 50. Ermittelung der Dauer einer Oscillation. —
51. Länge des Gekundenpendels. Bartationen. — 52. Gleiche Schwere aller Körper. — 53. Meffen der Zeit. — 54. Anwendung des Pendels zur Congruction von Uhren. — 55. Fernere Anwendung des Pendels.
Fünftes Lapitel. Geite 86—45.

Fanftes Rapitel. Seite 36—45.
Bon ber Kreisbewegung und ber Centrisugaltraft. Bon ber Bage.
56. Ursache der Bariationen bet Schwert. — 57. Kreisbewegung. — 58. Centrisugaitraft. — 59. Einfluß der Centrifugaitraft auf das Gewicht eines Körpers. — 60. Arscheinungen, die fich aus der Centrifugaitraft ertiären lassen, und technische Anwendungen dieser Kraft. — 61. Wage. — 62. Conftruction einer Wage. — 63. Empfindlichteit einer Wage. — 64. Beschreibung der Wage. — 65. Bägen eines Körpers. — 66. Prisung einer Wage. — 67. Methode der doppelien Bägung.

Gedftes Rapitel. Geite 46-36,

Bon der Constitution der Körper. Die Hybrostatis.
68. Constitution der Körper. — 69. Spbrostatische Principien. — 70. Niveaus stäche. — 71. Oruci in einer Flüssigkeit. — 72. Communicirende Gefäße. — 73. Bobendruck. — 74. Gegners Bassertad. — 75. Mittelpunkt des Drucks. — 76. Archimedisches Princip. — 77. Schwimmende Körper. — 78. Stadistätsschuffenten Flüssigkeit fcmmmender Körper. — 79. Uedereinander besindliche Flüssigkeiten: — 80. Acquivalente Pluffigfeitefaulen.

Siebentes Rapitel. Seite 57---64.

Bom fpetififden Gewichte. 81. Bergleichung ber Dichtigfeiten. — 82. Dichte fefter Rorper. — 83. Dichte fülffiger Abroer. — 84. Sporofiatifche Bage: — 85. Bolumen-Ardometer. — 86. Gewichtlaffedumeter. — 87. Empfinblichfeit ber Ardometer. — 88. Ardos lometer von Bumme. — 89. Altoholometer. — 90. Dichte gasformiger Rorper.

Mates Ravitel. Seite 65-75.

91. Expansiveraft eines Gases. — 92. Uebertragung des Druckes. — 93. Messen des Druckes. — 94. Bersucke von Pascal. — 95. Zusammendrückarkeit der Luft. — 96. Mariotte'sches Gesey. — 97. Ausdehnsamkeit elastischer Flüsselten. — 98. Barometer. — 99. Barometer mit unveränderlichem Rivscu. — 100. Fortime der Ausdehnsamkeit. — 102. Webuteten der Control of Control o Barometer. — 101. Reduction ber Barometerbobe. — 102. Reduction ber Cappillarbepreffion. — 103. Seberbarometer. — 104. Sarometer von Gay-Luffac. — 105. Berbefferung von Bunten. — 106. Zeigerbarometer. — 107. Bavometers fdmantungen.

Reuntes Rapitel. Seite 76-85.

Bumpen. 108. Luftpumpe. - 109. Magbeburger Galbtugeln. - 110. Birtung ber Luftpumpe. — 111. Grenge der Berdunnung. — 112. Barometerprobe. — 113. Sahne. — 114. Compressionspumpe. — 115. Manometer. — 116. Sandcompressionspumpe. — 117. Bafferpumpe. - 118. Drudpumpe. - 119. Saugpumpe. - 120. Saugund Drudpumpe.

Bebutes Kapitel. Seite 86—97. Sybraulik.

121. Principien. - 122, Ausftrömen von Fluffigleiten. Zoricelli's Gefes. -123. Bertikaler Bafferstrahl. — 124. Schiefer Bafferstrahl. — 125. Bafferstrahl burch ben Drud eines Gafes. — 126. Artefischer Brunnen. — 127. Seber. — 128. Becher bes Tantalus. — 129. Constantes Ausströmen von Fluffigkeiten. — 130. Conftantes Ausströmen von Gafen. Gafometer.

Elftes Kapitel. Seite 98—107.

Bom Thermometer. 131. Principien. — 132. Temperatur. — 133. Thermometrie. — 134. Arten von Thermometern. — 135. Scheinbarer Ausdehnungscoefficient bes Quedfilbers. -136. Quedfilberthermometer. — 137. Bolumen des Quedfilberbehalters. — 138. Construction des Thermometers. — 139. Feste Buntte. — 140. Durch Bergleichung grabuirte Thermometer. — 141. Nichtübereinstimmung der Thermometer.

3molftes Kapitel. Seite 108-119.

Bon der Ausdehnung ber Rörper. 20 n der Ausdehnung der Korper.

142. Ausdehnung der Einheit des Bolumens. — 143. Absolute Ausdehnung des Quecksibers. — 144. Ausdehnung des Glases. — 145. Kubliche Ausdehnung seiter Körper. — 146. Beziehung zwischen der cubischen Ausdehnung und der Linearausdehnung. — 147. Linearausdehnung. — 148. Ausdehnung von Fühffigkeiten. — 149. Bergleichung der Thermometer. — 150. Mazimum der Dichte des Basser. — 151. Empirische Formeln für die Ausdehnung. — 152. Reduction der Barometerhöhen. — 153. Correction der Dichte. — 154. Ausdehnung der Litt. — 155. Beziehung zwischen dem Bolumen, dem Grufe und der Tome ber Luft. — 155. Beziehung zwischen dem Bolumen, dem Drude und der Temperatur ber Maffe eines Gafes. — 156. Differentialthermometer.

Dreizehntes Kapitel. Seite 120—130.

Bon ber ftrahlenden Barme.
157. Sppothesen über die Ratur der Barme. — 158. Strahlende Barme. —
159. Gradlinige Fortpflanzung der Barms. Resterion. — 160. Gefes der Strahlung. — 161. Leelie's Apparat. — 162. Messen der Strahlung. — 163. Ausftrahlungsvermögen. — 164. Gefet der Entfernung. — 165. Cinfluß des Bin-tels. — 166. Erwärmung eines materiellen Bunttes. — 167. Absorptionsvermogen. - 168. Beziehung zwischen bem Absorptionepermogen und dem Ausftrablungevermögen. — 169. Reslezionsvermögen. Bierzehntes Kapitel. Seite 131—137.

Bon ber Barmeleitung. 170. Bewegliches Gleichgewicht ber Temperaturen. -- 171. Fortpflanzung ber Barme in ben Rorpern. - 172. Innere Leitungefabigfeit. - 173. Meußere Leitungsfähigfeit. — 174. Fortpflanzung ber Barme in einem Stabe. — 175. Befimmung bes Barmeleitungscoefficienten. — 176. Sogenannte talte Korper. — 177. Fortpflanzung ber Barme in Fluffigleiten. — 178. Fortpflanzung ber Barme in Gasen. — 179. Conservation ber Barme. Fünfzehntes Rapitel. Seite 138-148.

Bon ber fpecififchen Barme. 180. Specififche Barme. — 181. Barmemenge; Ausbrud berfelben. — 182. Mifchungemethode. — 183. Methode bes Gisichmelzens. — 184. Erkaltungs-methode. — 185. Specifiche Barme ber Fluffigfeiten. — 186. Specifiche Barme ber Gafe. — 187. Specififche Barme ber Einheit bes Bolumens. — 188. Begiebung ber fpecifichen Barme gu ben Aequivalentgablen eines Korpers. — 189. Satente Barme. — 190. Finffigfeitswarme bes Gifes. — 191. Finffigfeitswarme ber

Metalle. - 192. Berdampfungewarme. - 193. Erzeugung von Ralte.

Sechszehntes Rapitel. Seite 149-163.

Bon ben Dampfen. 194. Beranderung des Aggregatzuftandes. - 195. Berdampfung; Dampfe. -196. Spannfraft der Dampfe. — 197. Geset der Berdampfung. — 198. Gesether Spannfraft. — 199. Sieden. — 200. Thermometriche Correction. — 201. Dämpfe aus Salzidfungen. — 202. Zerfließen; Cffloreseiren. — 203. Beredampfen in Gasen. — 204. Anwendung des Dampfes als bewegende Kraft. Acolipise. — 205. Dampfmaschinen. — 206. Amosphärtiche Maschinen. — 207. Batts Condensator. — 208. Doppelmirfende Maschinen. — 209. Birfungsweise bes Dampfes. — 210. hochbruchmaschine. — 211. Beschreibung der einsachen

Des Dampies. — 210. Hohornamaignine. — 211. Seichreibung ver einjugen und doppeltwirkenden Maschinen.
Siebenzehntes Kapitel. Seite 164—168.

Bon der hygrometrie.
212. Atmosphärische Feuchtigkeit. — 213. Absorptionshygrometer. — 214. Hogrometrischer Zustand der Luft. — 215. Condensationshygrometer. — 216. Danielle Spigrometer. — 217. Regnaulte Spigrometer. — 218. Gewicht eines Liters feuche ter Luft. — 219. August's Pfpchrometer.

Achtzehntes Rapitel. Seite 169-178.

Meteorologische Rotigen.
220. Thau. — 221. Rächtliche Strablung. — 222. Absegen bes Thaues. -223. Reif. — 224. Bilbung der Bolten. — 225. Cintheilung ber Bolten. — 226. Schweben ber Bolten. — 227. Nebel. — 228. Regen. — 229. Schnee. — 230. Sagel. — 231. Graupeln. — 232. Ursprung der Binde. — 233. Sand-

winde, Seewinde. — 234. Passatwinde. Reunzehntes Kapitel. Seite 179—186.

Bon der Optit. 235. Sopothefen über bie Ratur bes Lichts. — 236. Fortpflangung bes Lichts. — 237. Schatten. — 238. Bilber burch fleine Deffnungen. — 239. Gefchwindigfeit des Lichts. — 240. Die Intensität des Lichts. — 241. Gesetz der Entfernung. — 242. Beleuchtung eines Punttes. — 243. Photometrie. Swanzigstes Kapitel. Seite 187—194.

Bon ber Reflexion bes Lichtes.

244. Uebergang des Lichtes aus einem Mittel in ein anderes. — 245. Reflectirtes Licht. — 246. Ginfluß des Ginfallswintels. — 247. Regelmäßige Beugung. — 248. Spiegelbilder. — 249. Concave fpharifche Spiegel. — 250. Secundare Brennpuntte. — 251. Connege fpharifche Spiegel. — 252. Bestimmung des Sauptfocus.

Einunbzwanzigftes Rapitel. Seite 195-201. Bon ber Refraction.

253. Refraction. — 254. Refraction in fluffigen Korpern. — 255. Grenze ber Refraction. — 256. Totalreflexion. — 257. Durchgang des Lichtes burch eine Platte. — 258. Meffen bes Brechungeinber. 3meiundzwanzigftes Rapitel. Seite 202—212.

Bon ben Linfen. 259. Brechende Mittel mit getrummten Flachen. — 260. Biconvere Linfen. — 261. Planconvere Linfen; Menisten. — 262. Berftreuungelinfen. — 263. Optischer Mittelpunkt. — 264. Secundare Azen. — 265. Bilber durch Brechung ergeugt. — 266. Astronomisches Fernrohr. — 267. Terrestrisches Fernrohr. — 268. Galilei'sches Telestop. — 269. Zusammengeseptes Mitrostop. — 270. Sphärische Abweichung.

Dreiundzwanzigstes Kapitel. Seite 213-219. Bon der Zerstreuung des Lichts.

271. Ungleiche Brechbarteit. — 272. Sonnenspectrum. — 273. Frauenhofer'sche Linten. — 274. Zersegung der Farben. — 275. Crzeugung von welhem Lichte. — 276. Rewtons empirische Regel. — 277. Irifirende Streifen. Bierundzwanzigstes Kapitel. Seite 220—234. Bom Dagnetismus. 278. Nathrliche Magnete. — 279. Coercitivtraft. — 280. Künstliche Magnete. — 281. Erzeugung fünstlicher Magnete. — 282. Richtung ber Magnetnadel. — 283. Magnetischer Meridian. Declination. — 284. Magnetische Inclination. — 285. Cinfluß der Erde. — 286. Componenten der Einswirtung der Erde. — 287. Cinfluß des Erdmagnetismus auf das Sten. — 268. Magnetische Kraft eines Magneten. — 289. Dectin. 290. Compaß. — 291. Inclinationsbouffole. Fünfundzwanzigstes Kapitel. Seite 235—246. 289. Declinationsbouffele. -Bon ber Eleftricität. 293. Reibungseleftricitat. — 294. Letier. Ifolatoren. — 295. Gleftriffrung ber Detalle. — 296. Cinfing bes Luftbrudes. — 297. Entgegengefeste Eleftricitaten. — - 299. Bertheilung 208. Sprothese über die Ratur der beiben Elettricitaten. ber Elettricitat. - 300. Bertheilungeelettricitat. - 301. Cleftrifche Angiehung. -302. Reutralifation der beiden Cleftricitäten. — 303. Cleftrifiger Funton. — 304. Cleftroftope. — 305. Cleftrifirmaschine. — 306. hydroelestrifirmaschine. — 506. hydroelestrifirmaschine. — 306. bydroelestrifirmaschine. — 306. bydroelestrification. — 306. bydroel 307. Cieftropher. — 308. Conbenfator. — 309. Franklin'iche Tafel. — 310. Lesboner Flaiche. — 311. Rugen der Belegung. — 312. Cieftrische Batterie. — 313. Mechanische Birtungen bes elektrischen Stromes. — 314. Cieftrisches Fingerad. — 315. Ausbehnung der Rüffigkeiten. — 316. Physikalische Birtungen des elektrischen Stromes. — 317. Thermische und spitische Wirtungen. — 318. Physiologifche Birfungen. Siebenundzwanzigftes Rapitel. Seite 259-264. Bon ber atmofpharifden Glettricitat. 319. Bergleichung bes Blipes mit bem eletirifchen Funten. — 320. Diffuse Eleftricität in ber Atmosphäre. — 321. Eleftrische Bollen. — 322. Bugableiter. — 323. Rugen ber Spipen. 324. Ruckschlag. Achtundzwanzigstes Rapitel. Seite 265—276. Ueber Balvanismus. 325. Galvani's Berfuch. — 326. Galvanismus. — 327. Hupothefe von Bolta. — 328. Boltaische Säule. — 329. Wollastons Batterie. — 330. Daniells und Groves Batterie. — 331. Bunsens Kohlenbatterie. — 332. Smee's und Whentistone's Batterie. — 333. Trodne Säulen. — 334. Bohnenbergers Cleftrostop. — 335. Thermische und optische Wirtungen des galvanischen Stromes. — 336. Physiologische Wirtungen. — 337. Chemische Wirtungen. — 338. Ragnetische Wir-- 339. Inductrende Birtungen. fungen. -Reunundzwanzigstes Kapitel. Seite 277—294.-Bon ber Atuftit. 340. Der Schall. — 341. Schwingungen. — 342. Fortpflanzung der Schwingungen. — 343. Bibrationen von Flässigkeiten. — 344. Bibrationen der Luft. — 345. Das Gehörorgan. — 346. Bibrationen im leeren Kaume. — 347. Geschwindigkeit des Schalles. — 346. Geschwindigkeit des Schalles in der Luft. — 349. Geschwindigkeit des Schalles. 349. Geschwindigkeit des Schalles im Baffer. — 350. Geschwindigkeit des Schalles im Baffer. — 350. Geschwindigkeit des Schalles im Baffer. — 350. Geschwindigkeit des Schalles Schwingungsgesche eines Stabes. — 352. Gradlinige Fortpflanzung der Wellen. — 353. Sphärissche Wellen. — 354. Restegion der Wellen. — 355. Coo. — 358. Totale Keston. — 357. Interferenz der directen Welle und der restectivten. — 358. Sprachrohr. — 359. Eigenschaften des Tones. — 360. Sirene. — 361. Nonochord.

Erftes Rapitel.

Einleitung.

- 1. Materie. 2. Phyfitalische Agentien. 3. 3wed der Phyfit. 4. Eintheilung der Phyfit. 5. Ausdehnung, Undurchdringlichkeit. 6. Meffen der Ausdehnung. 7. Wessen der Länge. 8. Ronius. 9. Messen der Binkel; Transporteur. 10. Zirkel. 11. Graphometer; Kreis. 12. Mikrometerschraube. 13. Kathetometer. 14. Zirkel, um die Dicke eines Körpers zu messen. 15. Theilbarkeit der Materie. 16. Moleküle, Atome. 17. Porosität.
- 1. Materie. Ginen in bestimmte Grenzen eingeschlossenen Theil des ganzen unendlichen Raumes nennt man Körper; was den Raum des Körpers erfüllt, wird Materie oder Stoff genannt. Besentliche Eigenschaften der Materie sind Ausbehnung, Undurchdringlichkeit und Trägheit. Durch diese Eigenschaften erlangen wir eine Borstellung von der Materie, durch dieselben unsterscheiden wir sie von dem unbegrenzten Raum.

Außer diesen Eigenschaften haben die Körper noch einige Eigenschaften mit einander gemein, welche man allgemeine Eigenschaften der Körper nennt. Es find dies: Theilbarkeit, Porosität, Elasticität und Beweglichkeit.

2. Phyfitalifche Agentien. Die phyfitalischen Ursachen, welche Beranderungen der Materie hervorbringen, find uns ihrer Ratur nach völlig unbefannt; wir nehmen sie nur durch ihre Wirkungen wahr. Je nach den letteren giebt man diesen Ursachen auch Bestennungen, in denen die hauptsächlichste Wirkung angedeutet ift.

Die Anziehung, die Schwere, die Barme, die Elektriscität und das Licht find Rrafte, welche wir als die Ursachen der Erscheinungen in der anorganischen Welt betrachten.

- 3. Zweck ber Phyfik. Die Phyfik hat das Studium der Erscheinungen in der anorganischen Natur, bei welcher die Körper in ihrer Zusammensetzung keine Beränderung erleiden, zum Zweck.
- 4. Eintheilung ber Phyfit. Je nach den Ursachen theilt man die Erscheinungen in verschiedene Rlaffen. Man pflegt zuerst die allgemeinen Eigenschaften der Körper zu betrachten, darauf überzugeben zu den Erscheinungen der Schwere, der wägbaren Körper in Men drei Zuständen, namlich im festen, füssigen und gas-

förmigen Zustande, den Erscheinungen der Wärme und des Lichtes, der Elektricität und des Wagnetismus, als der doppelten Aeußerung einer und derselben Ursache, und mit den Erscheinungen der Akustik zu schließen, welche im innigen Zusammenhange mit den Ekasticitäts= veränderungen stehen, die durch mechanische Ursachen in den wägsbaren Stoffen hervorgebracht werden.


- 5. Ausbehnung, Undurchdringlichkeit. Ein materieller Körper nimmt in dem unendlichen Raume einen bestimmten Plat ein; er besitzt Ausdehnung. Da wo sich ein Körper besindet, kann kein anderer sein. Jeder Körper ist undurchdringlich. Das Gesicht und der Tastsinn geben uns meist eine Vorstellung von der Ausdehnung und der Undurchdringlichkeit, oft aber reichen diese beiden Sinne nicht aus und der Verstand muß, auf Beobachtungen von Thatsachen gestützt, ihnen zu hilfe kommen.
- 6. Meffen der Ausdehnung. Die Ausdehnung ift Gegenftand einer besondern Biffenschaft. Die Geometrie betrachtet die Ausdehnung in verschiedenen, durch dieselbe bewirkten regelmäßigen Figuren; diese Wiffenschaft ist zu einsachen Beziehungen gelangt, aus denen sich der numerische Werth der Ausdehnung abseiten läßt. Das Element dieser Bestimmung, das Längenmaß, aber gehört der Physis an.
- 7. Meffen der Länge. Die Messung einer gradlinigen Länge wird mit hilfe eines in Millimeter getheilten Maßkabes ausgeführt (Fig. 1).



8. Nontus ober Bernier. In Fällen, in denen eine approximative Bestimmung der Länge nicht ausreichend ift, benutt man den Nonius und die Mifrometerschranbe.

Der Nonius besteht in einem zweiten kürzeren. Maßstade, der sich längs des andern größern Maßstades verschieben läßt und in kleinere Unterabtheilungen als der größere Maßstade eingetheilt ist, die sich von den Abtheilungen auf dem größeren Maßstade gewöhn= lich durch einen aliquoten Theil unterscheiden. Gesetzt der Unterschied betrüge $\frac{1}{10}$, so würde eine jede der Abtheilungen dieses Maßstades $\frac{9}{10}$ Millimeter sein, wenn die Hauptabtheilungen Millimeter sind. Wenn also der Theilstrich O des Nonius mit dem Theilstrich N des Maßstades zusammenfällt, so wird der Theilstrich 1 des Nonius

um $\frac{1}{10}$ Millimeter hinter dem Theilstrich N+1 des Maßstabes, der Theilstrich 2 um $\frac{2}{10}$ Millimeter des Theilstriches N+2 des Maßstabes zurück sein. Allgemein gesagt, wird der Theilstrich p des Monius um $\frac{p}{10}$ Millimeter hinter dem Theilstrich N+p des Maßstabes zurück sein. Bird der Maßstab mit dem Nonius an eine zu messende Linie so angelegt, daß der Ansangspunkt des Maßstabes mit dem einen Grenzpunkte, und der eine der beiden äußersten Theilstriche des Nonius mit dem andern Grenzpunkte dieser Linie zusammenfällt, so braucht man nur zu beobachten, welcher Theilstrich des Nonius mit einem Theilstriche des Maßstabes so nahe zusammenfällt, daß sich der eine als die Berlängerung des andern betrachten läßt. Da die Entsernung dieses gemeinschaftlichen Theilstriches von jedem der



äußersten Theilstriche des Ronius und vom Anfangspunkte des Maß=
stabes bekannt ist, so läßt sich hier aus die Länge der zu messenden Linie leicht ableiten. Vermittelst des Nonius (Fig. 2) lassen sich bequem Bruchtheile der Abtheilungen des größeren Maßstabes, bis

ungefähr zu $\frac{1}{10}$ Millimeter messen. Wenn man mit dem Maßstabe zeinen Nonius verbindet, auf welchem 20, 30 und 40 Abtheilungen 19, 29 und 39 Abtheilungen des Maßstabes entsprechen, so kann man noch $\frac{1}{20}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{40}$ Millimeter messen.

9. Meffen der Binkel. Transportenr. Das Meffen der Binkel kommt auf das Meffen der Bogen, die vom Scheitel, als Mittelpunkt betrachtet, beschrieben werden, folglich auf das Meffen




eines eingetheilten Kreisbogens binaus. Die Abtheilungen der Bögen find der Grad, die Minute und die Sekunde.

Der Transporteur (Fig. 2) bietet - uns ein - Beispiel eines berartigen eingetheilten 'Kreis-bogens. Er wird benutt, um

einen auf Papier gezeichneten Bintel in Graden auszudruden. Man at den Transporteur auf das Papier, lagt den Durchmeffer des Halbstreises mit einer der beiben Seiten des Winkels coincidiren und giebt dabei Acht, daß das Centrum mit dem Scheitel des Winkels zusammenfalle. Derjenige Punkt, an welchem die zweite Seite des Winkels die Peripherie trifft, wird notirt. Auf diese Weise läßt sich ein Winkel bis auf $\frac{1}{2}$ Grad Genauigkeit messen.


10. Zirtel. Gin Winkel läßt fich auch noch mit hilfe eines Zirkels (Fig. 4) meffen. Bu diesem Zwed conftruirt man einen Winkel, welcher



dem gegebenen gleich ist. Bom Scheitel dieses Winkels aus, den man als Centrum
betrachtet, beschreibt man eine Peripherie.
Zett bringt man die beiden Spiten des
Zirkels an diejenigen Punkte, in welchen
die Peripherie von den beiden Schenkeln
des Winkels geschnitten wird und trägt
diese Deffnung des Zirkels auf der Peripherie auf, bis man wieder zum Ausgangspunkt gelangt. Bezeichnet man mit
m die Anzahl der gleich großen Sehnen,
mit h die Zahl, welche angiebt, wie vielmal die Peripherie durchlausen worden
ist, so hat man für den Winkel in Graden
h 3600.

If z. B. h=2, m=21, so ist ber gesuchte Winkel 34° 17' 8".


11. Graphometer. Rreis. Um den Binkel zu meffen, den Lichtstrahlen, welche von zwei verschiedenen Punkten kommen, mit



einander bilden, benutt man- einen Kreis oder Kreisabschnitt (Fig. 5), welcher ein Grade und in Bruchtheil = Grade eingetheilt ist. Um eine Axe, die durch das Centrum dieses Kreises geht, bewegt sich eine Albidade oder ein besweglicher Diameter, auf

welchem sich freissörmige Ronien besinden, deren Linien mit einem Diameter zusammenfallen. Auf der Alhidade besinden sich zwei darauf senkrecht stehende Abseher, um die Visitrlinie genau bestimmen zu können. Diese Linie entspricht dem Durchmesser, der durch die Nullstriche der Ronien geht. Die durch die Linie der Alhidade beschriebenen Winkel werden von einer bestimmten Linie aus berechenet, welcher der Rullpunkt der Randeintheilung entspricht. Daß die Ronien, mit denen man die Winkel mißt, auf denselben Principien beruhen, wie 8 angegeben worden ist, leuchtet von selbst ein. Ist z. B. der Rand in halbe Grade getheilt, und will man Winkel die auf weniger als eine Minute, d. h. 16 Grad, messen, so bringt man auf dem Ronius Abtheilungen an, welche 29 eines Grades entsprechen.

12. Mifrometerschraube. Diese Schraube (Fig. 6a), bei welcher auf einen bestimmten Theil ihrer Lange eine große Anzahl




von Gängen gehen, dient zur genauen Meffung sehr kleiner Längen.
Am Ende trägt sie eine Scheibe, die
an ihrem Umfange mit einer Theilung versehen ist. Der Umfang ist
in 100, 200 ... 500 gleiche Theile
getheilt. Bermittelst der Mikrometerschraube lassen sich Linien messen, deren Länge weniges als $\frac{1}{500}$ Millimeter beträgt.

Auf gleichem Principe, wie die Mikrometerschraube, beruht das Sphärameter (Fig. 6 b), das hauptsächlich zum Ressen der Dicke dunner Blättchen gebraucht wird; man benutt es außerdem, zu untersuchen, ob
die Oberstäche eines für eben gehaltenen Körpers auch in der That vollkommen eben ist, ob ferner ein kugel-

förmig :gefrummt scheinender Körper auch wirklich eine solche Krummung besigt; und die Schraubentheilmaschine, wolche man benutt, um Längenausdehnungen, wie Thermometerröhren, Nonien u. f. w. in eine bestimmte Anzahl un gleich langen Theilen zu theilen.

13. Kathetometer. Dieses Instrument besteht aus einer Combination des Ronius mit der Schraube und wird zur Bestimmung und Messung von Niveauunterschieden benutzt.

Es besteht aus bem horizontalen Fernrohre LL' (Fig. 7), das nach zwei verschiedenen Richtungen, ein Mal nach dem vertifal ste=



benden eingetheilten Magstabe RR', bas andere Mal um bie feste Are AX bewegt werden fann. Das Kernrohr wird burch die Vorrichtung MNPQ gehal= ten, welche lettere aus zwei Theilen besteht. Der obere Theil MN, der das Kernrobr traat, ist mit einem Nonius verseben und dient dazu, auf dem Daß= stabe die Beränderungen der Are des Fernrohres zu meffen. Durch die Schraube V läßt fich der obere Theil dem untern PQ nähern. Letterer läßt fich in verschiedenen Soben mittelft der Schraube V befestigen, Makstab, auf welchem die Vorrichtung MNPQ auf und ab bewegt werden fann, ift um ein vertifales Stativ herum beweg= lich, deffen Rug mit Schrauben jum Ginftellen verfeben ift. Auf diese Beise kann man nach ein= ander mei in verschiedenen Uzi= muthen befindliche Buntte vifiren und vermittelft des Nonius die vertifale Diftang ihres Riveaus ableiten.

14. Birkel, um bie Dicke eines Körpers zu meffen. Diefes Juftrument ist wie ein gemöhnlicher Zirkel construirt, deffen verlangerte Schenkel über den De, wo sie vereinigt sind, herausgehen und sich in gleichen Halbfreisen biegen (Fig. 8). Aus der Zeich-



nung ist ersichtlich, daß die Entfernung der beiden Punkte ab proportional der Entfernung AB der beiden Spigen des Zirkels ift. Man braucht des-halb nur diese letteren auf einem Maßstabe zu mefsen, um die ersten zu erfahren.

Um die Dicke eines Körpers mit diesem Instrumente zu messen, um z. B. den Durchmesser eines Chlinders zu ersahren, öffnet man die Schenskel des Zirkels, so daß der Chlinder mit Leichtigskeit zwischen die Punkte a und b gebracht werden kann, und nähert darauf die Spigen einander, so daß der Chlinder sestgehalten wird. Die Entsernung der beiden Punkte AB des Zirkels giebt durch Reduktion die Deffnung ab.

Es sei z. B. OA = 10. Oa; die ahnlichen Dreiede OAB, Oab geben: ab: AB = Oa: OA, woraus ab = \frac{1}{10} AB.



Nehmen wir an, AB entspreche ungefähr einem Millimeter, so wird ab oder die Dicke des Cylinders ungefähr $\frac{1}{10}$ Millimeter sein.

Man kann auch direkt die Deffnung ab auf einen in Millimeter getheilten Maßstab übertragen, was jedoch nur geschehen kann, wenn die Deffnung nicht zu klein ist, und ferner die beiden größeren Schenkel des Zirkels weglassen, worauf aus dem Instrument ein Reduktionszirkel entsteht (Rig. 9).

15. Theilbarteit ber Körper. Alle bis jest bekannten Körper bestehen aus kleinsten Theilchen. Unzählige Beispiele zeigen uns die Theilbarkeit aller Koper, die sortgesest werden kann, bis man zu Theilchen gelangt, die kaum noch durch unsere Sinne mahrgenommen werden können.

Ein Centigramm Carmin farbt 10 Kilogramm Baffer noch merklich roth, und ist bemnach in zehn Millionen fichtbare und magbare Theilden getheilt worden.

Mit einer Quantitat Gold, welche einem Burfel von 12 Millimetern Seide gleich ift, laffen fich mehr als 14 Billionen noch mahrnehmbare Theilchen erhalten. Ein jedes Dieser Theilchen wiegt noch nicht 3 milligramm.

Bon der außerordentlichen Kleinheit der Körper kann man sich durch Betrachtung mikroskopischer Thiere eine Borstellung machen, wenn man bedenkt, daß dieselben Organe besitzen, Rahrung zu sich nehmen und aus dieser Stoffe aufnehmen, die zur Bildung ihrer Organe ersorderlich sind. Manche dieser Thiere sind 1000 Millionen Mal kleiner als ein Sandkorn und doch besitzen diese Thierechen, da sie leben und sich häusig sehr lebhaft bewegen, Glieder, Gelenke, Muskeln u. s. w.

Das auffallendste Beispiel der Theilbarkeit der Körper bietet uns aber der Moschuszdar. Gine kaum mägbare Menge Moschuskann viele Jahre lang einen großen Raum mit merklichem Geruch erfüllen, wenn auch öfterer Luftwechsel stattsindet. Das Gewicht des Moschus ist scheindar dasselbe geblieben.

- 16. Moleküle. Atome. Die Theilbarkeit läßt sich so lange fortsetzen, bis wir endlich an eine Grenze kommen, wo in Folge der Unvolkommenheit unserer Sinne und unserer Instrumente die Theilung aushört. Obgleich es wahrscheinlich ist, daß die Theilung der Körper bis ins Unendliche fortgeben könne, so nimmt man doch allallgemein an, daß die Theilbarkeit eine Grenze habe. Demzusolge betrachtet man alle Körper bestehend aus kleinsten Theilchen, die nicht weiter getheilt werden können. Diese kleinsten Theilchen nennt man Moleküle oder Atome. Alle Beränderungen, welche die Körper in ihrer Materie erleiden, sind eine Folge einer Beränderung der Lage und einer Andersgruppirung der Atome.
- Die Atomvolumen sind verschieden, obgleich außerordentlich klein. Wasserstoffgas kann z. B. durch eine Ripe in einem Gefäß ent-weichen, durch welche Luft und Wasser nicht entweichen können. Dieser Versuch beweist indirekt die begrenze Theilung der Materie und rechtsertigt die Hypothese der Atome, welche zum Verständniß gewisser Erscheinungen nothwendig ist.
- 17. Porosität. Die Moleküle, aus benen die Körper beste= hen, sind durch leere Zwischenraume von einander getrennt, die man Poren nennt. Die Porosität ist die Eigenschaft aller Körper, solche Poren zu besitzen. Sie läßt sich durch Zusammendrückbarkeit und dadurch nachweisen, daß ein Körper in die Masse eines anderen ein= zudringen im Stande ist.

Die Körper vermindern ihr Bolumen, wenn man fie abfühlt oder zusammendruckt. Die Bolumenverminderung, welche man dabei beobachtet, ist von der Materie und dem Zustande des Körpers abshängig; sie wird aber bei allen Körpern, selbst bei flussigen wahrsgenommen, die man ehedem für nicht zusammendruckar hielt.

Wenn man in eine graduirte Glasröhre 50 Theile Waffer und 53 Theile Weingeist bringt, das Wasser zuerst und sodann den Alsohol vorsichtig über das Wasser gießt, so daß der Alsohol in Folge seines geringern specifischen Gewichts über dem Wasser schwimmt, so wird das Volumen der beiden Flüssigkeiten gleich sein den Summen der Bolumen der beiden Flüssigkeiten, d. h. — 103 Theilen.

Berschließt man nun die Glastöhre mit einem Korke und mischt die beiden Flüssigkeiten durch Schütteln, so bemerkt man, daß das Bolumen der Flüssigkeit auf 100 reducirt wird und daß dieselbe sich zusammenzieht. Dieser Bersuch beweist die Porosität des Wassers und des Alkohols.

Im Augenblide des Mengens beider Flüssigkeiten bemerkt man eine beträchtliche Temperaturerhöhung und die Flüssigkeit trübt sich durch eine große Menge von Luftbläschen, die sich aus der Flüssigsteit entwickeln und auf die Obersläche derselben steigen. Diese Luft war in den Poren der Flüssigkeiten enthalten und mußte daraus entweichen, als das Volumen der Flüssigkeiten sich verringerte.



Das Körper von fremden Molekulen durchdrungen werden können, läßt fich leicht durch organisirte Körper wie durch thierische Saut und durch Solzscheiben nache weisen.

Benn man eine dunne Scheibe von Holz oder ein Stud Haut am den oberen Theil einer offenen Glasröhre (Fig. 10) aufsett, die Röhre mit einer Luftpumpe in Berbindung sett, auf die Scheibe oder auf die Haut Quedfilber bringt und die Luft unter der Röhre verdunnt, so bemerkt man, daß in dem Augenblick, als der Druck unterhalb des Quecksilbers sich vermindert, das Queckstler durch die Scheibe oder die Haut hindurchläuft und in Gustalt eines seinen Regens in die Röhre herabfällt.

Porositätserscheinungen bemerkt man ferner an dem Hydrophan und der Areide, aus welchen man im Basser Luftblasen entweichen sieht; an dem Eisen, welches, wenn es bei erhöhter Temperatur mit Kohlenpulver erhipt wird, Kohle aufnimmt, ohne sein Bolumen zu verändern; an dem Kupser, Silber und Gold, wenn diese Metalle Quecksilberdämpsen ausgesetzt werden; an gewissen Metalloxyden, welche durch Kohle oder durch reducirende Gase reducirt werden können, ohne ihr Ansehn zu verändern.

Bweites Kapitel.

Von der Bewegung. Von den Kräften.

18. Beweglichteit. — 19. Absolute und relative Bewegung. — 20. Meffen ber Bewegung. Raum. Beit. — 21. Gleichförmige Bewegung. — 22. Ungleichförmige Bewegung. — 23. Kräfte. Trägheit ber Materie. — 24. Art ber Birtung ber Kräfte. — 25. Princip ber Unabhängigteit ber Bewegungen. — 26. Gleiche mäßig beschleunigte Bewegung. Geseh ber Geschwindigkeit. — 27. Geseh ber Räume. — 28. Geschwindigkeit aus dem Raume. Raum aus der Geschwindigkeit. — 29. Beschleunigung. — 30. Messen der Masse. — 31. Zusammensehung der Kräfte.

- 18. Beweglichkeit. Wenn ein Körper in Bezug auf ein System von Körpern seine Lage andert, so sagen wir, dieser Körper sei in Bewegung. Fortgesetzte Beobachtungen haben gelehrt, daß alle Körper den Ort, an welchem sie sich befinden, verändern können; deshalb betrachten wir die Beweglichkeit als eine allgemeine Eigenschaft aller Körper.
- 19. Absolute und relative Bewegung. Wenn die Körper, welche wir als nicht bewegte betrachten, sich dennoch in dem Raume sortbewegen und in derselben Zeit der beobachtete Körper in Bezug auf sie seinen Ort verändert, so spricht man von relativer Beweswegung. Derartige Bewegungen sind die Bewegungen eines Mensichen auf einem segelnden Schiffe, ferner die Bewegungen auf der Oberstäche der Erde.

Ein in relativer Bewegung begriffener Körper kann sich im absoluten Raume in Ruhe befinden. Bir wissen, daß wir mit der Erde die Himmelsräume durchsliegen, indem sie sich um die Sonne dreht, über unsere absolute Bewegung ist uns nichts bekannt, da wir nicht wissen, ob die Sonne in der That ein unbegrenztes Censtrum"in der Welt ist.

20. Bestimmung der Bewegung. Wenn ein Körper sich bewegt, so wird eine Linie beschrieben, die man die Richtung nennt.

Die Bewegung ist bestimmt, wenn man die Lage und die Gestalt dieser Linie kennt, wenn man ferner weiß, in welcher Zeit die versichiedenen Theile dieser Linie durchlaufen worden sind.

Raum. Zeit. Durch den Raum und die Zeit erhalten wir eine Borstellung von der Bewegung. Raum und Zeit sind gewissermaßen die mathematischen Elemente derselben. Das Messen des Raumes lehrt uns die Geometrie. Die Zeit oder die Dauer einer Erscheinung schägen wir durch eine andere Erscheinung, die unter genau unveränderlichen Bedingungen vor sich geht und sich eine gewisse Anzahl Mal wiederholt, während die erste Erscheinung beobachtet wird. Die Schwingungen eines Pendels und die Beränzberungen der Gestirne sind Erscheinungen, welche sich genau unter denselben Bedingungen wiederholen und deshalb zum Messen der Beit benust werden.

21. Sleichförmige Bewegung. Sind die Bege, die das Bewegliche in gleichen noch so kleinen oder großen Zeiten zurudlegt, gleich, so wird die Bewegung gleichförmig genannt.

Zwei Bewegliche, die fich gleichförmig bewegen, können nicht denfelben Raum in derselben Zeit durchlaufen. Man erfährt die relative Schnelligkeit ihrer Bewegungen, indem man die Räume, die in der nämlichen Zeit durchlaufen worden find, mit einander vergleicht.

Der von einem Jeden der Beweglichen durchlaufene Raum unter der Einheit der Zeit, heißt die Geschwindigkeit (= V). Nach der Definition der gleichförmigen Bewegung ist die Geschwinzbigkeit constant. Bezeichnet man mit R den in der Zeit T durchstausenn Raum, so hat man das Verhältniß:

$$R = Vt$$
, daraus: $V = \frac{R}{t}$

22. Ungleichförmige Bewegung. Wenn sich die Geschwindigsteit eines bewegten Körpers andert und ber Körper in dem folgensten Zeitabschnitte einen Weg zurücklegt, welcher von dem im vorigen abweicht, so heißt die Bewegung eine ungleichförmige.

Bachsen die Raume, so ist die Bewegung eine beschleunigte, nehmen sie dagegen ab, eine verzögerte. Nimmt die Geschwinzdigseit in jedem folgenden Zeitabschnitte um dieselbe Größe zu oder ab, so heißt sie gleichförmig beschleunigt oder verzögert. Beispiele solcher Bewegungen zeigen uns frei fallende oder frei in die Höhe geworsene Körper. Als ein besonderer Fall ungleichför-

miger Bewegung ist die Bewegung zu erwähnen, welche stattsindet, wenn ein Körper aus dem Zustand der Ruhe in den der Bewegung übergeht, eine Geschwindigkeit erlangt, die nach einiger Zeit ihr Maximum erreicht, dann wieder abnimmt und endlich verschwindet, worauf er seine Bewegung mit derselben Anwendung der Geschwinzbigkeit in entgegengesetzter Richtung wieder beginnt. Solche Bewegungen nehmen wir an einem Pendel, an dem Kolben einer Dampfsmaschine wahr u. s. w.

23. Kräfte. Trägheit ber Materie. In dem vorigen Absichnitte haben wir die Bewegungen betrachtet, nicht aber die Ursachen berücksichtigt, durch welche die Bewegungen erzeugt oder verändert werden. Diese Ursachen bezeichnet man mit dem Namen Kräfte.

Die Erfahrung hat folgende Gefete tennen gelehrt:

Ein in Ruhe befindlicher Körper wird so lange in diesem Zustande verharren, bis eine äußere Kraft auf ihn einwirkt; ein in Bewegung besindlicher Körper kann eben so wenig die Bewegung vernichten oder auf irgend eine Beise seine Geschwindigkeit und seine Richtung durch sich selbst verändern, so daß, wenn keine äußere Kraft auf den bewegten Körper einwirkt, die Bewegung gradlinig und gleichmäßig ist; dieses Bestreben der Materie, in dem einmal angenommenen Zustand der Ruhe oder der Bewegung zu verharren, hat man mit dem Namen Trägheit oder Besharrungsvermögen bezeichnet.

Eine jede Beränderung des Zustandes der Ruhe oder der Bewegung eines Körpers kann nur durch eine von demselben verschiedene Ursache hervorgerusen werden. Diese Ursache heißt Kraft,
wenn sie activ, Hinderniß, wenn sie passiv ist. Bei allen auf
der Erde stattsindenden Bewegungen bilden die Rauheit der Obersläche der Körper, worauf andere Körper sich bewegen, oder der
Biderstand der Luft, des Wassers u. s. w. solche Hindernisse dar;
deshalb muß jede irdische Bewegung beständig eine Beränderung
ersahren und endlich aushören. Ohne die genannten Hindernisse
würde die Bewegung jedenfalls ewig fortdauern. Bei der Bewegung
der Himmelssörper ist dies der Fall, die seit Jahrtausenden keine
merkliche Beränderung erlitten hat.

24. Art ber Birkung ber Krafte. Die Ursache, welche bie Bewegung hervorbringt oder vernichtet, die Kraft, ift uns ihrem

Befen nach völlig unbekannt. Bir kennen nur ihre Birkungen und die Gesetze, nach denen diese Birkungen erfolgen. Bir wissen, daß die Birkung einer Kraft auf einen Körper darin besteht, ihn in Bewegung zu setzen und ihm eine gewisse Richtung zu geben, die wir für die Richtung der Kraft selbst nehmen.

Lassen wir auf einen in Ruhe besindlichen materiellen Punkt während einer gewissen Zeit eine der Größe und der Richtung nach constante Kraft einwirlen, so sinden wir, daß, wenn wir den Körper sich selbst überlassen, er sich mit um so größerer Geschwindigseit beswegt, je längere Zeit die Kraft auf ihn eingewirst hat. Sat die Kraft nur sehr lurze Zeit eingewirst, so wird die erlangte Geschwinzdigseit eine sehr kleine sein. Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß die Geschwindigseit allmählich zunehmen, und daß eine jede Kraft einem Beweglichen nur in einem unendlich kleinen Zeittheilchen eine endliche Geschwindigseit mittheilen muß.

In der Materie treffen wir nur Kräfte an, welche die Geschwindigkeit der Beweglichen beständig verändern. Wir nennen diese Kräfte beschleunigende und verzögernde Kräfte.

25. Princip ber Unabhängigkeit ber Bewegungen. Um die Gesetze zu bestimmen, nach welchen die Kräfte die Geschwindigkeit zu verändern streben, nehmen wir an, daß die Wirsung einer Kraft nicht durch den bestehenden Zustand der Ruhe oder Bewegung des Körpers verändert wird, auf welche die Kraft einwirkt.

Dieses Princip der Unabhängigkeit der Arafte oder der Bewegungen läßt sich direct nicht beweisen, es muß vielmehr als der Ausdruck beobachteter Thatsachen betrachtet werden.


So bewegen wir uns in einem in Bewegung begriffenen Schiffe auf die nämliche Beise; wenn wir die uns umgebenden Gegenstände berühren, so üben wir auf sie dieselbe Wirkung aus, als wenn das Schiff sich in Ruhe befände.

Die Bewegung der Erde ift auf unfre Bewegungen so wenig von Einfluß, daß wir die Bewegung der Erde um ihre Are und nm die Sonne nur aus dem veranderten Stand der Gostirne zu erkennen vermögen.

26. Gleichförmig beschleunigte Bewegung. Gefet ber Geschwindigkeit. Rehmen wir eine Kraft an von conftanter Größe und Richtung, nehmen wir fernes an, daß diese Kraft momentan,

d. h. in gleichmäßigen und auf einander falgenden Stoßen auf ein Bewegliches einwirke, welches lettere fich nach der Richtung der Kraft fortbewegt.

OR (Fig. 11) fei diese Richtung. Bezeichnen wir mit & die



Dauer der Zeit, welche zwei auf einander folgende Impulse von einsander trennt, mit OA = a den von dem Beweglichen in der Zeit & zurückgelegten Raum.

Die mahrend der aufeinanderfolgenden Beiten & durchlaufenen


Raume werden sein nach no (25) 2a, 3a, 4a ... na und die entsprechenden Geschwindigkeiten v, 2v nv.

Die Geschwindigseiten wachsen proportional der Anzahl der Impulse oder der Anzahl der Zeitabschnitte; sie find proportional den Zeiten, die seit dem Beginne der Bewegung verflose sen sind.

Dieses Geset ist von der Größe der Impulse und der Zeit, welche zwei auf einander folgende Impulse trennt, vollkommen unabhängig; dieses Geset sindet noch seine Bestätigung, wenn die Impulse unendlich klein und durch unendlich kleine Zeitabschnitte von einander getrennt sind. Daraus folgt, daß die Geschwindigkeit eines durch gleichförmig beschleunigte Kraft in Bewegung gesetzen Beweglichen proportional der Zeit variirt.

27. Gefet ber Raume. Dieses Geset wird erhalten, wenn man die Summe der Zahlen a, 2a, 3a ... na, die in arithmetischer Progression sind, nimmt und die Grenze dieser Summen $n=\infty$ sekt.

Bir wenden zu diesem Gefet eine graphische Darftellung an.




Wir repräsentiren die Zeit durch gleiche Bruchtheile einer horizontalen Linie und die entsprechenden Geschwinsdigkeiten durch Bertikalen (Fig. 12). Die in der Hypothese der momentan wirkenden, unterbrochenen und gleichwirskehden Jypulse zurückgelegten Räume werden durch die Rechtecke AK, BL... IR ausgedrückt, von welchen die Summe

des Flächeninhaltes den mahrend der Zeit n & zurudgelegten Raum angiebt.

Nehmen wir nun an, daß die Kraft, anstatt durch jeden Impuls die Geschwindigkeit v zu erzeugen, nur die Geschwindigkeit v'= $\frac{1}{2v}$ giebt, daß sie aber in Zeitabschnitten wirke, welche durch ausgedrückt seien, so werden die in den Zeitabschnitten Θ , 2Θ , 3Θ ... $n\Theta$ erlangten Geschwindigkeiten dieselben sein, wie bei der ersten Hypothese, der in jedem Zeitabschnitte beschriebene Raum wird aber um eine Quantität sich vermindern, die durch ein jedes der Rechtecke r ausgedrückt wird.

Ebenso verhält es sich mit Impulsen, die in mit $\frac{\Theta}{4}$ bezeichneten Zeitabschnitten ein Wachsen der Geschwindigkeit $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{v}'}{2} = \frac{\mathbf{v}}{4}$ hers vorbringen und so fort bis zum Wachsen der Geschwindigkeit $\frac{\mathbf{v}}{2m}$, die in Zeitabschnitten $\frac{\Theta}{2m}$ hervorgebracht worden ist. Wie groß auch m sein möge, die nach den Zeiten Θ , 2Θ $n\Theta$ erlangten Geschwinzbigkeiten werden stets dieselben sein.



Die Gesetze der gleichförmig beschleunigten Bewegung lassen sich durch die Figur 13 ausdruden.

Die Ordonaten der Spoothenuse BK, CL, DM repräsentiren die nach den Zeiten AB, AC, AD erlangten Geschwindigkeiten.

Die Dreiede ADK, ACL, ADM ... AIR reprafentiren die zurudgelegten Raume.

Daraus laffen fich folgende Gefete ableiten:

- 1. Die erlangten Geschwindigkeiten sind proportional ben seit dem Beginn der Bewegung verstrichenen Zeiten.
- 2. Die durchlaufenen Räume find proportional demo Quadrate der Zeiten und dem Quadrat der Geschwins digkeiten.

Diese Gesetze geben, in algebraische Formeln ausgedrückt, die Gleichungen:

 $V = \varphi t$ $E = E_1 t^2$ (1)

(2) o ift die nach dieser Einheit der Zeit erlangte Geschwindigkeit, E der nach der ersten Ginheit der Zeit durchlaufene Raum; diefer durch das Dreieck A D K repräsentirte Raum ist die Halfte des Raums, die das Bewegliche in gleichförmige Bewegung mit der Geschwindigteit o jurudlegen murbe, woraus

$$E_1 = \frac{1}{2} \varphi$$

$$E = \frac{1}{2} \varphi t^2.$$

und (3)

28. Geschwindigkeit aus bem Raum. Raum aus ber Geschwindigkeit. Indem man aus den Gleichungen (1) und (3) t eliminirt, erhalt man

 $V^2 = 2 \varphi E,$ $E = \frac{V^3}{2 \varphi}$ (4)

(5)

V=√20E heißt in der Dechanit die Geschwindigkeit aus bem Raum:

E= Va der Raum aus der Geschwindigfeit.

29. Beschleunigung ober Acceleration. Die in aufeinander folgenden Ginheiten der Beit durchlaufenen Raume zeigen eine conftante Differeng, welche durch das Rechted ausgedrudt wird. Die Differenz ift gleich dem doppelten Raume, der von dem Beweglichen in der erften Ginheit der Zeit durchlaufen worden ift. Man nennt diese Differeng Beschleunigung ober Acceleration.

Sie drudt die Wirkung der Kraft auf das Bewegliche aus; man benutt fie, um die Intensität der Rraft zu meffen.

Auf diese Beise hat man für zwei Rrafte F, F', die einem Beweglichen die Accelerationen o, o' ertheilen:

$$F:F'=\varphi:\varphi'$$

30. Meffen ber Maffe. Die Beziehung F ift für daffelbe Bewegliche conftant, nicht conftant in Beziehung auf ein andres Bewegliches; durch das angegebene Verhältniß mißt man die Maffe des Beweglichen.

Das Berhältniß:


$$F:F'=\varphi:\varphi'; F=\frac{F'}{\varphi'}.\varphi$$

führt das Maß einer Kraft auf die Ermittelung der Maffe des Beweglichen und auf die Beschleunigung zurud.

31. Insammensetzung der Kräfte. Wenn mehrere nicht paraulele Kräfte unter einem Biulel auf einen Punkt einwirken, so bewegt sich der Körper in einer einzigen Richtung fort, als ob nur eine einzige Kraft auf ihn einwirkte. Die Kräfte, welche auf den Körper einwirken, lassen sich durch eine einzige Kraft ersetzen, deren Wirkung jener der vorhandenen Kräfte gleich ist. Diese Kraft führt den Namen der Resultirenden oder der Resultante.

Ebenso kann auch eine einzige Kraft durch zwei oder mehrere Kräfte etsetzt werden, welche man die Componenten oder Composanten nemt.

Parallelogramm der Krafte. Wenn zwei Krafte P, P', welche auf den Buntt A einwirken, in Bezug auf Richtung und



Intensität durch die Geraden AB, AC (Fig. 14) ausgedrückt werden, so wird die Resultirende dieser beiden Kräfte, was-Richtung und Intensität anbeslangt, durch die Diagonale AD des zu AB und AC construirten Paralleslogramms ausgedrückt. Ein solches

Parallelogramm, dessen Seiten die Richtungen und das Berhältniß der Intensitäten zweier Kräfte vorstellen, heißt das Parallelogramm der Kräfte. Sind mehr als zwei Kräfte gegeben, zu welchen die Resultirende gesunden werden soll, so construirt man aus zweien derselben das Parallelogramm und zieht die Diagonale, welche mit der dritten Kraft zu einem Parallelogramm verbunden wird. Die Diagonale dieses Parallelogramms ist die Resultirende aller drei-Kräfte u. s. w.

Priftes Kapitel.

Bon ber Schwere.

32. Schwere. — 33. Fall ber Körper in ber Luft. — 34. Fall ber Körper im leeren Raume. — 35. Wiberftand ber Luft. — 36. Gefetze bes Falles ber Körper. — 37. Schlese Ebens. — 38. Gefetz ber Käume. — 39. Gefetz ber Geschwindigkeiten. — 40. Fallmaschine von Atwood. — 41. Bersuche. Gefetz ber Raume. Gefetz ber Geschwindigkeiten. — 42. Apparat von Morin.

32. Schwere. Alle Körper, die fich feet überlaffen werden, bewegen fich gegen die Erde und schlagen eine Richtung ein, welche zu dem Horizont perpendicular ift.

Man druckt dieses Factum badurch aus, daß man fagt, die Körper fallen.

Die Ursache dieset Bewegung hat den Ramen Schwere erhalten. Diese allgemeine Eigenschaft aller Körper giebt sich durch den Druck zu erkennen, den die Kärper, wenn sie an dem Fallen verhindert werden, ohne Untertaß auf die Unterlage ausüben.

83. Fall der Körper in der Luft. Die Alten nahmen an, daß die Geschwindigkeit eines fullenden Körpers proportional seinem Gewichte sei. Galiläi war der Erste, welcher die Vermuthung aussprach, daß diese Geschwindigkeit sin alle Körper die nämliche sei, mit andern Worten, daß alle Körper gleich schwer seien, wie auch ihre Natur und ihre Nasse beschaffen sein möge. Diese Vermuthung wurde durch solgenden Versuch zur Gewisheit erhoben

Er ließ Kugeln von gleichem Durchmesser, aber von verschiedenem Material, nämlich von Gold, Blei, Kupfer, Porphyr und Wachs zu gleicher Zeit von einem hohen Punkt herabfallen. Alle Augelnerveichten zu derselben Zeit die Horizontalebene mit Ausnahme der Wachstugel, deren Verzögerung aber keineswegs ihrem relativen Gewichte entsprach. Galliai zog aus diesem Verzuche den Schluß, Rg.15.

daß das bis dahin angenommene Princip falsch sei und daß die bei der leichtesten Rugel beobachtete Berzögerung von dem Widerstand der Luft herrühre.

34. Fall ber Rörper im leeren Raum. Die Richtigleit der von Galilai aufgestellten Ansicht läßt fich durch den Fall der Rörper

im leeren Raum nachweisen (Fig. 15). Man bedient sich zu diesem Bersuche einer Röhre, die man, nachdem man in dieselbe kleine Stückhen von Gold, Blei, Holz, Papier, eine Flaumseder u. s. w. gebracht hat, luftleer macht. Wenn man sodann die Röhre schnell umkehrt, so fallen alle Substanzen gemeinschaftlich und es läßt sich kein Unterschied in ihrem Falle wahrnehmen.

35. Wiberstand ber Luft. Wenn man etwas Luft in die Röhre treten läßt, so findet man, daß die Körper nicht zu gleicher Zeit fallen, sondern daß das Papier und die Flaumseder ein wenig zurückbleiben. Der Unterschied wird um so bemerkbarer, je mehr man Luft in die Röhre treten läßt. Daraus folgt, daß auf der Erdoberstäche nur in Folge des Widerstandes der Luft die Körper nicht in derselben Zeit fallen.

Der Einfluß dieses Widerstandes läßt sich noch beutlicher zeigen, wenn man in der freien Luft zwei Blätter von demselben Papier, von denen das eine zussammengerollt, das andere aber offen ist, fallen läßt. Das zusammengerollte Papier wird eher auf den Bosden kommen als das andere; daraus geht hervor, daß der Widerstand der Luft bei gleichen Massen mit der Oberstäche wächst.

36. Gefețe bes Falles ber Körper. Galilai wies ferner nach, daß die Schwerkraft eine beschleunigende Kraft sei; er zeigte, daß die Bewegung eines frei fallenden Körpers eine gleichförmig beschleunigte sei.

Ein Directer Berfuch ift nicht ausführbar:


1) Es ift unmöglich das Gesetz der Geschwindigkeiten zu bestimmen; um es nachzuweisen, mußte man die Einwirfung der Kraft in einem gegebenen Augenblicke unterdrücken und die darauf folgende gleichförmige Bewegung beobachten.

2) Die Schnelligkeit hindert einen genügenden Rachweis bes

Gefetes der Raume, denn ein kleiner Jrrthum in der Bestimmung der Zeit wurde einen beträchtlichen Fehler in der Bestimmung der Raume nach fich ziehen.

Aus diesen Gründen muß die Bewegung der Körper mit Husse von Maschinen beobachtet werden, auf denen die Bewegung gesschwächt, aber nicht verandert wird. Salilai bediente sich dazu der schiefen Chene.

37. Schiefe Chene. Die Horizontalebene werde durch die Horizontale AC (Fig. 16), die schiefe Chene durch die Linie AB aus-



gedrückt. Auf AC fei die Bertikale BC errichtet. In dem rechtwinkligen Dreieck ABC bezeichnet die Hyposthenuse AB die Länge der schiefen Ebene, die Seite BC ihre Hohe, die Seite AC


ibre Bafe.

M sei ein auf der schiesen Ebene befindlicher materieller Punkt; wenn sich dieser Punkt frei befände, so wurde er in der vertikalen Richtung MG fallen, in Folge des Widerstandes der Ebene versolgt der Punkt aber eine Richtung MI, welche mit der der Länge AB zusammenfällt. Die dem Punkte dadurch mitgetheilte beschleunigte Bewegung ist ein constanter Bruchtheil der ursprünglichen beschleunigten Bewegung eines frei sallenden Körpers. Man wird diesen Bruchtheil erhalten, indem man MG (Vergl. 31) nach den beiden Richtungen MI, MK die eine parallel, die andere perpendicular zu AB zerlegt. Die Vergleichung der beiden ähnlichen Dreiecke MGI und ABC giebt:

$$MI = MG \frac{BC}{AB} = MG \cdot \frac{h}{L}$$

Das constante Berhältniß $\frac{h}{l}$ kann dadurch, daß man die Ebene noch mehr neigt, so klein als möglich werden; die Bewegung eines schweren Körpers auf einer schiefen Ebene kann daher beliebig reducirt werden und wird sich immer ähnlich bleiben.

38. Sefet ber Raume. Das Gefet, daß die Raume fich wie die Quadrate der Zeiten verhalten (Bergl. 27), ift durch folgens den Apparat nachgewiesen worden:



Ein Neiner Bagen (Fig. 17) lief auf Schienen, bie einem Maßstab parallel waren. Mittelft eines die Länge dieses Maßstabes nach beweglichen Länfers konnte der Wagen in versichiednen Entfernungen von dem Ausgangspunkte aufgehalten werden.

Buerft wurde der von bem Bagen in der erften

Sekunde des Falkes durchlaufene Raum bestimmt. Darauf wurde der Läufer in Entfernungen von Rull des Maßstabes gebracht, welche viermal und neunmal so groß, als dieser Raum waren, und man fand, daß der Wagen diesen Raum in zwei, drei Sekunden u. s. w. zurücklegte.

39, Sefet ber Sefchwindigkeiten. Dieses Gesetz läßt sich ebenfalls nicht direct nachweisen, da es schwierig ift, in einem ge-wissen Moment die Einwirkung der Araft zu suspendiren; leicht läßt sich aber die Richtigkeit eines Schlusses aus zwei Gesetzen der gleichförmig beschleunigten Bewegung auf eine schiefe Ebene nach-weisen.

Wenn man aus den beiden Gleichungen (Bergl. 28)

$$V = \left(\varphi \frac{h}{l}\right)t$$
, $E = \frac{1}{2}\left(\varphi \frac{h}{l}\right)t^2$

t eliminirt, so gelangt man zu dem Ausdruck:

$$V^2 = 2 \varphi(E^{\frac{h}{l}});$$

Die Geschwindigkeit eines von einer Bobe h gefallenen Beweglichen ift bieselbe, welche auch die Reigung der Linie sein moge, die das Bewegliche, um die Borizontalebene zu erreichen, eingeschlagen hat. Sie ift nichts anderes als die Geschwindigkeit der Höhe, um die fich der Körper vertikal, von dem Ausgangspunkt an gerechnet, tiefer befindet.

Dieser Schluß ist moch richtig, wenn das Bewegliche mahrend bes Falles eine Curve beschrieben hat; man wird stets sinden, daß das Bewegliche an irgend einem Punkte diejenige Geschwindigkeit hat, welche aus der vertikalen Sobe, vom Ausgangspunkte an gezeichnet bis unter diesen Punkt folgt.

49. Atwoods Fallmaschine. Gewöhnlich wendet man anstatt der schiefen Gbene einen bequemeren, sinnreichen, von Atwood confirmirten Apparat an, welcher nach diesem Physiser die Atwood'sche Fallmaschine genannt wird. Das Princip derselben ist folgendes: Ueber einer losen Rolle besindet sich eine Schnur, an deren Enden metallische Cylinder von dem nämlichen Gewichte besestigt

Fig. 18.

sind (Fig. 18). Diese Kolle wird im Gleichgewichte sein, da die beiden Kräfte, welche auf dieselbe einwirken, sich gegenseitig aufheben. Sobald man aber zu einem der beiden Cylinder ein kleines Gewicht hinzufügt, so wird das Gleichgewicht gestört, die Schnur sich in Bewegung sepen und die Rolle sich drehen.

Die Kraft, welche die Bewegung hervorbringt, ist das Gewicht der hinzugesetzten Masse; und die Beschleunigung der Bewegung verhalt sich zur Acceleration, welche die frei wirkende Schwere ihr ertheilen wurde, wie das Gewicht der hinzugesetzten Masse zum Totalgewichte. Be-


zeichnen wir mit g' diese Beschleunigung, mit g die von der Schwere herrührende Acceleration, so erhält man:

$$g':g=p:2P+p$$

Setzen wir P=49,5 Gramme; p=1,000 Gramm, so ist $g'=\frac{1}{100}g$. Die Bewegung ist also dieselbe, als wenn die drei Körper frei stelen, nur ist die constante Intensität der Schwere auf thres Werthes reducirt worden.

Daraus geht hervor, daß man auf der Atwood'schen Maschine, eben so wie auf der schiefen Gbene, die Bewegung der fallenden Körper beliebig schwächen kann, ohne die Gesetze zu verandern, welche dieser Bewegung zu Grunde liegen.

Beschreibung der Maschine. In der Fig. 19 abgebildeten Maschine ruht die Are ber Rolle auf Den Beripherien von vier



beweglichen Rädern, von welchen fich zwei vor den andern beiden befinden. Diese Aufhängungsmethode verhindert die Reibung.

Der Cylinder, zu welchem etwas Maffe geset worden ift, bewegt fich parallel zu einer an eine vertifale Saule befestigten Stala: die Saule trägt die Rolle. Amei an der Sfala befindliche Schieber DD' laffen fich an verschiedenen Bunkten der Skala fest Un bem einen ber beiben Schieber befindet fich eine massive Scheibe, um den Cylinder mabrend des Kalles aufzuhalten; an dem andern Schieber ift ein horizontales Tischen befestigt, das in der Mitte ein freisrundes Loch von folcher Größe hat, daß wohl der Enlinder, nicht aber das hinzugesette Gewicht bindurch fann.

Mit dem Apparat ist ein Uhrwerk verbunden, vermittelst dessen die Zeit gemessen wird. Das Uhrwerk setzt einen Zeiger auf einem Zifferblatt in Bewegung, so daß derselbe in jeder Sekunde eine Abtheilung zurücklegt.

41. Bersuche. Gesetz der Räume. Gesetz der Geschwinbigkeiten. Das Gesetz der Räume läßt sich auf solgende Art
nachweisen. Man bringt die massive Scheibe in eine gewisse Entsernung \triangle vom Rullpunkte der Skala, so daß das Gewicht mit der
hinzugesetzten Wasse in einer Sekunde dort anlangt. Darauf bringt
man die Scheibe nach einander in Entsernungen von $4 \triangle$, $9 \triangle$, $16 \triangle$ u. s. w. und man wird sinden, daß in dem Augenblicke, wo
der Zeiger auf die zweite, dritte und vierte Sekunde zeigt, der Chlinder auf der Scheibe anlangt.

Daraus folgt, daß die Räume, welche im freien Falle von den Körpern nach Berlauf gewisser Zeiten durchlaufen werden, sich wie die Quadrate dieser Zeiten verhalten.

Um das Gesetz ber Geschwindigkeiten fallender Rorper mit Gulfe der Atwood'ichen Maidine ju beobachten, braucht man nur das fleine Gewicht nach 1, 2 u. f. w. Sekunden binwegzunehmen und ben von diesem Rorver in der nachstfolgenden Sefunde durchlaufenen Raum zu bemerken. Ru diesem Zwede bringt man den durchlöcherten Schieber D' querft in die Entfernung d, welche ber Rorper nach einer Sefunde erreicht, und den maffiven Schieber in die Entfernung 3 d. Läßt man nun die Rolle fich dreben, so wird der Rufat bes Gewichts von bem durchlocherten Schieber aufgehalten und das Spftem der beiden Gewichte wird, in Folge der erlangten Beschwindigkeit und ber gleichformigen Bewegung, feine Bewegung fortsetzen; das Gewicht wird nach zwei Setunden auf die massive Scheibe auffallen. Der Berfuch tann von Reuem angestellt werden, indem man den durchbobrten Schieber in die Entfernung 4 a und den massiven Schieber in die Entfernung 8 d bringt; das Gewicht wird auch in diesem Kalle eine Sefunde nach ber Entfernung bes Bufaggewichtes auf bem Schieber anlangen.

Aus dem Borstehenden folgt, daß die durch ein Bewegliches in der ersten Sekunde des Falles erlangte Geschwindigkeit $2 \triangle$, in den beiden ersten Sekunden $4 \triangle$ ist; für die drei ersten Sekunden ist sie $6 \triangle$ u. s. w. Die Geschwindigkeiten, die ein frei fals lender Körper erlangt, sind proportional den abgelausen nen Zeiten.

Man fieht ferner, daß die erlangte Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers nach einer Sekunde Fall das Doppelte des Raumes beträgt, den er mährend dieser Sekunde zurückgelegt hat.

Diese Bersuche zeigen, daß die Bewegung eines Körpers auf der Atwood'schen Maschine eine gleichförmig beschlennigte ist, weil die bewegende Kraft constant wirkt. Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß die Schwere eine constante beschleunigende Kraft ist.

Durch die Atwood'sche Maschine lassen sich zwei schon ange-führte Principe bewahrheiten:

1. Bei der Bewegung eines fallenden Körpers wirkt die Schwere stets auf die namliche Beise. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Körper fällt, kommt hierbei nicht in Betracht.

Dieses Princip folgt aus dem Berfuch über die Geschwindigkeiten.


2. Wenn einem Körper durch zwei Kräfte genau unter benfelben Bedingungen Geschwindigkeiten mitgetheilt werden, so sind dieselben proportional der Intensität dieser Kräfte.

Dieser Sat latt fich beweisen, indem man eine constant bewegliche Raffe verschiedner Gewichte einwirken läßt.

Diese Gewichte laffen fich durch folgende Gleichung bestimmen: 2P+p=2P'p'=G constanten Gewicht.

Nimmt man z. B. an 2P+p-300; P=145; p=10, sodann P=140; p=20 und P=135, p=30, so findet man, daß die von dem Beweglichen erlangten Geschwindigkeiten sich zu einander vershalten wie die Zahlen 1, 2, 3.

42. Morin's Apparat! Morin hat einen Apparat erbucht,



um direct die Gesetze des Falles der Körper nachzuweisen. Dieser Apparat (Fig. 20) besteht aus einem Cylinder von 3 Meter Höhe und einem Meter Umsang, der um seine vertikale Aze bewegt werden kann. Die Oberstäche ist mit Papier überzogen. An den beisden Metalldrähten mm' und nu' gleitet ein conisches Stück Biei M herab. Auf der oberen Seite ist ein mit Tusche beseuchteter Pinsel angebracht, dessen Spize den Cylinder berührt. Wenn das Gewickt sich-senkt, so beschreibt der Pinsel auf dem Cylinder eine Linie. Diese Linie, welche eine Vertikale sein würde, wenn der Cylinder besestigt wäre, verwandelt sich durch die Rotation des Cylinders in eine Curve, von welcher man die Elemente erhält, wenn man die Horizontalbewegung, welche die Oberstäche mit der vertikalen Bewegung des Pinsels annimmt, in jedem Augenblicke zerlegt.

Fig. 21



Benn die rotatorische Bewegung des Cylinders gleichförmig ift, so ift die auf eine Ebene ausgebreitete Curve eine Barabel mit Vertifalage (Fig. 21), die Ordonaten dieser Eurve, welche die durch die Beweglichen durchlaufenen Raume ausdruden, find ben Quadraten ber Abscissen proportional, welche die Rotationen des Enlinders bezeichnen. Diese Abscissen sind ferner proportional den feit dem Beginn der Bewegung verflof= fenen Zeiten; baraus schließt man, daß die Raume, welche im freien Falle von den Rörpern nach Berlauf gewiffer Beiten durchlaufen werden, fich wie die Quadrate diefer Zeiten verhalten.

Die rotatorische Bewegung wird dem Cylinder durch ein Uhrwerk ertheilt, das durch ein an einer Schnur L aufgehängtes Gewicht P in Bewegung gesetzt wird. Diese Schnur ist um eine Stange B gewunden, welche durch ein Zahnrad T die Bewegung auf den vertikalen Wellbaum YY überträgt. Ein Zahnrad NN' theilt diese Bewegung dem Cylinder mit.

Die Bewegung wird durch einen dop=

pelten Moderateur, durch ein Flügelrad 1 und ein Bendel V regulirt. Ein Zeiger a zeigt an, wenn die Bewegung zu vatrilren aufhört.

Sind diese Bedingungen hergestellt, so zieht man an einem Faden dd', der mit hulfe der Züge ff's' eine Zange öffnet, in welche der Kopf des Gewichtes eingeklemmt ift. Das Gewicht fallt und der Pinsel beschreibt auf dem sich bewegenden Cylinder die erwähnte Eurve.

Diertes Kapitel.

Bom Bewichte. Bom Bendel.

43. Gewicht. — 44. Ermittelung der Masse. — 45. Dichte; specifisches Gewicht. — 46. Schwerpunkt. — 47. Pendel. — 48. Oscillationen des Pendels. — 49. Zussammengesetztes Pendel. — 50. Ermittelung der Dauer einer Oscillation. — 51. Länge des Setundenpendels. Bartationen. — 52. Gleiche Schwere aller Körper. — 53. Messen der Zeit. — 54. Anwendung des Pendels zur Construction von Uhren. — 55. Fernere Anwendung des Pendels.

- 43. Gewicht ist der Drud eines ruhenden Körpers auf seiner Unterlage. Dieser Drud wird durch die Schwertraft hervorgebracht nnd da dieselbe an derselben Stelle über der Erdoberstäche in allen Massentheilchen gleich wirkt, so richtet sich das Gewicht nach der Renge der in einem Körper vorhandenen Rassentheilchen.
- 44. Ermittelung ber Maffe. Die Maffe eines Körpets, deffen Sewicht P ist, wird nach 30 gefunden durch $\frac{d}{g}$

Die Maffe eines Körpers ist seinem Gewicht proportional.

45. Dichte. Specifisches Gewicht. Bezeichnet man mit D bie Masse eines homogenen Körpers unter der Einheit des Bolumens, so ist VD die Masse dieses Körpers für das Bolumen V. Ist P sein Gewicht, so ist P—VDg und Dg ist das Gewicht der Einheit des Bolumens oder das specifische Gewicht des Körpers.

Das specifische Gewicht Dg und die specifische Masse D werden oft unter dem gemeinschaftlichen Namen Dichte zusammengefaßt.

46. Schwerpunkt. Wenn man einen Körper an einem biegfamen Faden aufhängt, so findet man, daß, wenn man die Aufhängepunkte verändert, die Richtungen des Fadens constant



find in Bezug auf die Horizontalebene (Fig. 22), veränderlich aber in Bezug auf den Körper, daß diese Richtungen aber alle durch denselben Punkt gehen. Dieser Punkt ist der Schwerpunkt des Körpers oder der Angriffspunkt der Resultirenden, der Einwirkungen der Schwere.

Ist dieser Punkt ein bestimmter, so folgt daraus, daß die Einwirkung der Schwere auf den Körper in allen Lagen, die der Körper um diesen Punkt herum annehmen könnte, vernichtet ist.

Der Schwerpunkt kann auf experimentellem Bege gefunden werden, wenn man einen Körper an zwei verschiedenen Stellen aufhängt und die Richtungen der Fäden verlängert. Der Schwerpunkt befindet fich in dem Punkte, der beiben Berlängerungslinien gemein-

Schaftlich ift; er ift alfo ba, wo fich beibe Linien fcneiben.

Die experimentelle Bestimmung des Schwerpunktes ist keiner grosen Genauigkeit fähig. Ist der Körper homogen und hat er eine regelmäßige Gestalt, so läßt sich der Schwerpunkt auf geometrischem Bege bestimmen. Es liegt nicht in dem Plane des Werkes, auf die Bestimmung des Schwerpunktes näher einzugehen; es sei nur bemerkt, daß wenn der Korper eine spmmetrische Gbene oder Axe besitzt, der Schwerpunkt im dieser Gbene oder auf dieser Axe ist.

Der Schwerpunkt einer Kugel ist demnach in ihrem Centrum, der Schwerpunkt eines Cylinders in der Mitte der Geraden, welche die Mittelpunkte der beiden Basen mit einander verbindet; der Schwerpunkt eines Kinges ist im Centrum des Ringes, der eines Parallelogrammes im gemeinschaftlichen Mittelpunkte beider Diago-nalen u. s. w.

47. Penbel oder Loth. Mit diesen Ramen bezeichnet man einen Körper, der an einem Faden frei herabhängt. Durch die Bewegungen des Pendels sind die Geometer zur Betrachtung des tdea- len Pendels, des einfachen oder mathematischen Bendels veranlaßt worden.

Das einfache Pendel besteht aus einem materiellen Punkte, der vermittelst eines nicht ausbehnbaren, unbiegsamen und gewichtslosen Jadens an einem feiten Punkte ausgehängt. ift:


Das Pondel ist stets im Gleichgewichte, wenn der materialia Punkt mit dem Aufhängepunkt in einem Bertikalen liegt.

Es giebt zwei Gleichgewichtslagen, die sich wesentlich von einander unterscheiden: der Unterschied dieser beiden Arten von Gleichgewicht läßt sich sehr seicht nachweisen, wenn man das Pendel etwas aus der Vertikaliage entsernt. Ist der materielle Punkt über dem Aufhängepunkt, so strebt die Schwere die Abweichung von der Verticallage zu vergrößern, und das Pendel entsernt sich ans seiner Lage. Das Gleichgewicht ist in diesem Falle un sicher oder labit

If aber der materielle Punkt unter dem Aufhängepunkt, so sucht die Schwere die Abweichung zu verringern und führt endlich nach einer mehr oder minder großen Anzahl von Oscillationen das Pendel in die Gleichgewichtslage zurud. In diesem Fall heißt das Gleichgewicht sich er oder stabil.

48. Oscillationen des Pendels. Prüfen wir nun die flei= nen Oscillationen, die das Pendel um seine stabile Gleichgewichts= lage herum macht.

Diefe Decillationen find eine Folge der Einwirfung der Schwere; fie werden durch auf einander folgende Componenten diefer Einwir-



tung in der Richtung der Tangente zu dem durch den materiellen Punkt beschriebenen Bogen hervorgebracht. Für jede Lage M dieses Punktes anßerhalb der Bertistale kann die Wirkung der Schwere, in Fig. 23 durch MF ansgedrückt, in zweikräfte, MN und MT zerlegt werden. Die eine berselben wirkt in der Richtung des Fadens, die andere in der Richtung der Tangente des

Bogens BA. Die erste wird durch den Widerstand des Aufhängepunktes vernichtet, die andere sucht das Bewegliche in die Berticale zurückzuführen. Sie wird um so kleiner sein, je kleiner der Winkel MCA ist, und verschwindet vollständig in der Vertikale A. In diesem Punkt erreicht die Geschwindigkeit des Beweglichen ihr Maximum; sie ist in jedem Punkte des beschriebenen Bogens gleich der Geschwindigkeit, die ein freifallender Körper erlangt hat, welchen von einer der Differenz des Riveaus zwischen diesem Punkt und dem Tus= gangspunkt des Beweglichen entsprechenden Sohe herabgefallen ift.

In Folge dieser Schnelligkeit passitt das Bendel die Gleichgewichtslage und steigt auf der andern Seite so weit hinauf, als es auf der entgegengesetzen heruntergesommen ist. In dem Punkt B', der symmetrisch mit dem Ausgangspunkt B des Beweglichen ist, vernichtet die Einwirkung der Schwere die Geschwindigkeit. Das Bewegliche fällt von Reuem, beschreibt mit beschleunigter Bewegung den Bogen B'A, passitt von Reuem die Gleichgewichtslage und geht bis zu B'. Bon hier aus wird das Bewegliche seine Bewegung hin und her fortsetzen und ununterbrochen oscilliren, wenn kein hinderniß entgegentritt.

Die Zeit, welche das Pendel braucht, um aus der Lage CB in die symmetrische Lage CB' zu kommen, nennt man die Dauer einer Oscillation. Diese Zeit verändert sich mit der Amplitude der Oscillationen. Sind aber die Amplituden sehr klein, so sind ihre Bariationen ohne merklichen Einfluß auf die Dauer der Oscillationen.

Die Berechnung für diese Dauer:

(a)
$$t = \pi \sqrt{\frac{1}{g}}$$

 π ist das Berhältniß der Peripherie zum Durchmesser (3,1415 l — die Länge des Pendels, g — $\frac{2E}{T^2}$ oder das Doppelte des im leeren Raume von einem fallenden Körper durchlaufenen Raumes.

Diese Formel zeigt, daß die Dauer der Oscillationen an einem und demselben Orte proportional der Quadratwurzel aus seiner Länge ist. Sie giebt uns ferner ein Mittel an die Hand, g oder die durch die Beschleunigung hervorgebrachte Acceleration zu bestimmen.

49. Zusammengesetes Pendel. Die rationelle Mechanik lehrt uns die Länge des einfachen Pendels berechnen, das zu einem zusammengesetzen Pendel, dessen Masse und Gestalt man kennt, synchronisch ist.

Besteht das Pendel aus einer materiellen, an das Ende eines Fadens aufgehängten Augel, so differirt die Länge des äquivalenzten einsachen Pendels nur außerordentlich wenig von der Entscruung vom Aushängepunkte des Fadens bis zum Mittelpunkte der Augel. Diese Entsernung nimmt man für die Länge des einsachen Pendels an, wenn man die Formel (a) bestätigt sehen oder vermittelst dieser Formel g berechnen will.

Die Bemegungen Dieses Systems sind übrigens ben eben bestrachteten analog.

Wenn sich die Kugel, ohne Geschwindigkeit erlangt zu haben, in der Bertikale besindet, so wird ihr Gewicht durch die Spannung des Fadens vernichtet und sie befindet sich im Gleichgewichte. Wird sie aus dieser Lage entfernt und sich selbst überlassen, so fällt sie herab und erreicht die Gleichgewichtslage mit einer Geschwindigkeit, die der Höhe, von welcher sie herabkommt, entspricht. In Folge dieser Geschwindigkeit passirt sie die Bertikale und beschreibt auf der andern Seite einen ähnlichen Bogen. Dadurch, daß sie durch die Reihung und den Widerstand der Lust von ihrer Bewegung etwas eingebüst hat, geschieht es, daß sie nicht ganz dis zur Söhe des Ausgangspunktes emporsteigt. Die Amplituden werden immer kleiner und endlich gelangt das Pendel nach einer gewissen Anzahl von Söcillationen in die Gleichgewichtslage.

Die Berechnung zeigt, daß die Bariationen der Amplitude ohne Einfluß auf den Werth t find, so daß die nicht gunftigen Berhaltnisse, unter denen der Bersuch angestellt wird, in keiner Weise die Wahrheit der Gesetz der Formel (a) oder die approximative Bestimmung von g beeintrachtigen.

Fig. 24.

Um das Gesetz in Bezug auf die Längen der Pendel zu hewahrheiten, nimmt man zwei Pendel von verschiedener Länge, das eine z. B. ein Mal so lang als das andere, und hängt sie an zwei Punkten einer Horizontale hinter einander auf (Fig. 24). Wenn man sie zu gleicher Zeit und in dem nämlichen Winkel aus ihrer Gleichgewichtslage entfernt, und sie zu derselben Zeit sich selbst überläßt, so sindet man, daß, wenn das kürzere Pendel seine Oscillation beendigt, das längere erst die Vertifale erreicht hat, und das kürzere seine zweite Oscillation in dem Angenblicke vollendet, in welchem das längere seine erste beendigt.

:50. Grmittelung der Dauer einer Oscillation. Die Dauer einer Oscillation läßt fich mit großer Annäherung aus der Anzahl 'N der Oscillationen deduciren, die in einem hinlänglich großen Zeitzraume T gezählt worden find; sie ist $=\frac{T}{N}$.

Der Werth von g berechnet sich durch die Formel $g=\frac{\pi^{n}}{T^{2}}$. N². Auf diese Weise hat man unter der Breite von Paris g=9,8808 Weter gefunden.

51. Länge des Sekundenpendels. Bariationen. Die Länge des Sekundenpendels ist zu Paris 0,99384 Meter; sie nimmt mit der Breite ab und ist am Aequator nur noch 0,991 Meter.

Die Intensität der Schwere durch die Acceleration gemessen, variirt in demselben Berhältniß; sie ist am Geringsten am Aequator, nimmt mit der Breite zu und erreicht am Pole ihr Maximum.

Das Pendel verschafft uns ein leichtes Mittel, die Intensitäten der Schwere in verschiedenen Breiten und verschiedenen Sohen zu ermitteln.

Der Bersuch reducirt sich auf die Bestimmung der Zeit von Oscillationen des nämlichen Pendels, oder der verschiedenen Längen synchronischer Pendel.

In dem ersten Falle läßt sich das Berhältniß von g:g' durch die Gleichung $g:g'=N^2:N'^2$, in dem zweiten Falle durch g:g'=1:1' ausdrücken.


52. Gleiche Schwere aller Korper. Mit Hulfe des Pendels läßt sich ferner nachweisen, daß die Schwere gleichmäßig auf alle Substanzen einwirft.

Man nimmt Augeln aus verschiedenen Substanzen, aber von gleichem Durchmesser, damit der Widerstand der Luft für alle derselbe sei, besestigt sie an Fäden von gleicher Länge und hängt sie an demselben Horizontalstade auf. Wenn man alle diese Pendel aus ihrer Gleichgewichtslage bringt und sie zu gleicher Zeit von derselben Höhe fallen läßt, so bemerkt man, daß ihre Oscillationen zu derselben Zeit beginnen und aushören, daß sie genau dieselben Gesetze besolgen. Die Schwere eines Körpers ist demnach von seiner Natur nicht abbängig.

53. Meffen der Zeit. In Folge des Jsochronismus seiner Oscillationen wird das Pendel zum Messen der Zeit benutt. Da das Pendel seine einzelnen Oscillationen durch gleich große Bogen stets in vollsommen gleichen Zeittheilen vollbringt, so hat man nur nöthig, um ein richtiges Chronometer zu erhalten, mit dem Pendel einen Mechanismus zu verbinden, der dem Pendel bei jeder Schwingung einen Impuls ertheilt, um dadurch Reibung und Lustwiderstand zu überwinden; ferner die Zahl der vollbrachten Oscilla-

tionen, mit andern Borten der verfloffenen gleichen Zeittheile, auf-

54. Anwendung bes Pendels in ber Uhrmacherei. Dies ift der Fall bei den Pendeluhren. Das Bendel befindet sich bei



denselben an einer Art Anter EGF (Fig. 25) befestigt, der an der Borizontalare C aufgebanat ift, welche durch das Bendel eine oscillato= rifche Bewegung erhalt. Zwischen den beiden umgebogenen Enden des Anters befindet fich ein Rahnrab R. die beiden Saten des Anters E und F greifen abwechselnd in das Rabnrad ein, und da alle Theile der Maschine solidarisch find, so wird der übrige Mechanismus in die periodisch regelmäßige Bewegung des Bendels verfett. Rig. 25 zeigt, auf welche Beise bie Bewegung bes Benbels auf ben

Unter übertragen wird. Bei einer Bendeluhr reguliren fich Pendel und Raberwert gegenseitig.

55. Fernere Anwendung des Pendels. Das Pendel wird ferner benutht, um die Richtung der Schwere anzuzeigen, worauf das Senkblei heruht; es liefert den Beweis von der Unveränder-lichkeit der Intensität der Schwere an demselben Orte, daß die Intensität der Schwere von dem Mittelpunkte der Erde abnimmt. Ein Pendel wird in der Nähe großer Berge von der vertikalen Richtung abgelenkt, woraus die Allgemeinheit der Anziehung unter allen Körpern geschlossen werden kann. Diese Ablenkung ist zur Bestimmung der Dichte des Erdkörpers benutt worden. Durch das Pendel ist endlich in der neuesten Zeit ein physikalischer Beweis der Drehungsbewegung der Erde geliefert worden.

Sanftes Rapitel.

Bon der Kreisbewegung und der Centrifugaltraft. Bon der Bage.

56. Ursache ber Bartationen ber Schwere. — 57. Kreisbewegung. — 58. Censtrifugaltraft. — 59. Einfluß der Centrifugaltraft auf das Gewicht eines Körpers. — 60. Erscheinungen, die sich aus der Centrifugaltraft erklären lassen, und technische Anwendungen dieser Kraft. — 61. Wage. — 62. Construction einer Wage. — 63. Empfindlichkeit einer Wage. — 64. Beschreibung der Wage. — 65. Wägen eines Körpers. — 66. Prüfung einer Wage. — 67. Methode der doppelten Wägung.

56. Ursache der Baxiationen der Schwere. Die Bariatio= nen der Schwere auf der Erdoberfläche find eine Folge der Ab= plattung der Erde an den Polen und der Drehung derselben.


Von dem Einstusse der Abplattung kann man sich eine Borstellung machen, wenn man mit Newton annimmt, daß die Schwere von der Anziehung des Erdkörpers gegen alle auf der Oberstäche besindliche Körper herrührt, und daß diese Anziehung im umgekehrten Berhältniß des Quadrates der Entsernung eines jeden Punktes von dem Mittelpunkte der Erde variirt. Der Radius des Erdkörpers nimmt vom Pole nach dem Aequator hin zu, die Schwere muß deshalb von den Polen nach dem Aequator hin abnehmen, umgekehrt von dem Aequator zu den Polen hin zunehmen.

Von dem Einflusse der Drehung kann man fich erst eine Vorftellung machen, wenn man die durch eine krummlinige Bewegung in den Zustand eines Körpers hervorgebrachte Bewegung kennt.

57. Kreisbewegung. Wenn ein materieller Punkt sich selbst überlassen wird, so kann er sich nur in gerader Linie und gleichförmig bewegen. Dies geschieht nach dem Gesetz der Trägheit. Wenn num ein Bewegliches keine gerade Linie beschreibt, so kann man den Schluß ziehen, daß eine Kraft vorhanden ist, welche ihn daran hindert. Diese Kraft ist eine unaushörliche, wenn das Bewegliche eine Curve beschreibt, denn wenn die Kraft nur einen Augenblick aushörte, so müßte die während dieser Zeit beschriebene kleine Linie eine gerade sein.

Bir bestimmen nun die Richtung und die Intensität diefer Kraft bei dem einfachen Falle einer gleichförmigen Kreisbewegung.

V fei die Geschwindigkeit eines Punktes, der fich gleichformig um einen Treis des Radius R (Fig. 26) bewegt. In A angesommen,



wurde er, fich felbst überlaffen, die Tangente AT verfolgen, feine Geschwindigkeit beibehalten und nach einer gewiffen Zeit O den Bunkt A' erreichen, fo daß:

(1) AA'=√\overlighteit durchläuft er den Bogen AA", welcher ebenfalls gleich ist √\overlightet.

Durch die Birkung der Kraft hat der Körper mahrend der febr kurgen Zeit G, die Linie A'A" befchrieben. Daraus schließen wir, 1) daß die Kraft in Bezug auf Richtung in A die Grenze hat, gegen welche

die Richtung A'A" strebt, wenn die gleichen Längen AA', A'A" sich unendlich vermindern; 2) daß, wenn wir mit φ die durch diese Kraft hervorgebrachte Beschleunigung bezeichnen:

$$\phi = lim \frac{2A'A''}{\Theta^2}$$

Demnach haben wir zu suchen 1) die Bahnrichtung von A'A", welche die Richtung der Kraft ist; 2) der Endwerth des Berhältnisses 2 A' A", der die Intensität der Kraft ausdrückt.

1. Wenn wir durch jeden Punkt der Peripherie eine Tangente ziehen und auf dieselbe eine Länge auftragen, welche der des Bosgens, die den Berührungspunkt vom Punkt A" trennt, gleich ist, so erhalten wir eine Eurve, welche vom Punkt A" ausgeht, den Punkt A' passirt und die Developpante des Kreises genannt wird. Diese Eurve wird auch durch das Eude eines ursprünglich auf den Kreis C ausgewickelten, unter fortwährendem Gespanntsein sich aufrollenden Fadens beschrieben. Die Linie A"A', welche zwei sehr nahe liegende Punkte vereinigt, ist für die Bahn die Tangente der Developpante in A" und mit Hülfe der Geometrie läßt sich zeigen, worauf

wir hier nicht näher eingehen können, daß diese Tangente genau dem verlängerten Radius entspricht.

Die Kraft, welche die gleichförmige Kreisbewegung hervorbringt, wird also gegen den Radius hin gerichtet; sie treibt augenscheinlich das Bewegliche gegen den Mittelpunkt des Kreises hin, von welchem ihn die Trägheit zu entfernen strebt.

2. In dem Dreied AA'A" hat man:

$$A'A'': A'A = \sin A'AA'': \sin AA''A';$$

 $A'A = V\Theta$; der Winkel A'AA" ift gleich der Hälfte des Bogens AA', er ist gleich $\frac{AA'}{2R} = \frac{V\Theta}{2R}$, der Winkel endlich AAA" differirt unends lich wenig von einem Rechten, denn die eine seiner Seiten hat die Richtung der Tangente, die andere die des Radius.

Die Gleichung läßt fich bann noch auf folgende Beise ausbruden:

$$A'A'':V\Theta = \sin \frac{1}{2} \frac{V\Theta}{R}:K.$$

K-sin A A ('A' differirt fehr wenig von der Einheit.

$$A'A'' = \frac{V\Theta\sin\frac{1}{2}\left(\frac{V\Theta}{R}\right)}{K};$$

woraus:

$$2A'A''=2V\Theta.\frac{\sin\frac{1}{2}\binom{V\Theta}{R}}{K};$$

und

$$2A''A'' = \frac{\nabla^2 \Theta^2}{R} \frac{\sin \frac{1}{2} \left(\frac{\nabla \Theta}{R}\right)}{\frac{1}{2} \left(\frac{\nabla \Theta}{R}\right)} \left(\frac{I}{K}\right);$$

folglich:

$$\frac{2A'A''}{\Theta^2} = \frac{V^3}{R} \left\{ \frac{\sin\frac{1}{2}\left(\frac{V\Theta}{R}\right)}{\frac{1}{2}\left(\frac{V\Theta}{R}\right)} \right\}. \left(\frac{I}{K}\right).$$

Centripetalkraft. Wenn ein materieller Punkt sich kreissörmig und gleichmäßig bewegt, so wird er fortwährend durch eine Kraft gegen den Mittelpunkt des Kreises hingetrieben. Diese Kraft nennt man die Centripetalkraft oder Centralkraft und wird ausgedrückt durch M $\frac{V^3}{R}$. M ist die Masse des Beweglichen, \tilde{V} seine Geschwindigkeit, R der Radius des beschriebenen Kreises.

58. Centrifugalfraft. Wenn man einen Stein an das Ende eines Fadens befestigt, das andere Ende in die Sand nimmt und



den Stein in eine freisförmige Bewegung fest, so wird der Kaden gespannt und die Spannung ift um fo größer, je schneller man ben Stein bewegt (Rig. 27). Der Stein übt nun fortmahrend einen Druck gegen ben Faden aus, ber ihn die frumme Bahn zu verlaffen bindert; wenn der Faden nicht vorhanden mare, so murde der Stein fich von dem Mittelvunkt des Kreifes zu entfernen ftreben. Diefer Drud oder Bug, welchen der Rörper ausübt, wird die Centrifugalfraft, Kliebfraft, Axifugalfraft oder Schwungfraft genanut.

Diese Kraft läßt fich aus dem Borftebenden leicht erklären. Der geschwungene Stein beschreibt einen Kreis und wird vermöge der Centripetalfraft, welche hier durch die Wirkung des Kadens auf den Stein ausgedrudt wird, nach dem Mittelpunkt bes Rreises hingetrieben. Es ift aber eine gleiche ent= gegengesette Kraft vorhanden, die fich durch die Spannung des Nadens zu erkennen giebt Lettere Rraft kann fo ftark werden, daß der Faden gerreißt; der Körper verfolgt dann die Tangente mit der Geschwindigkeit, die er im Augenblide des Freiwerdens erlangt hatte, ohne daß die Centrifugalfraft,

welche in diefem Augenblide zu wirken aufhort, die Bewegung verandert.

59. Ginwirkung ber Centrifugalkraft auf bas Gewicht. Es läßt fich leicht nachweisen, daß das Gewicht eines Körpers sich mit der Zunahme ber Drehung der Erde vermindert. Rehmen wir an, wir befänden uns am Aeguator.

Das Gewicht eines Körpers ift der Druck, dener auf die Unterlage ausubt. Bare die Erde unbeweglich, fo mußte diefer Druck gleich fein der Resultirenden der Anziehung auf die Molekule des Körpers. Da aber die Erde sich bewegt, so ist der Druck gleich Differenz dieser Resultirenden und der Centripetalfraft, welche die der Rotation dieses Körpers erfordert.

Bezeichnen wir mit M die Masse des Körpers, mit MG den von der Erdanziehung berrührenden Druck mit V feine Geschwindigkeit, die der eines Punktes am Aequator gleich ift, mit R den Radius am Aequator, so haben wir für den Druck, den der Körper wirklich ausübt, d. h. für sein Gewicht am Aequator

$$MG \longrightarrow M\frac{V^*}{R}$$

Man tonnte segen $V=\frac{2\pi\,R}{T}$, wenn T die Dauer eines Tages in Sefunden ausdruckt und für dieses Gewicht erhalt man :

$$MG - M.\frac{4\pi^2R}{T^2}$$

60. Erscheinungen, die sich ans der Centrisugaltraft ere klären lassen, und technische Anwendungen dieser Kraft. Aus der Centrisugaltraft erklärt sich 1) die Abplattung der Erde, 2) die größere Wirkung eines Hammers, wenn er einen längern Stiel hat; 3) die Wirkung des Regulators an den Dampsmaschinen; 4) die Wirkung der Schleuder; 5) das Centrisugalgeschoß von Steinheil; 6) das Centrisugalgebläse; 7) die Centrisugalstrockenmaschine (der Hydrocktracteur) u. s. w.

61. Bage. Es ift schon angeführt worden, daß das Gewicht eines Körpers gleich ift ber Kraft, die in einer der Schwere ent-

gegengesetten Richtung wirken nuß, um den Körper zu verhindern zu fallen. Das Gewicht eines Körpers läßt sich also mit Hässe einer Jeder oder eines Dynamometers messen (Fig. 28). Man braucht nur die durch dieses Gewicht bewirkte Ansdehnung oder Zusammenzziehung mit der Ausdehnung oder Zusammenziehung zu vergleichen, die durch das als Einheit angenommene Gewicht bervorgebracht wird.

Bergleichung der Gewichte; Grammengewicht. Man ift übereingekommen, als Einheit das Gewicht eines Kubikcentimeters Baffer bei $+4^{\circ}$ (d. h. bei derjenigen Temperatur, bei welcher das Waffer seine größte Dichte hat), den man mit dem Ramen Gramm bezeichnet hat, anzunehmen. Die Metalligewichte, deren man sich beim Bägen bedient, sind Mint-

tipld oder Submultipla diefer Einheit. Die Eintheilung bes Bewichts ift folgendes:

1 Gramm = 10 Decigrammen = 100 Centigrammen = 1000 Milligrammen;


1 Kilogramm (= 2 Pfd.) = 10 Settogrammen = 100 Decas grammen = 1000 Grammen.

62. Confiruction ber Bage. Bir beschreiben in Folgendem Die gewöhnliche Bage. Dieselbe besteht im Wesentlichen aus einem

Bon ber Kreisbewegung und bet Centelfugaltraft. Bon ber Bage. 4

gleicharmigen Gebel, bei welchem eine an dem Ende dos einen Gedeinanties wirkende Kraft nur durch eine an dem Ende des andere Gedelarmes angebrachte gleiche Kraft wirken kann. Die bei dem Hebel wirkenden Krafte find hier das Gewicht des Körpers und die zum Wägen dienenden Gewichte; fie muffen in der Richtung ber Bertifate wirken.

Die Bage hat den Zweck, die Gleichheit dieser beiden Kräfte zu bestimmen. Stellen wir und ein System von zwei rechtwinklig auf einander stehenden Linien AB, CD (Fig. 30 u. 31) vor, welche um



den Punkt C, der in der Mitte von AB liegt, beweglich ift. An dem Ende der Linie CD befindet sich ein schwerer materieller Punkt D, so daß die Linie CD ein Pendel vorstellt. In Folge der Berbindung beider Linien bestimmen die Oscillationen von CD um die Bertisale die Oscillationen der Linie AB. Lettere geschehen auf beisden Seiten der Horizontale und wenn CD vertisal wird, nimmt AB eine horizontale Lage an.

Wenn man an den beiden Enden bes hebels AB zwei gleiche Gewichte mittelft feinen und biegfamen Schnüren befestigt, fo andert man an ben Bebingungen ber Bewegung und bes Gleichgewichts

nichts. Wenn man aber den Hebel aus der Gleichgewichtslage bringt, für welche AB horizontal ift, so wird derselbe längere oder kurzere Zeit oscilliren und wird endlich in Folge einer Reihe von Oscillationen mit abnehmender Amplitude seine frühere Gleichgeswichtslage wieder einnehmen.

Wenn die an dem Hebel befindlichen Kräfte ungleich sind, so wird sich der Hebel nach der Seite der größeren Kraft hin neigen; dem Ueberschuß des an dem einen Hebelarm befindlichen Gewichtes wird aber bald durch das in D aufgehängte Gewicht das Gleichzewicht gehalten, so daß der Apparat nach einigen Oscillationen eine neue stabile Gleichgewichtslage annimmt, in welcher die Linie AB mit der Horizontalen a einen gewissen Winkel bildet.

Dieser Winkel ist um so größer, je größer der Gewichtsunterschied zwischen beiden an den Enden des Hebels aufgehängten Gewichten ift. Er wird durch die Formel


$$tg\alpha = \frac{pl}{P.c}$$

ausgedrückt. Diese Formel wird aus sehr einsachen statischen Betrachtungen gefolgert; p bezeichnet die Differenz beider Gewichte, l die halbe Länge des Hebels AB, c die Länge, CD und P das Gewicht des in D aufgehängten materiellen Punktes. Die Neigung des Hebels über der Horizontale nimmt in dem Maße ab, als die Gewichte sich der Gleichheit nähern; bei vollkommener Gleichheit der Gewichte ist seine Lage eine völlig horizontale.

63. Empfindlichkeit einer Bage. Für denselben Ueberschuß des Gewichtes ist der Werth von tga um so größer, je kleiner c ist. c darf aber nicht bis Null abnehmen, weil sonst tga unendlich für jeden Werth von p sein, mit andern Worten, weil sonst der Hebel sich vertikal stellen würde. Das System würde also nicht mehr der unerläßlichen Bedingung Genüge leisten, daß der Winkel zu gleicher Zeit als der Ueberschuß bei den zu vergleichenden Größen abnimmt. In diesem Falle würde die Wage indisserent sein.

Wenn c oder P sehr groß wären, l dagegen sehr klein, so würde sie nicht mehr empsindlich sein, was man mit dem Ausdruck träg bezeichnet.

64. Beschreibung ber Wage. Bei der Wage ist die ideale starre Linie AB durch einen Wagebalken aus Stahl oder Messing FF' (Fig. 31) ersett. Die Dimensionen des Wagebalkens mussen



übrigens proportional der Größe der Gewichte sein, mit denen die Bage belastet werden soll. Der Wagebalken ruht mittelst einer, dazu senkrechten prismatischen Schneide auf einer harten Untertage von Stahl oder Achat. Der Schwerpunkt des Wagebalkens liegt unter dem Unterstügungspunkt. Je näher der letztere dem ersteren liegt, desto empfindlicher ist die Wage. Das Gewicht des Wagebalkens, das in dem Schwerpunkt wirkt, bringt die Are wieder in die Horizontallage zurück, wenn sie daraus entsernt worden ist. Die Oscillationen werden durch die Reibung und durch den Widerstand der Lust vernichtet.

Die Gewichte werden auf die beiden Schalen SS' gebracht, die vermittelst hohler stählerner Haken an prismatischen, nach oben gestehrten Schneiden VV', die an den Enden des Wagebalkens angesbracht sind, hängen.

Die Neigung des Wagebalkens giebt die Ungleichheit der Gewichte an, die sich auf den Wagschalen befinden; diese Neigung wird um so geringer sein, je kleiner der Ueberschuß des einen der beiden Gewichte über das andere ist; bei vollkommener Gleichheit der Gewichte wird sie gleich Null sein.

44 Bon ber Areisbewegung und der Centrifugalfraft. Bin der Wage.

Die Empfindlichkeit der Bage hangt von den allgemeinen Bestingungen ab, welche durch die Formel $tg\alpha=\frac{pl}{P.c}$ ausgedrückt wersden, nur wird sie durch die Reibung, welche mit dem Drucke oder der Belastung zunimmt, vermindert.

Ein Zeiger xy, die Zunge genannt, der an dem Wagebalken befestigt und zu demselben senkrecht ist, hestimmt den Zustand des Gleichgewichtes. Bei genauen Wagen ist dieser Zeiger sehr lang, zeigt nach abwärts, und bewegt sich zur Bestimmung kleiner Ge-wichtstheile längs einer Stala, deren Ebene vertifal und parallel den Oscillationen ist, und deren Rullpunkt der Vertifale des Unterstützungspunktes des Wagebalkens entspricht. Bei genauen sogenannsten chemischen Wagen ist durch eine eigenthümliche Vorrichtung st (gewöhnlich die Arretur genannt) dafür gesorgt, daß, wenn die Wage außer Gebrauch ist, die Aushängeschneiden der Schalen nicht durch das Gewicht dieser letztern leiden. Diese Vorrichtung ist durch die Kurbel M beweglich; sie hat außerdem den Zweck, die Wägungen zu erleichtern und zu beschleunigen.

- 65. Bägung eines Körpers. Ehe man einen Körper wägt, muß man sich vermittelst einer Basserwage überzeugen, ob die Bage vollsommen horizontal steht. Ist dies geschehen, so bringt man den zu wägenden Körper auf eine der beiden Bagschalen und legt auf die andere Gewichte auf, bis man das Gleichgewicht hergestellt glaubt. Man hebt die Arretur auf und beobachtet die Junge. Sind die Oscillationen derselben regelmäßig und auf beiden Seiten der Bertifale symmetrisch, so kann man überzeugt sein, daß sie nach längerer oder kürzerer Zeit auf Null still stehen wird. Sind dagegen die Oscillationen von ungleicher Schwingungsweite in Bezug auf die Vertikale, so sieht man aus der Richtung der Ablenkung, ob Gewichte hinzugesügt werden müssen.
- 66. Prüfung einer Wage. Bei dem zu beschreibenden Berschern wird angenommen, daß die beiden Arme des Bagebaltens gleich und unter gleichen Bedingungen besindlich sind. Ran überzeugt sich davon, wenn man den zu wägenden Körper und die Gewichte auf die entgegengesesten Bagschalen bringt. Benn auch nach diesem Bechsel das Gleichgewicht noch besteht, so ist auf der einen wie auf der andern Seite der Bertikalebene, welche durch die Aufhängeschneide geht, Alles gleich und eine einsache Bägung ist hinzeichend, das Gewicht des Körvers zu erbalten. Ist aber im Geseichend,

Bon ber Rreisbewegung und der Centrifugalfraft. Bon ber Bage. 45

gentheil das Gleichgewicht aufgehoben, so ist die Bage nicht richtig, und um das Sewicht eines Körpers zu bestimmen, muß man die Methode der doppelten Bägung anwenden.

67. Methode ber boppelten Bägung ober bes Tarireus. Dieses von Borda herrührende Versahren besteht darin, den zu mägenden Gegenstand auf die eine Bagschale, auf die andere dagegen Sand, Schrottörner, Granaten oder ähnliche kleine Körper zu bringen, so daß die Junge auf dem Mittelpunkt der Skala stehen bleibt. Darauf nimmt man den abzumägenden Gegenstand von der Bagschale herab und legt an seine Stelle so viel Gewichte aus, die Junge wieder genau beim Nullpunkte einspielt. Diese Gewichte, welche dem Körper unter genau denselben statischen Bedingungen substituirt werden, drücken genau sein Gewicht aus.

Auf genauen Bagen muß man 1000 Gramme bis auf ein Milligramm Genauigseit wägen können. Die Chemie verdankt ihre jesige hohe Stellung hauptsächlich der Bage, als der Bafis derjenigen Untersuchungsmethoden, welche die größte Zuverläffigkeit befigen.

Sechstes Kapitel.

Bon der Conftitution der Rorver. Die Sydroftatif.

68. Constitution der Körper. — 69. Hodrostatische Principien. — 70. Niveaustäche. — 71. Druck in einer Flüssigkeit. — 72. Communicirende Gefäße. — 73. Bodendruck. — 74. Segners Basserrad. — 75. Mittespunkt des Druckes. — 76. Archimedisches Princip. — 77. Schwimmende Körper. — 78. Stabilität schwimmender Körper. — 79. Uebereinander besindliche Flüssigkeiten. — 80. Aequivalente Flüssigkeitssäulen.

68. Constitution ber Körper. Die Körper sind Aggregate in gewisser Entsernung von einander besindlicher Woleküle (Vergl. die Borostät der Körper 17).

Feste Körper. Wenn die Moleküle relativ bestimmte Lagen haben, wenn es eines beträchtlichen Krastauswaudes bedarf, um diese Woleküle einander zu nähern, oder von einander zu entsernen, so nennt man die aus so beschaffenen Molekülen gebildeten Körper seste. Man nimmt an, daß die Woleküle derselben der Wechselwirkung zweier Kräste ausgesetzt sind, nämlich der Wolekularanziehung (Attraction) und der Wolekularabstoßung (Repulston). Die äußere Form der Körper ist von der Wechselwirkung dieser beiden entgegengesetzten Kräste abhängig. Die Resultirende dieser beiden Kräste heißt die Krast des Zusammenhangs oder die Cohäsionskrast.

Flüssige Körper. Wenn die Woleküle der Körper dagegen schon durch eine sehr geringe Kraft verrückt oder verschoben werden und folglich keine selbstständige Gestalt besissen können, so nennt man die Körper flüssige gassörmige Körper. Wenn die Woleküle von Körpern durch äußern Druck sehr leicht einander genähert werden können, wenn die Woleküle ferner das Bestreben haben, sich von einander zu entsernen, so nennt man die daraus bestehenden Körper gassörmige oder Gase.

Die Flüssigkeiten und die Gase faßt man häufig unter dem gemeinschaftlichen Namen der slüssigen Körper zusammen und unter-

scheidet die ersteren als tropfbar flüssige, die letteren als elastisch flüssige Körper.

Die Molekularanziehung ift bei tropfbar fluffigen Körpern sehr gering, bei elastisch fluffigen gleich Null; deshalb kann auch bei Gasen von einer Cohaftonskraft nicht gesprochen werden.

- 69. Hydrostatische Principien. Die Hydrostatik oder die Lehre vom Gleichgewicht der Flüsstgleiten beschäftigt sich mit der Ermittlung des Druckes, den tropsbar flüssige Körper auf die Wände des Gefässes ausüben.
- 1. Princip. Die Oberfläche einer im Gleichgewicht befindlichen Flüffigkeit ist in jedem Punkte perpendicular zu den Resultirenden der Kräfte, welche auf die Moleküle einwirken.

Wenn dem nicht so ware, so könnte man diese Kraft in zwei Kräfte zerlegen; die eine derselben ware zu der Oberstäche normal und wurde durch die innern repulsiven Kräfte vernichtet werden; die andere Kraft ware eine Tangente, wurde das Molekul, auf welche sie einwirkt, gleiten machen; das Gleichgewicht der Flüssigkeit könnte demnach nicht durch die Hinwirkung der auf die Molekule wirkenden Kräfte stattsinden, was der Hypothese entgegen ist.

2. Princip. Der durch eine im Gleichgewicht befind= liche Fluffigkeit auf die Bande des Gefässes ausgeübte Drud ift normal zu den Banden.


Dieses Princip ist ebenso wie das vorhergehende eine Folge des Gleichgewichts.

Wenn der durch eine Flüssigkeit auf irgend einen Punkt der Wand ausgeübte Druck nicht normal zu dieser Wand wäre, so könnte er sich in zweierlei Druck zerlegen; der eine, welcher normal auf die Wand wirkt, würde durch den Widerstand der Wand oder durch die Reaction derselben zerstört werden; der andere, in der Richtung der Tangente wirkend, würde seine ganze Kraft beibehalten. Die Flüssigkeit würde demnach nicht im Gleichgewicht sein, was der Hypothese zuwider ist.

3. Princip. Die Haupteigenschaft der Flüssteiten, die als Fundamentalprincip zu betrachten ist, weil sich daran eine große Anzahl von experimentellen Schlüssen knüpfen, ist folgende:

Der auf die Oberfläche einer Flüffigkeit ausgeübte Druck verbreitet fich nach allen Richtungen bin gleich= mäßig.

Druck P den auf die Oberstäche S ausgeübten Druck aus, so pflanzt sich $\frac{P}{S}$ oder der Druck, der auf jeden Theil der Oberstäche S ausgeübt wird, unverändert auf jeden Theil des Innern der Flüssigkeit und der Wände fort, so daß, um den Effect des Druckes P zu verwichten, auch jedes Theilhen der Oberstäche ein Druck $\frac{P}{S}$ wirken muß.



Um die Richtigkeit diefes Princips durch den Bersuch nachzuweisen, stelle man sich ein polyedrisches Gefäß (Fig. 32) vor, dessen Seiten mit cylindrischen Ründungen versehen sind. In den Mündungen befinden sich Kolben, auf welche ein solcher Druck ausgeübt wird, daß die in dem Gefäß enthaltene Fläfsigkeit im Gleichgewicht ist.

Ließe man nun auf einen ber Kolben der Oberstäche S einen Druck P wirken, so könnte diesem Druck nur dadurch das Gleichz gewicht gehalten werden, daß man auf die Kolben der Abtheilungen S', S" einen Druck von P', P" ein $\frac{P'}{S'} = \frac{P}{S}$, $\frac{P''}{S''} = \frac{P}{S}$ wirken ließe.

Dieser Beweis ist aber taum durch den Bersuch zu sichnen, da die Ermittelung des Druckes auf jeden Kolben große Schwierigkeiten darbietet. Die Wahrheit dieses Principes solgt aber a posteriori aus den daraus abgeleiteten experimentellen Schlüssen, die wir bei der Betrachtung des Druckes von Flussischen entwickeln werden.

70. Niveaufläche. Die Oberfläche einer im Gleich= gewicht befindlichen Fluffigkeit ift horizontal.

Es geht dies aus dem erften Principe herver, nach welchem die Wirtung der Schwere vertifal ift.


Ift die Oberfläche der Flüffigleit nur von geringer Ausdehnung, so ist dieselbe eben, bei größerer Ausdehnung ist fle: sphärisch, wie uns die Oberfläche des Meeres zeigt.

71. Drud in einer Fluffigkeit. In einer im Gleichgewicht befindlichen Fluffigkeit ift der auf eine Harizontalebene ausgeübte Drud ein constanter.

Es folgt bies unmittelbar aus dem 3. Princip.

Rehmen wir in einer im Gleichgewicht befindlichen Fluffigfeit

eine unendlich dunne Scheidewand an, welche fich zwischen zwei Bo-




rizontalebenen CD, CD' (Fig. 33) befindet. Der Druck, den ein Theil dieser Scheidewand z. B. abcda'b'c'd' auf seiner Fläche abcd erleidet, geht unverändert auf eine seitswärts befindliche Fläche defielben Elements über, von da durch die Flüstigseit auf die seitwärts befindliche Aläche eines

irgend anderen Elementes mnpqm'n'p'q', von wo aus der Druck von Unten nach Oben auf die Horizontalfläche mnpq fortgepflanzt wird. Diese Fläche hat demnach in entgegengesetzer Richtung einen gleichen Druck auszuhalten, und der Druck von Oben nach Unten auf jedes Theilchen der Fläche CD ist solglich constant. Dieser Druck wird durch Ha und hier die Oberfläche durch SHa gemessen.

 Δ ist das specifische Gewicht der Flusstgleit, H die Tiefe der Scheidewand.

Wir nehmen an, daß die Flüssigkeit nicht zusammendrückbar und folglich ihre Dichte constant und unabhängig von dem Drucke sei; daraus geht hervor, daß der Druck bei gleichen Flächen proportional der Höhe der Flüssigkeitssäule ist.

Der Apparat, durch den das Borhandensein des Drudes von Unten nach Dben nachgewiesen werden tann, besteht aus einer an




beiden Seiten offenen weiten Röhre (Fig. 34). Der Rand des unteren Endes ist abgeschliffen, so daß die untere Deffnung durch eine Glasplatte vollkommen verschlossen werden kann. Wan bringt diese Röhre in ein Gefäß mit Basser, so daß die untere Deffnung vermittelst einer in der Mitte der Glasplatte besindlichen Schnur verschlossen ist. Benn die Röhre in die Flüssigkeit eingetaucht wird, so haftet die Platte an der unteren Deffnung, ohne daß es nothwendig wäre, sie zu unterstüßen; daraus geht hervor, daß die untere Seite der Glasplatte einen Druck auszuhalten hat, der von Unten nach Oben ausgeübt wird.

Dieser Druck wird durch das Gewicht einer Flüssigkeitsstäule gemessen, welche als Basis die Basis der Glasplatte und als Höhe die Höhe der Flüssigkeitsstäule von der Glasplatte an gerechnet hat. Man bemerkt den Druck, wenn man vorsichtig Flüssigkeit in die Röhre gießt; die Glasplatte wird erst in dem Augenblicke aushören anzuhaften, wo die Flüssigkeit in der Röhre nahezu das äußere Riveau erreicht hat. Der kleine Unterschied, der zu beobachten ist, rührt von der Dicke und von dem Gewicht der Glasplatte her.

Das Resultat des Bersuches ist von der Form der Röhre unabhängig; es ist dasselbe in conischen wie in chlindrischen Gefäßen.


ngig; es ist dasselbe in conischen wie in cylindrischen Gesäßen. **72. Communicirende Gesäße.** Wenn zwei Gesässe durch



eine Röhre mit einander verbunden sind und sich in beiden Gefäßen eine und dieselbe Flüssigkeit besindet, so wird das Nisveau der Flüssigkeiten in beiden Gefäßen gleich sein (Fig. 35). Solche Gefässe nennt man Communicationsgefäße oder communicirende Röhren.

73. Bobenbrud.

Der Druck, den eine Fluffigkeit von Oben




nach Unten auf den Boden des Gefäßes ausübt, ist von der Form des Gefäßes unabhängig; er ist stets dem Gewicht einer Säule von derselben Flüssigfeit gleich, deren Basis der Boden des Gefäßes, deren Höhe die vertifale Entfernung vom Boden bis zum Spiegel der Flüssigfeit ist.

Saldats Apparat. Es läßt fich dies leicht mit Sulfe des Apparates v. Saldat nachweisen Dieser Apparat (Fig. 36) besteht aus zwei vertikalen Röhren, die mit einander durch eine horizontale Röhre communiciren. An der einen Röhre CD ist eine verschiebbare Marke N besindlich; an der anderen kürzern Röhre AB besindet sich eine Vorrichtung G, auf welche Gefähe von verschiedener Form ausgeschraubt werden können.

Um den Versuch auszusühren, gießt man Quecksiber in die horizontale Röhre BE und in die beiden vertisalen Röhren; das Quecksiber wird in den beiden Schenkeln im Gleichgewichte sein. Man schraubt nun das Rohr ML auf G auf und süllt es mit der Klüsigkeit bis zu einem bestimmten Punkte F an. Wenn das Gleichgewicht hergestellt ist, schiebt man die Marke N herunter bis zur Oberstäche des Quecksibers in der Röhre CD. Schraubt man darauf auf G Röhren von verschiedener Form, aber von der nämlichen Bass und füllt man sie mit Klüssigkeit bis F an, so sindet man, daß die Höhe des Quecksibers in dem Rohr CD sich nicht verändert. Daraus solgt, daß der Druck, der auf diese Weise auf den Boden ausgeübt wird, nnabhängig von der Quantität der Flüssigkeit ist, und sich nur nach der Höhe der Flüssigkeitssaule, sowié nach der Flächengröße des horizontalen Bodens richtet.

74. Segners Bafferrab. In einem mit Baffer angefüllten Gefäße bleibt Alles in Rube, weil jeder Druck durch einen vollkommen gleichen, aber entgegengesetzen ausgehoben wird. Wird aber, die Band des Gefäßes an irgend einer Stelle durchbohrt, so sließt das Baffer daselbst aus und der Druck ist hinweg genommen, mahrend das der Deffnung diametral gegenüberliegende Stuck der Band



noch genau den nämlichen Druck auszuhalten hat als vorher. Das Gefäß
wird sich daher in einer Richtung,
welche der des aussließenden Wasser
entgegengesett ist, fortbewegen müssen. Dies lehrt die Erfahrung an
Segners Wasserrad (Fig. 37). Dasselbe besteht aus einem Gefäße, weldes um eine vertifale Are beweglich
int. Am Boden des Gefäßes besinden
sich zwei horizontale Köhren OB und
OC, die mit Ausssußsffnungen nach
einer Seite hin versehen sind. Wenn
das Gefäß nit Wasser gefüllt wird,

so dreht es sich in einer, der Richtung des ausstießenden Wassers entgegengesetzen Richtung. Das Ausströmen der Flüssigkeit bewirkt also eine Reaction (einen Seitendruck).

Darauf beruhen ferner die Turbinen und das Althaus'sche Reactionsrad. Bei den ersteren, welche jetzt häusig anstatt der Wasserräder Anwendung sinden, sließt das Wasser durch gekrümmte Kanäle ab, die um den untern Theil des Gesäßes einen Kranz bilden. Bei der Fournepron'schen Turbine dreht sich dieser Kranz in einem zweiten sessischen Kranze, dessen Kanäle in entgegengesetzer Richtung gekrümmt sind. Bei dem Althaus'schen Reactionsrad wird das Wasser von Unten in die Ausslußöffnungen geleitet, damit die Axe des Rades ein geringeres Gewicht als bei dem Segner'schen Wasserrad zu tragen habe.


Ebenso wie ausströmende Flüssigkeiten eine Reaction erzeugen, ebenso wird auch durch ausströmende Gase eine Reaction erzeugt. Daraus erklärt sich das Steigen der Raketen (chlindrischer Hüssen, die-mit einem Gemenge von Pulver und Rohle gefüllt sind und an dunnen Holzstöcken befestigt werden; man bringt sie dadurch zum Steigen, daß man sie nach abwärts gekehrt an einem Pfahle aufhängt und anzündet. Die entstehenden Gase treiben durch Reaction die Rakete nebst dem Holzstabe senkrecht in die Höhe), die Bewegung der Feuerräder, das Stoßen der Schießgewehre, das Jurudslausen der Kanonen beim Abseuern u. s. w.

75. Wittelpunkt bes Druckes. Der durch eine Flüssiglieit auf jedes Theilchen der Oberfläche ausgeübte Druck wird im Allgemeinen durch sho ausgedrückt, wenn man mit s die Oberfläche des Theilchens, mit h die Entfernung des Schwerpunktes dieses Theilchens von der Oberfläche der Flüssigligkeit, mit d die Dichte der letzteren bezeichnet.

Die Resultirende dieses verschiedenen Druckes auf einen Theil der Wand kann im Allgemeinen nur auf analytischem Wege ermittelt werden. In dem Falle, in welchem die Seitenwand eben ist, sind die Kräfte, welche man zusammensetzt, parallel; der Angrisspunkt ihrer Resultante heißt Mittelpunkt des Druckes. Der Mittelpunkt des Druckes ift unter dem Schwerpunkt der Wand.

76. Archimebisches Princip. Die Zusammensetzung des Druckes, den ein in eine Flüssigkeit getauchter Körper zu erleiden hat, wird nach denselben Principien ermittelt. Man sindet 1) daß die Resultirende aus dem horizontalen Drucke gleich Rull

ifi; 2) daß die Resultirende aus dem horizontalen Drucke gleich dem Gewicht der Flüssigkeit ift, welche durch den Rörper verdrängt wird, die Richtung derselben ist vertistal nach Unten, nach Oben. Der Angriffspunkt derselben ist der Schwerpunkt des Körpers. Das Borstehende wird gewöhnlich auf folgende Beise ausgedrückt: Ein in irgend eine Flüssigkeit eingetauchter Körper verliert von seinem absfolutem Gewichte gerade so viel, als das Bolumen Flüssigkeit wiegt, das durch den eingetauchten Körper versdrängt wird. Die Richtigkeit dieses von Archimedes ausgestellten Principes läßt sich auf solgende Beise nachweisen:



An eine der beiden Bagschalen einer Bage bangt man zwei gleiche Cylinder übereinander auf (Fig. 38), von welcher der eine B mafftv, der andere A bobl ift. Man bringt fie durch auf die andere Bagichale aufgelegte Gewichte in's Gleich= gewicht. Darauf bringt man den Cylinder B in ein mit einer Aluffigfeit angefülltes. Befaß. Sogleich ist das Gleichgewicht zerftort und der Bagebalten neigt fich nach der Seite bin, auf welcher fich die Gewichte befinden. Man fann bas Gleichgewicht wieder berftel= len, wenn man den leeren Cp= linder bis an den Rand füllt.

Bezeichnet man mit V das Volumen eines Körpers, mit \triangle seine Dichte, mit d die Dichte der Flüssigseit, in welche der Körper getaucht worden ist, so wirken auf den Körper zwei entgegengesetze Kräfte ein, nämlich eine Kraft, welche seinem Gewichte V \triangle gleich ist und ihn zum Sinken veranlaßt, ferner eine Kraft, welche dem Gewichte der verdrängten Flüssigseit Vd gleich ist, durch welche der Körper zu steigen strebt. Wenn diese beiden Kräfte direct entgegen-

gesatt find, so wird sich der Körper, ohne sich zu drehen, in der Richtung der größern Kraft bewegen; ist dies nicht der Fall, so wird sich der Körper drehen, bis die Richtung der beiden Kräfte nach deuselben Graden hingeht.


If $\Delta > \delta$, so wird der Körper nach dem Boden des Gefäßes zu mit beschleunigter Geschwindigkeit sinken, in Folge der Kraft $V (\Delta - \delta)$.

Ift $\triangle = \delta$, so wird der Körper in allen Lagen im Gleichgewichte sein.

Ift endlich $\Delta < \delta$, so wird der Körper auf die Oberstäche ber Rüffigseit steigen und darauf schwimmen.

- 77. Schwimmenbe Körper. Damit ein in einer Flüssigleit besindlicher Körper im Gleichgewicht sei, ist es erforderlich, daß sein Gewicht genau so viel, als das der verdrängten Flüssigleitsmasse betrage, daß ferner der Schwerpunkt der Flüssigleit und der des eingetauchten Körpers in einer und derselben Bertikallinie liege. Man sagt in diesem Falle der Körper schwimmt.
- 78. Stabilität schwimmender Körper. Das Gleichgewicht eines schwimmenden Körpers wird stabil sein, wenn der Schwerpunkt des Körpers unter dem Schwerpunkt des eingetauchten Theiles liegt, denn, nimmt man an, der Körper sei unendlich wenig aus seiner Gleichgewichtslage gebracht worden, so werden die beiden Kräfte, welche auf den Körper einwirken, ihn in die Gleichgewichtslage zurückzusühren kreben.

Es geht dies deutlich aus der Fig. 39 hervor. Die Linie CGO ift eine symmetrische Axe des Körpers, G der Schwerpunkt




defielben, C der Schwerpunkt des Bolumens Flüffigleit, welches burch den Körper verdrängt worden ift. Rimmt der Körper eine geneigte Lage an, so bleibt der Schwerpunkt G in der Axe, der Schwerpunkt des Kolumens geht nach der Seite hin, nach welcher

der Körper geneigt ist und die beiden Kräfte GP und CF, pon denen die eine von Oben nach Unten, die andere von Unten nach Oben wirkt, suchen den schwimmenden Körper in seine vorige Lage zurucks zubringen.

Hieraus erklart sich die Nothwendigkeit des Ballastes der Schiffe, schwerer Rörper (wie des Quecksibers, Schwies 2c.) im unteren Theile der Araometer u. s. w.

79. Uebereinander befindliche Fluffigkeiten. Wenn mehrere Fluffigkeiten, welche ohne chemische Einwirkung auseinander find, mit einander gemengt werden, so trennen sich die Fluffigkeiten beim ruhigen Stehen und lagern sich übereinander, je nach ihrer Dichte, so daß die dichteste Flufstgkeit die unterste Schicht bildet.

Es folgt dies aus dem Archimedischen Principe. Auf ein in einer Flüssteit befindliches Molekul einer flüssigen Masse wirken zwei Kräfte ein, die eine Kraft, welche seinem Gewicht gleich ist, strebt das Molekul nach dem Boden zu zu bewegen, die andere Kraft, die das Molekul nach Oben zu bewegen strebt, ist dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit gleich. Das Molekul kann sich



demnach nur im Gleichgewicht befinden, wenn die Dichte der Flüssigfeit der seinigen gleich ist. In einer jeden andern Flüssigfigkeit muß das Molekul steigen oder sinken, je nachdem seine Dichte kleiner oder größer, als die der Flüssigkeit ist. Die homogenen Molekule mussen sich demnach vereinigen und Schichten bilden, welche nach der Dichte auf einander gelagert sind.

80. Mequivalente Flüffigkeitsfäulen. Wenn man in eine zweischenklige Röhre (Fig. 40) Quecksilber und darauf Wasser bringt, so bleiben beide Flüssgleiten getrennt. Mißt mam die Höhe der Wassersäule über DE, als der Trennungsstäche beider Flüssgleiten, und die Höhe der Quecksilbersäule in dem Schenkel AB über derselben Horizontalebene, so wird man sinden, daß diese Höhen sich umgeskehrt wie die Dichten beider Flüsse

figkeiten verhalten. Dieses Geset läßt sich übrigens auch aus den vorhergehenden Principien deduciren, wenn man in Erwägung zieht, daß für eine Horizontalebene wie für DE und D'E' und für jede darunter befindliche Horizontalebene der Druck für jede Einheit der Oberstäche constant ist. Auf DE wird sie ausgedrückt durch Ha, auf D'E' durch Ha, demnach ist Ha H'a' oder H:H'=\a':\a. \alpha und \alpha' sind die dichten, H und H' die entsprechenden Höhen beider Flüssigseiten, die sich das Gleichgewicht halten.

Siebentes Kapitel.

. Bom fpecififden Bewichte.

81. Bergleichung ber Dichtigkeiten. — 82. Dichte fester Körper. — 83. Dichte füffiger Körper. — 84. hybrostatische Bage. — 85. Bolumen - Ardometer. — 86. Gewichts - Ardometer. — 87. Empfindlichkeit ber Ardometer. — 88. Ardometer von Baume. — 89. Alloholometer. — 90. Dichte gasförmiger Körper.

81. Bergleichung ber Dichtigkeiten. Unter dem specifischen Gewichte einer Substanz versteht man, wie schon erwähnt, das Gewicht dieser Substanz unter der Einheit des Bolumens. Aus dieser Erklärung folgt, daß die Bergleichung des specifischen Gewichts zweier Körper auf die Bestimmung ihrer Gewichte bei gleichem Volumen reducirt wird.

Die Substanz, deren specifisches Gewicht bei der Bestimmung flussiger und fester Körper als Einheit genommen wird, ist das Baffer, bei gasförmigen Körpern die atmosphärische Luft.

82. Dichte ober specifisches Gewicht fester Körper. Um das Gewicht dines Bolumen Wasser zu finden, das dem Bolumen eines sesten Körpers gleich ift, bedient man sich eines Flaschchens

Fig. 41.

(Fig. 41) mit weiter Deffnung, welches mit eingeriebenem Glasstöpsel verschloffen ist. Der Stöpsel ist einem umgekehrten Trichter ähnlich und ist in der Richtung der Axe durchbohrt, so daß ein Kanal entsteht, durch welchen die überschüssige Flüssigkeit austreten kann.

Das Fläschen wird mit reinem Baffer angefüllt. Nachdem es mit dem Stöpsel verschlossen worden ist, bringt man es auf die Wagschale neben dem festen Körper, dessen Dichte bestimmt werden soll, und stellt das Gleichgewicht durch auf die andere Wagschale

aufgelegte Körpen her. Wenn die Zunge der Wage vertifal fteht, entfernt man das Fläschchen und den festen Körper von der Wage, nimmt
den Stöpfel binweg und bringt den Körper vorsichtig in das Klacon.

Rachdem das Fläschchen mit dem Stöpfel verschlossen und außen sorgfältig gereinigt worden ist, bringt man es von Reuem auf die Wagschale und legt auf die andere Schale Gewichte, bis das Gleichzgewicht hergestellt ist. Diese Gewichte geben das Gewicht eines Volumen Wasser an, das dem des Körpers gleich ist.

p drucke dieses Gewicht aus, P das absolute Gewicht des Körpers, so ist $\frac{P}{p}$ das Verhältniß der Dichte des sesten Körpers und des Wassers.

Porose Körper. Wenn der Körper sehr poros ist und Luft enthält, so ist es wesentlich, nachdem derselbe in das Fläschchen gebracht worden ist, letzteres im unverschlossenem Zustande einige Zeit unter dem Recipienten einer Luftpumpe stehen zu lassen. Wird diese Vorsichtsmaßregel unterlassen, so bestimmt man das Gewicht des durch den Körper verdrängten Wassers zu hoch und das specifische Gewicht des Körpers zu niedrig.

Leichte Körper. Um das specifische Gewicht von festen Körpern zu ersahren, welche specifisch leichter sind als Wasser und demnach auf demselben schwimmen, befestigt man dieselben, nachdem sie in der Luft gewogen worden sind, vermittelst eines seinen Drahtes an ein Stück Metall, das groß genug ist, um sie mit unter das Wasser zu ziehen: Darauf bestimmt man den Gewichtsverlust, den das Metall allein erleidet und zieht diesen von dem Verluste ab, welchen das Metall und der Körper zusammen erleides, und erfährt dadurch den Gewichtsverlust, den der Körper allein erleidet.

Lösliche Körper. Sind die Körper, deren specifisches Gewicht bestimmt werden soll, in Wasser löslich, so nimmt man anstatt des Wassers eine Flüssigkeit, in welcher der Körper unlöslich ist, z. B. Weingeist, Terpentinöl, Steinöl u. s. w. und verfährt übrigens ganz auf dieselbe Weise, nur mit dem Unterschiede, daß man die durch Division erhaltene Zahl mit dem specifischen Gewichte der Flüssigkeit multiplicirt.

Da das Volumen der Körper mit der Temperatur variirt, so ist es bei diesen Bersuchen unerläßlich, die Temperatur der Flüssigekeit in dem Augenblicke zu kennen, in welchem der Körper eingetaucht wird. Am einfachsten ist es, wenn beide Körper die nämliche Temperatur besthen.

83. Dichte ober specifisches Gewicht fluffiger Korper. Um die Dichte einer Fluffigfeit mit der des Waffers zu vergleichen,

uimmt man ein Fläschchen, tarirt es und bestimmt genau das Gewicht Baffer, welches es bei einer bestimmten Temperatur aufnehmen kann. Dieses Gewicht wird notirt. Darauf bestimmt man auf



gleiche Weise, wie viel das Fläschchen von der zu prüfenden Flüssteit zu fassen vermag. Zenes Gewicht verhält sich zu diesem Gewicht, wie das specifische Gewicht des Wassers zu dem der zu prüfenden Flüssigkeit.

Das hierzu angewandte Fläschen (gewöhnlich ein sogenanntes Tausendgransläschen) ist dem ähnslich, das zur Bestimmung des specifischen Gewichts sester Körper angewendet wird. Außerdem wendet man auch ein Fläschen (Fig. 42) an, das mit einem trichterförmigen Halse mit weiter Deffnung versehen ist. Ein Feilstrich am Halse bezeichnet das Volumen, mit welchem man operirt.


84. Bestimmung des specifischen Gewichts vermittelft ber hydrostatischen Bage. Das zweite Versahren der Bestimmung des specifischen Gewichtes gründet sich auf das archimedische Brincip.

Feste Körper. Man hangt den zu untersuchenden Körper mittelft eines seinen Fadens an der Bagschale auf, stellt das Gleichsgewicht durch Ausliegen von Gewichten auf die andere Bagschale her und taucht darauf den Körper in ein mit Basser angefülltes Gefäß. Der Gewichtsverluft giebt das Gewicht eines dem sejnigen gleichen Bolumens Basser an (Fig. 38).

Fluffigkeiten. Man bestimmt die Gewichte gleichen Bolumens einer Flufstgleit und Baffers, indem man in beide denselben festen Körper taucht, der sich an der untern Seite der Bagschale besestigt besindet. Der Gewichtsverlust in beiden zeigt die Gewichte gleichen Bolumens der beiden Flussgleiten an.

85. Bolumen-Araometer. Anstatt der hydrostatischen Bage tann man fich auch zur Ermittelung des Gewichtsverlustes, den ein Körper in Baffer erleidet, der Araometer oder Senkwagen bedienen.

Ein Araometer mit constantem Bolumen, welches unter dem Namen des Araometer (Hydrometer) von Nicholson (Fig. 43) bekannt ift und zur Bestimmung des specifischen Gewichtes fester Körper benutt wird, besteht aus einem hohlen kegelförmig zugespitten



Chlinder von Blech oder Glas, einer auf dem oberen Drahte bestigten Schale und einem an dem unteren Drahte hängenden Regel, an welchem eine vertieste Schale B besindlich ist. G ist ein unter der Schale B besindliches Gewicht. Das Instrument schwimmt aufrecht im Wasser und ist so schwer, daß es ungefähr bis zur Hälfte eingetaucht ist.

Um das specifische Gewicht eines Körpers vermittelst dieses Instrumentes zu bestimmen, bringt man es in destil-lirtes Wasser und legt auf die obere Schale Gewichte auf, bis es zu einem

genau bezeichneten Theilstriche zwischen der Schale nind dem Cylinder einsinkt. Darauf entfernt man die Gewichte von der Schale, bringt dafür den Körper darauf und setzt so viel Gewichte hinzu, bis der Körper wieder zum Theilstriche einsinkt. Die Differenz der Gewichte giebt uns das absolute Gewicht des Körpers.

Denn wir haben die Bleichungen:

 $V\delta = \pi + P$, $V\delta = \pi + p + x$ worand x = P = p.

V ist das Volumen des Araometers bis zum Theilstrich, π sein Gewicht, P das zuerst in die Schale gebrachte Gewicht, p das zu dem Körper gesetzte Gewicht, x das dieses Körpers.

Der Gewichtsverluft, welchen der Körper im Wasser erleidet, wird bestimmt, indem man den Körper aus der oberen Schale in die untere B bringt und das Gewicht notirt, das zu p gesetzt wersden muß, damit das Instrument bis zum Feilstrich einsinke. Dieses Gewicht giebt den Gewichtsverlust des Körpers an.



Bur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten wendet man dasselbe Instrument, aber ohne untere Schale an; es helßt Fahrenheit's Aräometer (Fig. 44). Man läßt das Instrument im Wasser und in der Flüssigkeit bis zum Theilstrich einstinken. Durch P, P' seien die Gewichte ausgedrückt, welche nacheinander auf die Schale gebracht werden müssen, π ist das Gewicht des Instrumentes; die Gewichte $\pi+P$, $\pi+P'$ sind die Gewichte gleicher Boslumen Wasser und Flüssigeit.

86. Araometer von conftantem Gewichte. Das Wagen eines Rörvers vermittelft des Araometers von conftantem Bolumen

erfordert beträchtliche Zeit. Man zieht es beshalb vor, fich zur Bestimmung des fpecififchen Gewichtes von Aluffigfeiten der Araometer von constantem Gewicht zu bedienen, die man auch Bolumeter nennt.

Das Bolumeter besteht aus einer gleichförmigen Glasröhre AB (Fig. 45), an deren unterem Ende ein Eplinder C angeblasen ift, der in dem untern fugelformigen Theile Quedfilber oder Schrotförner enthält.

Das Instrument, das zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Fluffigfeiten bient, die ichmerer find als Baffer (Rig. 46), muß ein foldes Gewicht haben, baß es im Baffer fast gang einfinkt. Der Bunkt, bis zu weldem das Inftrument in Baffer einfinkt, wird mit 100 bezeichnet. Bur Bollendung ber Gintheilung bedarf es noch eines zweiten Bunktes. Gap=Luffac, von welchem Diese Eintheilung herrührt, stellte eine Salglösung bar, beren Dichte 4 von der des Waffers betrug. Das 3nftrument taucht in diefe Lofung minder tief als in Baffer ein und zwar nur 3 des Bolumens. Da fein Gewicht ein constantes ift, so muffen die in zwei verschiedene Aluffigfeiten eingetauchten Theile des Inftrumentes fich umgekehrt wie die specifischen Gewichte dieser Fluffigkeiten verhalten. Der nun so erhaltene Theilstrich wird mit 75 bezeichnet und der Raum zwischen 100 und 75 in 25 gleiche Theile getheilt; diese Theilung wird nach Unten fortgesett.

Das Bolumeter für leichtere Aluffigkeiten (Rig. 45) darf in Baffer nur bis jum Anfang der gleichförmigen Röhre einfinken. Diefer Bunkt wird mit 100 bezeichnet. Um den zweiten Bunkt zu bestimmen, konnte man das Instrument in eine leichte Flusstgeit von bekanntem specifischen Gewicht tauchen; es ift aber vorzuziehen, das Inftrument mit einem Bruchtbeil des eignen Gewichtes ju belaften und es von Neuem in's Baffer zu tauchen. Belaftet man es 3. B. mit einem Biertheil seines Gemichtes, so wird es ein Bolumen Baffer verdrängen, welches 4 von dem Bolumen beträgt, das urfprünglich verdrängt murde. Diefer zweite Bunft wird nun mit 125 bezeichnet. Die-Stala wird beendigt, indem man den Raum

zwischen 100 und 125 in 25 gleiche Theile theilt und diese Eintheis lung nach Oben hin verlängert.


Diese Araometer geben mithin wirkliche Bruchtheile des Volumens an, das als Einheit genommen und mit 100 bezeichnet wird; daher ihr Name Volumeter. Diese Bruchtheile umgekehrt geben die Verhältnisse der Dichtigkeiten der Flüssigkeiten, in welche das Instrument eingetaucht wird, zu der Dichtigkeit des Wassers.

87. Empfindlichkeit ber Araometer. Die Empfindlichkeit der Araometer ist abhängig von der Dicke ihres Halses. Ze dün=
ner der Hals für denselben hohlen Körper ist, je genauer ist das Instrument, d. h. je mehr sinkt es in einer Flüssigkeit bei einer Ab=
nahme der Dichte ein. Die Genauigkeit hat jedoch in Folge des
Widerstandes der Flüssigkeiten eine Grenze, und darin liegt die Hauptursache der Ungenauigkeit der Versahren, die auf das archi=
medische Princip basirt sind.

Der große Borzug dieser Berfahren, namentlich der Araometer von constantem Gewicht, besteht darin, daß sie schnell und leicht ausgeführt werden können. In dieser Hinsicht können sie durch keine andere Methoden ersetzt werden.

Für die Technifer, welche es nur mit der Auflösung eines und desselben Körpers zu thun haben, z. B. für die Salzsieder, die nur den Gehalt der Soole an Kochsalz zu ersorschen haben, ebenso sür die Spiritusproducenten ist es weit bequemer, wenn auf der Stala des Araometers anstatt des specifischen Gewichts der denselben entsprechende Procentgehalt der Auflösung notirt ist. Rach diesem Princip construirte Araometer heißen Procent-Araometer. Für jede Lösung eines jeden Körpers muß ein besonderes Araometer construirt werden. Je nach der Lösung, deren Gehalt durch das Instrument ermittelt werden soll, giebt man demselben die Namen: Soolwagen (Soolspindeln), Bierwagen, Sprupwagen, Lausgenwagen, Säurewagen u. s. w.

88. Baume's Araometer. Wenn das Araometer zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten dienen soll, die schwerer als Wasser sind, so muß es so belastet sein, daß es sast ganz, in destillirtes Wasser getaucht, einsinkt. Dieser Punkt wird mit O bezeichnet. Darauf taucht man das Araometer in eine Lössung von 15 Th. Kochsalz in 85 Th. Wasser. Der Punkt, bis zu welchem das Instrument nun einsinkt, wird mit 15 (Fig. 47) be-



zeichnet. Der Raum von 0 bis 15 wird in 15 gleiche Theile getheilt und diese Theilung sodann fortgesett. Gewöhnlich hort man bei 68° auf.

Das Araometer für leichtere Flüfstgeiten darf in reinem Wasser nur bis zu $\frac{1}{5}$ der Länge des Halfes eintauchen; dieser Punkt wird mit 10 bezeichnet (Fig. 48). Der Punkt O entspricht dem Einstnlen des Instrumentes in eine Salzlösung aus 10 Th. Rochfalz und 90 Th. Wasser. Der Raum zwischen diesen beiden

Bunften wird in 10 gleiche Theile getheilt und die Eintheilung bis zu 50 fortgesetzt.

89. Alkoholometer. Diese Instrumente sind weit nüglicher, wenn sie anstatt einer empirischen Stala eine rationelle Stala zeigen, auf welcher die Brocente der in der Klusskafeit

enthaltenen Substanz angegeben sind. Eine solche Einstheilung ist z. B. die von Gay-Lussac für die Alkoho-lometer vorgeschlagene (Fig. 49).

Man taucht das gehörig beschwerte Instrument in absoluten Alsohol. Den Punkt, bis zu welchem es einssinkt, bezeichnet man mit 100. Darauf taucht man das Instrument in Gemenge von Wasser und Alsohol, welche 90, 80, 70 des letzteren, 10, 20, 30 des ersteren enthalten. Die entsprechenden Punkte bezeichnet man mit 90, 80,

Um die Unterabtheilungen zu erhalten, theilt man eine jede der größeren Abtheilungen (100—90), (90—80), (80—70) in zehn gleiche Theile. Diese Unterabtheilungen kann man sodann berichtigen, indem man das Instrument in Gemenge von Wasser und Alsohol in bekannten Berhältnissen taucht.

Die verschiedenen Alfoholometer, welche in der Technik Anwendung finden, werden durch Bergleichung mit einem Normalalkoholometer graduirt.

90. Bestimmung bes specifischen Gewichtes von Gasen. Mittelft eines später zu beschreibenden Instrumentes, der Luftpumpe, lät sich das specifische Gewicht von Gasen bestimmen. Man nimmt einen Glasballon, der mit einem Hahne versehen ist und auf den

Teller der Luftvumpe geschraubt werden fann. Man macht den Ballon luftleer, lagt trodne atmosphärische Luft hineintreten und bestimmt das Gewicht des Ballons. Darauf wird der Ballon moglichst luftleer gepumpt und wieder gewogen. Die Gewichtsdiffereng giebt bas Gewicht ber Luft, die in ber Rugel enthalten mar. Bestimmt man nun auf dieselbe Beise bas Gewicht einer anderen Gasart, so lagt fich bas specifische Gewicht berfelben finden. Dabei nimmt man das specifische Gewicht der Luft bei 0°C. und 760 Millimetern Barometerstand = 1 an. Auf diese Beise hat man bas specifische Gewicht von Sauerstoff = 1,105, von Bafferstoff = 0,068, von Stidftoff = 0,971, von Roblenfaure = 1,529 gefunden. - Die Bestimmung des specifischen Gewichtes von Dampfen laft fich auf zweierlei Beife ausführen; nach der einen Dethode mifit man das Bolumen des Dampfes, das von einer bestimmten Quantität Aluffiakeit erhalten worden ift, nach ber andern bestimmt man das Gewicht eines gewiffen Volumens Dampf. Bei diefen Bestimmungen ift die forgfältigfte Beobachtung aller nothigen Correctionen unerläßlich.


Achtes Kapitel.

Bon der Aeroftatif.

91. Expansiviraft eines Sases. — 92. Nebertragung des Druckes. — 93. Messen des Oruckes. — 94. Bersuche von Pascal. — 95. Zusammendrückbarteit der Luft. — 96. Mariotte'sches Geses. — 97. Ausdehusamteit elastischer Flüssteiten. — 98. Barometer. — 99. Barometer mit unveränderlichem Riveau. — 100. Fortins Barometer. — 101. Reduction der Barometerhöhe. — 102. Neduction der Capislardepression. — 103. Heberbarometer. — 104. Barometer von Gay-Lussac. — 105. Verbesserung von Bunten. — 106. Zeigerbarometer. — 107. Barometersschwaftungen.

91. Erpansivkraft, Spannkraft ober Tension eines Gases. Die Expansivkraft ist nichts anderes als der Druck, den das Gas gegen eine bezeichnete Fläche ausübt. Die Elasticität der gasförmigen Körper ist der Grund, warum ein Gas auch in der geringsten Quantität den ganzen, ihm dargebotenen Raum erfüllt.

92. Uebertragung bes Drudes. Der Drud, den ein Gas



ausübt, pflanzt fich auf die Flüffigkeiten fort, mit denen das Gas in Berührung kommt. Diefer Druck läßt fich demnach unmittelbar durch das Gewicht einer Flüffigkeitsfäule bestimmen.

Die Uebertragung des Druckes der Gase auf Flüssigkeiten und umgekehrt läßt sich leicht vermittelst des Geronsbrunnens nachweisen.

Der Heronsbrunnen (Fig. 50), der seinen Ramen von seinem Ersinder Hero aus Alexandrien hat, besteht aus drei übereinander besindlichen Gefüßen CAB; das obere C ist offen, so daß die Lust ungehindert zutreten kann und hat gewöhnlich die Form einer Schale. Die beiden andern sind lustdicht geschlossen.

Sie communiciren miteinander durch eine Röhre T2, welche von dem oberen Theil von A zu dem oberen Theil von B geht. Gine zweite Röhre T3 geht von dem Boden des Gefäßes A bis über die Schale C hinaus und mundet in der freien Luft, eine dritte Röhre T2 endlich, welche an beiden Seiten offen ist, verbindet die Schale mit dem untern Theil von B.

Das Reservoir A sei zum Theil mit Wasser angefüllt, B sei voll Luft. Wenn man durch die Röhre T₁ Wasser gießt, so bemerkt man, daß das Wasser in der Röhre T₃ steigt, woraus hervorgeht, daß der auf die Luft von B und A ausgeübte Druck sich auf die Flüssigkeit überträgt.

Man bemerkt ferner, daß die Höhe der Flüssigkeit in der Röhre T3 über dem Niveau der Flüssigkeit in A gleich ist der Höhe der Flüssigkeit Tv über dem Niveau der Flüssigkeit in B, woraus deutlich die Uebertragung des Druckes der Gase hervorgeht.

93. Meffen bes Druckes. Die bei dem vorigen Versuch beschriebene Flüssigkeitssause mißt nur den Ueberschuß des Druckes bes inneren Gases in Bezug auf den Druck des außern Gases.

Wenn man den absoluten Druck eines Gases messen will, so muß die Röhre so beschaffen sein, daß der Druck nur auf eine der beiden Enden der Röhre wirken kann, wäherend das andere Ende vor jedem Drucke geschützt ift.

Toricelli's Versuch. So ist der Apparat beschaffen, mittelst dessen Toricelli die Schwere der Lust nachgewiesen hat.

Toricelli bediente sich einer geraden Röhre von ungefähr einem Meter Länge (Fig. 51), die an dem einen Ende geschlossen war; er füllte die Röhre mit Quecksilber, verschloß sie mit dem Finger, drehte sie herum und brachte sie mit dem zugehaltenen Ende unter Quecksilber. Als der Finger hinweggenommen und die Röhre sich selbst überlassen wurde, blieb das Quecksilber nach einigen Oscillationen in einer Bertiskahöhe von 760 Millimeter (— 28 Pariser Zoll) über dem äußern Niveau stehen. Toricelli zog aus diesem Bersuche den Schluß, daß das Quecksilber in der Röhre Bersuch den Druck der Luft gehalten werde, daß solglich die Luft schwer sei. Er nannte seine Röhre Barometer.

94. Versuche von Pascal. Die Schluffe, welche Toricelli aus seinem Versuche zog, wurden von Pascal bestätigt. Dieser Physister nahm anstatt des Quecksibers Waffer und Alsohol, und er




geobachtete bei Anwendung hinlänglich langer Röhren, daß die Flüffigkeitsfäulen fich zu der Queckfilberfäule, zu derfelben Zeit beobachtet, verhielten, wie das specifische Gewicht des Queckfilbers zu den specifischen Gewichten der Flüffigkeiten.

Als er ein Barometer auf dem Sipfel des Puy-de-Dome beobachtete, fand er, wie es auch nach der Theorie vorauszusehen war, daß das Quecksiber in der Röhre in dem Verhältnisse sank, als man höher stieg. Beim Herabsteigen vom Berge hob sich das Quecksiber wieder in der Barometerröhre.

Seit den Versuchen von Toricelli und Pascal ift nun die Schwere der Luft dadurch direct nachgewiesen worden, daß man einen Glas-ballon zuerst leer, dann mit Luft angefüllt wog. Die Gewichtsdifferenz giebt das Gewicht der in dem Ballon enthaltenen Luft an.

95. Insammenbruckbarkeit ber Luft. Die Luft ist eine elastische Flüssigeit. Um dies nachzuweisen, braucht man sich nur des bekannten Experimentes zu erinnern, daß eine aufgeblasene Blase beim Zusammendrucken ihr Bolumen verringert, daß dieselbe aber sogleich ihr früheres Bolumen einnimmt, sobald der Druck aushört.

96. Mariotte'sches Geset. Boyle, Townley und Mariotte



haben zuerst die Beziehung zwischen dem Bolumen und dem Druck eines Gases nachsgewiesen; sie stellten ein Gesetz auf, das, außer in England, allgemein das Mariottessche Gesetz genannt wird, nach welchem die Bolumina der Gasarten sich umgestehrt verhalten wie der Druck, dem sie ausgesetzt sind; mit andern Worten lautet dieses Gesetzt die specifischen Gewichte eines Gases stehen zu dem Druck im graden Verhältnis.

Die Richtigkeit dieses Gesess läßt sich leicht durch eine gebogene Glasröhre AB CD (Fig. 52) nachweisen, deren längerer Schenkel CD offen, deren kürzerer aber geschlossen ist. Sie ist graduirt und entbält die Luftmenge, welche dem Versuche unterworfen werden soll. Der Druck wird durch Queckfilber, das in den langen Schenzkel gegossen wird, hervorgebracht. Der kleine

Fig 53.

Schenkel AB wird mit trodner Luft angefüllt; zu Diefem Awede bringt man an bem mit einem Sahne versebenen Ende A, oder auf die Beife, wie es Fig. 53 zeigt, ein mit · Chlorcalciumstüdchen angefülltes Robr an; darauf gieft man etwas Quedfilber in die Röhre, so daß die Luft in den beiden Schenkeln AB und CD von einander getrennt ift, und läßt dann vermittelft einer biegfamen Röhre, die am Ende des Schenkels CD befestigt ist und mit einer Luftpumpe in Berbindung ftebt, trodne Luft durch die Röbre treten, welche den Banden der Röbre alle Reuchtigfeit entzieht. Wenn das Austrocknen beendigt ift, foließt man den Hahn bei A oder schmilzt a vor der Lampe zu. Sodann umgiebt man das Rohr AB mit einem gläsernen Mantel, in welchem fich Baffer von conftanter Temperatur befindet; diese Vorrichtung bat den Aweck, die bei der Compression der Gase entwickelte Barme zu absorbiren und die Röbre vor außern thermischen Ginfluffen zu Darauf beginnt man den Berinch. fdüten.

Dampfe folgen nur dann dem Mariotte'ichen Gefete, wenn fich mit ihnen in dem nämlichen Raume nichts von der Klusfigleit befindet, woraus fie entstanden find. Doch bemerkt man bei Dampfen und Safen ichon in der Rabe des Bunftes, bei welchem fie in den fluffigen Auftand übergeben, eine schnellere Bunahme der Dichte, als dem angewandten Drucke entspricht. Da nun die Rrafte, welche den Uebergang der Gafe in den fluffigen Buftand bedingen, nicht ploplich auftreten, da vielmehr die Gase fich ununterbrochen dem Auftand nähern, bei welchem die Berdichtung eintritt, so hatte man hieraus schon den Schluß ziehen konnen, daß bas Mariotte'sche Befet in mathematischer Scharfe unter teinen Umftanden gultig ift. Regnault hat die Abweichungen in der neuern Zeit auch bei denjenigen Gafen experimentell nachgewiesen, die allgemein für permanente Gafe gehalten werden. Bahrend man früher eine Bestätigung bes. Mariotte'schen Gesetzes für die atmospharische Luft bis zu einem Drude von 27 Atmosphären gefunden zu haben glaubte, haben die Untersuchungen Regnaults schon bei 20facher Berdichtung eine merkliche Abweichung gegeben; anstatt des Mariotte'schen Ausdruckes $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} = \frac{\mathbf{P}'}{\mathbf{p}}$ erhielt Regnault $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} > \frac{\mathbf{P}'}{\mathbf{p}}$.

97. Ausbehnfamteit cloftifchen Fluffigteiten. Wenn man

Fig. 54

bei dem vorstehenden Bersuche den Drud vermindert, so dehnt das Gas fich aus.

Wenn man unter den Recipienten einer Luftpumpe eine zum Theil mit Luft angefüllte Blase bringt, so bemerkt man, daß die Blase in dem Maße sich ausbläht, als der Druck der Luft sich vermindert.

Um zu beweisen, daß das Mariotte'sche Gesetz auch für einen Druck, der weniger als eine Atmosphäre beträgt, seine Gültigkeit hat, füllt man eine graduirte Glasröhre zum Theil mit Quecksiber an, so daß noch etwas Luft darin enthalten ist, verschließt das offene Ende mit dem Finger, taucht dann das untere Ende in ein chlindrisches, mit Quecksiber angefülltes Gesäß (Fig. 54) und zieht den Finger hinweg. Wird nun die Röhre so weit eingetaucht, daß das Niveau des Quecksibers in beiden Gesäßen gleich ist, so steht die Luft in der Röhre unter dem Drucke einer Atmosphäre. Hebt man aber die Röhre, so fällt das Quecksiber in derselben und die Luft nimmt einen dop-


pelten, brei, vierfachen Raum ein. Ift das Bolumen der Luft das Bierfache von dem ursprünglichen, so steht die Luft unter dem Drucke von & Atmosphäre.

98. Barometer. Es ist schon turz der Gebrauch des Barometers angegeben worden; jest beschäftigen wir uns mit der Construction eines genauen Barometers.

Die Toricellische Röhre giebt den Druck der Luft nur dann genau an, wenn der obere Theil, die sogenannte Toricellische Leere, in der That frei von Luft und jeder andern elastisch flüssigen Substanz ist. Wenn dem nicht so ist, wenn die Toricellische Leere kleine Wengen von Luft enthält, so giebt die Queckstübersäule nicht den absoluten Atmosphärendruck an, da die Spannkraft der in der Toricellischen Leere eingeschlossenen elastischen Flüssigseiten in Folge dieser Variationen sich verändert und auf ungleiche Weise die Ressultate verändert.

Um ein gutes Barometer zu construiren, läßt man in der calibrirten Barometerröhre (Fig. 55) das Quecksilber sieden, dadurch werden alle Lufttheilchen zwischen der Röhre und dem Quecksilber verdrängt und auch die Wände der Glasröhre von der adhärirenden Feuchtigkeit befreit. Bur vollständigen Austreibung der Luft und der Fig. 56.

ı




Feuchtigkeit ift eine mehrmalige Biederholung diefes Auskochens der Barometerröhre nöthig. Die Röhre wird mit ausgekochtem, noch

warmem Quedfilber angefüllt und sodann mit dem untern Ende in ein Gefäß mit Quedfilber gebracht.

Die vertikal in dem Gefäß stehende Barometerröhre wird mit einer Skala versehen, welche entweder in Pariser Zollen oder in Millimetern die Höhe der Queckstübersäuse über dem Quecksiber im Gefäß angiebt. Man unterscheidet bei den Gefäßbarometern das Barometer mit unveränderlichem Niveau und das Fortinssche Barometer.

99. Barometer mit unveränderlichem Riveau. Das Gefäß ABCD ist so weit, daß selbst durch größezres Sinken das Quecksilber immer noch zum größten Theile das Gefäß bedeckt. Das Quecksilber bildet demanach auf dem Boden des Gefäßes einen großen Tropfen, dessen Horizontaldimensionen sich verändern können, dessen unveränderliche Höhe aber ein constantes Niveau hervorbringt (Fig. 56). Dieses Barometer läßt sich nicht wohl transportiren.

100. Fortins Barometer. Das Gefäß besteht nur in seinen oberen Theilen aus einem Glaschlinder, in seinen untern dagegen aus Metall, das gegen den Angriff des Quecksibers geschützt ist. Den Boden des Gefäßes bildet ein Lederbeutel (Fig. 57), welcher durch die Schraube V erhöht oder erniedrigt werden kann. Oben ist das Gefäß mit einem Metalldedel verschlossen, von welchem in dasselbe eine Stahl= oder Elsenbeinspige I hereinragt. Diese Spize bezeichnet den Rullpunkt der Skala und mit ihr muß die Oberstäche des Quecksibers im Gefäße zusammenfallen. Man schraubt daher



bei jeder Messung vermittelst dieses Instrumentes die Schraube V so lange, bis die Spize I die Queckstlbersläche eben berührt. Das Gestäß ist oben mit einem Membran verschlossen, durch welches wohl die Luft eintreten, das Quecksilber aber nicht austreten kann.

Die Abtheilungen auf der Stala des Fortin'schen Barometers geben die vertifale Distanz der beiden Risveau, d. h. die Barometerhöhe nur dann an, wenn die Aze des Instrumentes vertifal steht.

Da man das Fortin'sche Baro-, meter häusig auf Reisen benutt, so besindet sich bei demselben ein hölzernes Gestelle, das aus drei auseinander spreizbaren, in Charnieren A (Fig. 57) beweglichen Füsten gebildet wird und, sobald die Füße zusammengelegt sind, als ein das Barometer gut verwahrendes und bequemes Futteral dient.

Wenn dieses Instrument transportirt werden soll, so muß man

vorher vollständig die Röhre mit Quecksiber füllen, damit keine Luft in die Toricelli'sche Leere dringen kann. Dies geschieht, indem man die untere Schraube V so lange dreht, bis man einen Widerstand wahrnimmt.

101. Reduction der Barometerhöhe. Die Höhe der Queckfilberfäule im Barometer ist nicht allein abhängig von der Größe
des Luftdruckes, sondern auch noch von anderen Einflüssen, die zu
berücksichtigen sind, wenn man aus der Höhe der Quecksilbersäule
einen sichern Schluß auf die Größe des Luftdruckes ziehen will.
Zu diesen Einflüssen gehört namentlich die ausdehnende Kraft der
Wärme auf die Quecksilbersäule. Ferner die sogleich anzusührende
Capillardepression.

Um den Fehler, der durch Temperaturveränderungen bei den

Beobachtungen ber Hohe der Queckfilberfaule entstehen könnte, zu vermeiden, reducirt man alle beobachteten Höhen auf 0°, auf die Rormaltemperatur.

An jedem Barometer befindet sich ein Thermometer angebracht. Die Reduction der Barometerhöhe wird mittelst der Formel $\text{Ho} = \text{H.} \frac{\delta}{\delta o}$ ausgeführt, wodurch ausgedrückt wird, daß die Höhen zweier Flüssigkeitssäulen, die sich einander das Gleichgewicht halten, sich umgekehrt verhalten wie die specifischen Gewichte dieser Flüssigkeiten.

Der Quotient $\frac{\delta}{\delta_0}$ ist von der Temperatur und dem Ausdehnungscoefficienten des Quecksilbers abhängig. Das Rähere darüber wird weiter unten angegeben werden. Bei einer genauen Bestimmung der Quecksilbersäule des Barometers ist es auch nothwendig, daß die Ausdehnung des Maßstabes (der Stala) berücksichtigt werde, da auch die besten Waßstäbe immer nur für die Temperatur richtig sind, bei welcher sie angesertigt wurden.

192. Correction ber Capillardepression. Beim Ablesen der Quecksilbersäule des Barometers ist die Capillardepression des Quecksilbers in Anschlag zu bringen. Die Depression des Queckssilbers D beträgt bei Röhren von dem Durchmesser d in Millimetern nach Poisson:

	D	d	D	d	D
• 2	4,559	6	1,148	10	0,420
3	2,902	7	0,881	15	0,124
4	2,038	8	0,717	20	0,035
5	1,505	9	0,535		

Bei Gefäßbarometern vermeidet man übrigens den durch die Capillardepression entstehenden Fehler, wenn man dem Rohre eine solche Beite giebt, daß keine Erniedrigung des Quecksiberstandes stattsinden kann.

103. Seberbarometer. Der Heberbarometer besteht aus einer heberförmig gebogenen Glasköhre, welche zwei parallele ungleiche Schenkel bildet. Der längere oben verschlossene Schenkel ist die eigentliche Toricelli'sche Röhre, der andere fürzere offene vertritt die Stelle des Quecksilbergefäßes (Fig. 58). Der Riveaunnterschied des Quecksilbers in dem verschlossenen längern und dem fürzern Schenkel giebt den Druck der Luft an. Zum Ressen wird ein schmaler

Fig. 58.

meffingener Stab benust, welcher ber Batometerröhre parallel und zwischen den beiden Schenkeln auf dem Brete befestigt ift.


Die beobachtete Höhe muß auf 0° reducirt und dabei die Ausdehnung des Maßstabes sowie die Capillardepression berücksichtigt werden.

Lettere Correction darf felbst bei Röhren von gleischem Durchmesser nicht vernachlässigt werden, da die Capillarität ungleich auf die beiden Niveau einwirkt.

104. Barometer von Sap-Luffac. Das so eben beschriebene Heberbarometer ist nicht transportirbar, da durch die geringste Erschütterung Luft in die Toricelli's sche Leere dringen kann. Um nun das Barometer sicher transportabel zu machen, hat Gap-Luffac das Barometer mit einer passenden Borrichtung versehen.

Ein solches Barometer wird auf folgende Beise construirt.

Man nimmt eine Glasröhre von 10—12 Decimetern Länge und von möglichst gleichförmigem Durchmesser und theilt die Röhre von der Glasbläserlampe ungefähr so, daß der eine längere Theil $\frac{2}{3}$ der ganzen Röhre ausmacht. Diese beiden Theile AB und DH (Fig. 59) werden nun mittelst einer dünnen Röhre CED mit einan-



der verbunden, welche bei CE gebogen wird, so daß LDH parallel zu LE steht und der Schwerpunkt des Instrumentes in der Aze der Röhre AB ist. In dem Punkte O, ziemlich am Ende der Röhre

Fig. 60.


DH, bringt man eine fleine Deffnung an, durch welche wohl Luft eintreten, nicht aber Quedfilber austreten kann.

Nachdem das Instrument unter Beobachtung der gewöhnlichen Borsichtsmaßregeln mit Quecksilber gefüllt worden ist, schließt man die Röhre bei H. Fig. 60 stellt das fertige Barometer dar.

Soll das Barometer transportirt werden, so neigt man es allmählich, bis der längere Schenkel ganz mit Quecksiber angefüllt ist, und kehrt es sodann um. In dieser Stellung ist es sehr gut transportirbar und braucht nur bei der Anwendung wieder in die aufrechte Stellung zurückgebracht werden.

105. Berbefferung von Bunten. Bunten, ein parifer Optifer, hat an dem Barometer von Bunten eine wesentliche Berbefferung angebracht. Er schmilzt nämlich die Barometerröhre aus zwei Stüden zusammen, nachdem vorher das eine am unteren Ende zu einem seinen Röhrschen ausgezogen worden ist, das nach dem Ausammen-

schmelzen in das andere Stud etwas hereinreicht (Fig. 61). Das durch werden kleine Luftblasen, welche möglicherweise in die Toris



cellische Leere emporsteigen könnten, zwischen dem ausgezogenen Röhrchen und der Wand des Röhrenstückes zurückgehalten.

106. Zeigerbarometer (Rabbarometer). Dieses Instrument ist ein modisicirtes Heberbarometer, in welchem die Bewegungen des Quecksilbers durch einen Zeiger auf einem entsprechend getheilten Zisserblatte angegeben werden (Fig. 62). Auf dem Quecksilber im kürzern Schenkel schwimmt

ein Gewicht a mit einem Faden, der um die Welle des Zeigers geschlungen und durch ein Gegengewicht b balancirt ift, das dem ersteren das Gleichgewicht balt. Sowie das Quecksilber steigt oder fällt, erhebt sich auch oder finkt das auf ihm schwimmende Gewicht und treibt durch den Faden vermittelst der Welle den Zeiger herum. Dieses Instrument ist zu genauen Beobachtungen nicht brauchbar.

107. Barometerschwankungen. Durch das Barometer nehmen wir regelmäßige Schwankungen in der Atmosphäre wahr, die sich, ähnlich der Ebbe und Fluth, periodisch jeden Tag erzeugen. Am Aequator ist ein Tag ausreichend, um ihre Existenz zu constatiren. In größeren Breiten sind sie weit schwächer, und in Folge zufälliger Beränderungen in der Atmosphäre läßt sich ihre Existenz nur aus einer sehr großen Anzahl von Beobachtungen wahrnehmen.

Mittlerer Barometerstand. Wenn man das Mittel aus einer Anzahl Barometerbeobachtungen eines Tages nimmt, so erhält man den mittleren Barometerstand eines Tages. Rimmt man nun aus dem während einer großen Anzahl von Tagen gefundenen Mittel wiederum das Mittel, so sindet man den mittleren Barometerstand eines Ortes. Derselbe varirt mit der Breite.


Menntes Kapitel.

Pumpen.

108. Luftpumpe. — 109. Magdeburger halbtugeln. — 110. Birtung der Luftspumpe. — 111. Grenze der Berdunnung. — 112. Barometerprobe. — 113. hahne. — 114. Compressionspumpe. — 115. Manometer. — 116. handscompressionspumpe. — 117. Basserpumpe. — 118. Druckpumpe. — 119. Saugpumpe. — 120. Saugs und Druckpumpe.

108. Luftpumpe. Die Luftpumpe gründet sich auf die Glafticität der Gase und auf die unbegrenzte Ausdehnung derselben bei Berminderung des Druckes. Sie hat den Zweck, in einem begrenzten Raum die Luft zu verdünnen.

Die wesentlichen Theile dieses Instrumentes sind ein messingener oder gläserner Teller P (Fig. 63), auf welchem man eine unten



eben gefdliffene Glasglode, ben Recivienten, ftellt, die man mit Unfchlitt am Rande bestrichen bat und fie feft brudt, bamit fie luftdicht schieft. In der Mitte des Tellers befindet fich eine Deffnung. von welcher aus eine rechtwinklig gebogene enge Röhre CD, EF in zwei boble Cylinder, die Stiefel genannt, QQ' führt. Diefe Stiefel find von Glas oder Meffing, genau ausgeschliffen und cali-In jedem bewegt fich ein aus gestten gufammengepreßten Lederscheiben bestebender Rolben. Die Rolbenstangen GG' find vierfantige Meffingftabe, an den fcmalen Seiten mit Babnen verfeben, in welche ein Triebrad R eingreift, welches vermittelft einer Haspel M gedreht wird. Das Innere eines jeden Rolbens ift bohl und bildet eine Art von Kammer, in welcher fich ein Bentil s befindet. Diefes Bentil, aus Leder oder Taffet bestehend, öffnet fich von Unten nach Dben. Wenn also ber Drud von Unten ftarter ift, als ber von Oben, fo bebt es fich und gestattet der unter dem Rolben befindlichen Luft Austritt.

Die Communication zwischen dem Recipienten und einem jeden Stiefel wird bei jedem Kolbenzuge durch das conische Bentil t unterbrochen, das genau in eine darunter besindliche legelsörmige Höhlung des Ranals I geht und dieselbe vollständig ausfüllt. Das conische Bentil ist an einem starken Drahte besestigt, welcher durch den Kolben geht und sich darin mit einiger Reibung hin- und herschieben läßt. Bei jedem Riedergang des Kolbens muß sich das Bentil schließen, bei jedem Aufgange öffnen. Damit dies geschehen kann, muß der Drahtz ziemlich so lang wie der Stiefel sein, welcher letztere oben so weit bedeckt ist, daß er nur die Kolbenstange hindurchläßt. Sobald also der Rolben in die Höhe geht, stößt das obere Ende des Drahtes gegen die untere Seite des Stiefeldeckels und das Bentil wird nicht mehr die Höhlung I verschließen. Geht dagegen der Kolben herunter, so verschließt das Bentil sogleich die Höhlung und zwan so lange als der Kolben heruntergeht.

Die zweistieslige Luftpumpe ist zweckmäßiger als eine einstieselige, weil bei der ersteren stets ein Kolben steigt, wenn der andere stutt, das Auspumpen mithin ohne Unterbrechung sortschreitet, weil serner der eine Kolben stets eben so start von der äußern Luft niedergedrückt, als der aussteigende von ihr beschwert wird.

100. Die Magbeburger Salbkugeln (auch Guerife'sche Salbtugeln genanut) konnen dazu dienen, auf sehr geeignete Beise dem Druck der Luft darzuthun. Sie bestehen aus zwei metallenen halbFig. 65.



fugelförmigen hohlen Schalen (Fig. 65), deren Ränder luftdicht aneinander passen. An der einen der Schalen besindet
sich ein Rohr mn, durch welches vermittelst des Hahnes r
die in den Schalen enthaltene Luft ausgepumpt werden
kann. Ehe die Schalen lustleer gemacht worden sind, ist
nur die Adhässon zu überwinden, um beide Schalen von
einander zu trennen; ist die Lust oben aus den Schalen durch Auspumpen entsernt worden, so ist die Krast
zweier an den Handgriffen ziehender Menschen nicht ausreichend, die Schalen von einander zu reisen.

110. Das Spiel ber Luffpumpe ift leicht zu verstehen; was darüber gesagt werden wird, bezieht fich auf die zweistieslige Luftpumpe.

Angenommen der Recipient sei mit Luft angefüllt und der eine der Rolben befinde sich auf seinem niedrigsten Stande. Geht dieser Rolben auswärts, so öffnet sich das conische Bentil und es ist die Communication zwischen dem Recipienten und dem Stiefel hergestellt; die Luft ergiest sich deshalb aus dem Recipienten in den Stiefel und der Druck der Luft vermindert sich während des Aufganges des Rolbens. Während der Rolben niedergeht, schließt sich dagegen das conische Bentil und die Communication zwischen dem Recipienten und dem Stiefel wird unterbrochen. Die in dem Stiefel enthaltene Luft wird verdichtet und hebt das in dem Rolben besindliche Bentil, sobald der Druck unter dem Kolben den Druck einer Atmosphäre übersteigt, und die Luft entweicht während des Riedergehens des Kolbens.

Während die Erscheinungen der anfänglichen Expansion und der darauf folgenden Compression in dem einen der Stiefel der Lustzumpe stattsinden, sindet in dem andern Rolben das Umgekehrte statt. Dieses Spiel setzt sich so lange fort, als noch die Lust im Recipienten Spannkraft genug besitzt, um aus dem Recipienten in den Stiefel übergehen zu können; es sindet aber in der Unvolkommenheit der Raschine endlich eine Grenze.

111. Grenze ber Berdünnung. Selbst bei den best conftruirten Luftpumpen geht der Rolben nie so weit herunter, daß er sest auf dem Boden des Stiefels saße und sich kein Raum mehr zwischen dem Kolben und dem Stiefel befände. Selbst wenn der Rolben absolut auf den Boden paßte, ist doch noch Raum unter der unteren Fläche des Kolbenventils. Dieser Raum, der schädliche Raum genannt, communiciet mit der äußern Luft und enthält kets

etwas Luft von der Dichte derselben. Diese Luft dehnt sich nun in dem Bolumen V des Stiefels aus, sobald der Kolben in die Höhe geht, und hat einen Druck x, welcher durch die Proportion:

$$x:H=v:V$$
 moraus $x=\frac{v}{v}H$


gegeben ift.

Die Luft im Recipienten, welche nur vermöge größeren Druckes in den Stiefel gelangen tann, tann demnach nie eine geringere Spannfraft bestigen.

Diese Grenze der Berdunnung ift von dem Bolumen des Recipienten unabhängig.

112. Barometerprobe. Um den Grad der Berdunnung zu messen, bedient man sich der sogenannten Barometerprobe. Sie ist häusig so eingerichtet, wie Fig. 63 zeigt; sie besteht aus einer gesbogenen Röhre AB, einem wirklichen Differentialbarometer, von welcher das eine Ende mit dem Recipienten communicirt; das andere Ende taucht in ein Gesäß mit Quecksilber. Die Höhe, bis zu welcher das Quecksilber in der Röhre steigt, giebt uns den Grad der Berdunnung an. Wäre man im Stande, einen vollsommen luftleeren Raum vermittelst der Luftpumpe zu erzeugen, so würde die Quecksilbersäule der Röhre gleich sein der des Barometers.

Eine andere Barometerprobe, die sich fast bei jeder Luftpumpe befindet, besteht aus einer heberformigen Glasröhre ach (Fig. 63 und 64) von 8—12 Zoll Länge, die sich in einer weiten, oben



geschloffenen, unten mit einer meffingenen Einfaffung versehenen Glasröbre C (Rig. 64) befindet und beffen Inneres durch einen Sabn mit dem Ranal g in Berbindung gefett werden fann. Der gefcoffene Schen= fel der beberförmigen Glasröhre ist mit Quedfilber angefüllt: in dem andern offenen Schenkel reicht bas


Fig. 66.

Quedfilber bis etwas über c. Bei gewöhnlichem Luftbrucke kann bas Quedfilber in dem geschlossenen Schenkel wegen ber Rucze ber Robre nicht finken; ba es aber von einem Glascplinder umgeben ift, in welchem die Luft ebenso verdunnt ift, als in dem Recipienten, so muß das Queckfilber finken, sobald die Spannkraft der Luft durch Berdunnen bedeutend verringert worden ift. Die Größe des Druckes wird sodann durch den Unterschied der Queckfilberhöhen an den beiben Stalen angegeben.

113. Sabne. Um die Berbindung amischen bem Recipienten und der außern Luft abzuschließen und herzustellen, bedient man fich eines Sahnes (Rig. 66), der auf eigenthumliche Beife doppelt durch-

bobet ift. Er ift nämlich einmal in guerer Richtung o, das andere Mal nach der Länge | durchbohrt, welche durch einen metallnen Stöpsel verschloffen und dem Stiefel zugekehrt ift, wenn der Recipient abgesperrt bleiben soll. Die quere Durchbohrung o verbindet mabrend des Auspumpens den Recipienten mit dem Stiefel. Soll Luft in den Recipienten eintreten, so wird der Sahn fo gedrebt, daß die guere Durchbobrung dem Recipienten zugekehrt ift

und entfernt bem Metallftopfel.



114. Compressionspumpe. Der Mechanismus der Compresflonsvumpe, welche die Bestimmung hat, atmosphärische Luft in einem gegebenen Raume zu verdichten, deducirt fich leicht aus dem der Luftpumpe, unterscheidet fich aber von der letteren dadurch, daß die Sähne oder Bentile nach entgegengesetter Richtung bin fich öffnen und schließen.

> Die Construction der Compresstonspumpe ist schon aus der Zeichnung (Rig. 67) ohne weitere Beschreibung klar. Der Recipient muk von starkem Glas und durch

einen Deckel und durch Schrauben an den metallenen Teller fest angedrudt fein.

115. Manometer. Um die Spannfraft der combinirten Luft zu meffen, ift auf dem Kanal, der vom Stiefel zum Recipienten geht, ein Manometer angebracht. Dasselbe besteht aus einer Mariotte'schen Röhre (vergl. Seite 68), die aus gleichen und parallelen Schenkeln gebildet ist. Der geschlossene vollommen cylindrische Schenkel enthält Luft, welche von der Luft im Recipienten durch eine Quecksilbersäule getrennt ist. Die Luft in dem geschlossenen Schenkel hat dieselbe Spannkraft wie die äußere. Sowie aber die Berdichtung beginnt, wird die Luft durch das Quecksilber auf einen kleinen Raum zusammengepreßt.

Die durch die Clasticität der Luft bewirkte Condensation wird durch folgende Formel ermittelt:

$$h + Ho \frac{Vo}{v}$$

wobei h die Differenz der beiden Niveau in dem Manometer, Ho die Queckfilbersaule, welche dem Druck der Luft des Manometers bei dem ursprünglichen Bolumen Vo und dem gegenwärtigen Bolumen V das Gleichgewicht halt.

116. Sandcompressionspumpe. Säufig weudet man zur Condensation der Luft in einem geschlossenen Raum eine kleine Sand-




compressionspumpe (Fig. 68) an, welche aus einem Stiefel besteht, in welchem ein massiver Kolben hin und her bewegt werden kann. Wenn der Kolben in dem Cylinder den höchsten Kand hat, so kann die Luft durch eine Desknung o in den Cylinder treten. In dem Verbindungsrohre des Stiefels mit dem Recipienten besindet sich ein Bentil, das sich nach dem Recipienten zu öffnet. Das ganze Instrument läßt sich an Apparate schrauben, in welche man Luft comprimiren will. Diese Handcompressionspumpe wird hauptsächlich benutzt, um eine Windbüchse zu laden.

117. Bafferpumpe. Die Wasserpumpen gehören im Allgemeinen zu benjenigen Maschinen, welche Basser nach andern Stellen schaffen und es in der Regel heben. Man unterscheidet 1) Drudpumpen, 2) Saugpumpen, 3) Saug= und Drudpumpen.

Alle diese Maschinen bestehen wesentlich aus einem Cylinder, in welchem ein Kolben lust- und wasserdicht aus- und abbewegt wer- den kann. Durch die aus- und abgehende Bewegung wird das Wasser entweder in dem Cylinder oder in einem Seitenrohr, Steig-rohr genannt, zum Steigen gebracht.

118. Die Druckpumpe besteht aus einem Chlinder (Fig. 69), der sich fast ganglich im Basser befindet und den Ramen Rolben:



rohr führt. Noch unter dem Unterwasser besindet sich ein Bentil, das sich nach oben öffnet. Gleich neben demselben geht seitwärts das Knierohr AS ab. Am oberen Ende des Knierohres liegt das Bentil T, das sich nach Oben öffnet. In dem Kolbenrohre kann ein massiver Kolben hin = und herbewegt werden. Das Wasser gelangt hier durch den Aufgang des Kolbens in das Kolbenrohr; beim Riedergang des

Kolbens schließt sich das am untern Theile des Kolbenrohres befindliche Bentil und das Wasser tritt in das Knierohr, wo es immer höher zu stehen kommt, da das Bentil T das Zurücksteigen verhindert.

119. Die Saugpumpe besteht aus einem Cylinder BA (Fig. 70), Kolbenrohr genannt, an welches sich unten ein engeres Rohr CD,



das Saugrohr, luftdicht anschließt. Das Saugrohr steht mit seinem untern Ende im Unterwasser (Sumpf genannt) und ist mit einem Bentil verschlossen, das sich von Unten nach Oben öffnet. Der in dem Rolbenrohre auf= und niedergehende Kolben ist in der Mitte durchbrochen und mit einem nach Oben sich öffnenden Bentile versehen.

Wenn der Kolben sich auf seinem niedrigsten Stande befindet und das Saugrohr mit atmosphärischer Luft von dem Drucke der äußern umgeben ist, so wird beim Auswärtsgehen des Kolbens das Bentil S durch den Druck der Luft, der in dem Saugrohr größer ist, als in dem Kolbenrohr, geshoben, die Luft geht in das Kolbenrohr und das Wasser steigt in dem Saugrohre.

Die Höhe, welche das Waffer in dem letteren erreicht, addirt zu der Bafferfäule, welche den innern Druck ausdrückt, ist in jedem Augenblick der Wafferfäule gleich, welche dem Druck der äußern Luft das Gleichgewicht halt. Die Gohe nimmt mit dem Steigen des Kolbens zu.

Sobald aber der Kolben zu steigen aushört, schließt sich das Bentil des Saugrohres vermöge seines eigenen Gewichts und die Luft sindet sich in dem Kolbenrohre eingeschlossen. Geht nun der Kolben abwärts, so wird durch die zunehmende Spannkraft der darunter befindlichen Luft das Bentil des Kolbens gehoben und die Luft entweicht durch dasselbe.

Durch einen neuen Aufgang des Kolbens wird die Luft von Reuem verdünnt und folglich eine Zunahme der Hohe der Wasserssäule stattsinden. Durch das Abwärtsgehen des Kolbens entweicht eine neue Quantität Luft durch denselben und dieselben Erscheinungen wiederholen sich, bis endlich das Wasser in das Kolbenrohr geslangt. Beim Abwärtsgehen des Kolbens wird durch den Druck des Wassers das Kolbenventil geöffnet, das Wasser tritt über den Kolben und wird mit demselben gehoben. Beim Steigen des Kolbens öffnet eine neue Quantität Wasser in Folge des äußern Druckes das Bentil des Saugrohres, geht in das Kolbenrohr, von da durch das Kolbenventil beim Riedergang des Kolbens über densselben 2c.

Obgleich der Theorie zusolge das Saugventil S nicht höher als 10,40 Meter über der Oberfläche des Wassers stehen dürfte, so lehrt doch die Praxis, daß diese Höhe wegen der Unvollsommensheiten der Bentile nicht über 8—9 Meter betragen darf.

Die Kraft, die zum Heben des Kolbens nothwendig ist, ist in jedem Augenblide gleich dem Gewicht der Flüssigkeits= fäule, welche als Basis den Durchschnitt des Kolbenrohrs, zur Höhe die Höhe der gehobenen Wassersaule hat.

Um dies zu bewahrheiten, betrachten wir die Pumpe zu zwei verschiedenen Zeiten: 1) während sie in dem Saugrohre die Luft verdunt; 2) während sie das Wasser steigen macht, das sich über dem Rolben befindet.

In dem ersten Falle hat die obere Fläche des Kolbens den Druck der Atmosphäre $SH\Delta$, die untere Fläche einen Druck $S(H-x)\Delta$ auszuhalten. Die Differenz dieses entgegengesetzt wirkenden Druckes, woraus der zu überwindende Widerstand zusammengesetzt ift, $S\Delta x$.

S ift der Durchschnitt des Rolbenrohres, H die Sohe der Baf-

serfäule, welche dem Atmosphärendruck das Gleichgewicht halt, x die Höhe des Wassers in dem Saugrohr.

In dem zweiten Falle, in welchem der Kolben eine Fluffigteitssaule von der Höhe l hebt, wird der überwindende Biderstand gemessen durch:


$$(SH \triangle + Sl \triangle) - S(H - y) \triangle = S(l + y) \triangle$$

y druckt die Entfernung des Kolbens vom äußern Niveau der Alussigeiten aus.

Um die zum Heben des Kolbens erforderliche Kraft genau zu bestimmen, muß man zu dem Widerstand das Gewicht des Kolbens und die Reibung des Kolbens an den Cylinderwänden rechnen.

Beim Herabgehen des Kolbens ift die Reibung das einzige Hinderniß, welches die bewegende Kraft zu bestegen hat; letztere wird um das Gewicht des Kolbens verstärkt.

120. Die Sang. und Druckpumpe ist der vorigen Pumpe ähnlich construirt; der Kolben ist aber nicht mit einem Bentil versehen und das Steigrohr in einer Deffnung des Kolbenrohrs, nicht weit von dessen Base CD (Fig. 71) angebracht.



Die Verdünnung der Luft geschieht bei dieser Pumpe auf dieselbe Weise, wie bei der vorigen nur mit dem Unterschiede, daß die Luft durch das Steigrohr entweicht. In dieses Rohr wird auch das Wasser gepreßt, sobald es einmal über das Ventil des Saug-rohrs gelangt ist.

Die Bedingungen der Birksamkeit find dieselben, wie bei den vorhergebend beschriebenen Maschinen.

Um einen ununterbrochenen Strahl des ausstießenden Wassers zu erhalten, wird das Wasser durch das Steigrohr A in ein mit Luft angefülltes Reservoir (Windkessel) R gepreßt. Dadurch wird die Luft in dem oberen Theile des Reservoirs comprimirt und der dadurch auf das Wasser ausgeübte Druck treibt das Wasser zu einer engen Oeffnung heraus, an welcher sich gewöhnlich eine gebogene Röhre (der Schwanenhals oder die Schlange) angeschraubt besindet. Dieses Princip sindet bei der Feuerspriße Anwendung, bei welcher durch zwei Druckpumpen sortwährend Wasser in den Windessell gepumpt wird.

Behntes Kapitel.

hvbraulit.

121. Principien. — 122. Ausströmen von Flüssteiten. Toricell's Geses. — 123. Bertitaler Bafferstrahl. — 124. Schiefer Bafferstrahl. — 125. Bafferstrahl burch ben Oruc eines Gases. — 126. Artefischer Brunnen. — 127. heber. — 128. Becher bes Tantalus. — 129. Constantes Ausströmen von Flüssigkeiten. — 130. Constantes Ausströmen von Gasen. Gasometer.

121. Principien. Die Seite 47 angeführten Principien genügen zur Erklärung der Bewegung von Flussigkeiten in den einfacheren Fällen. Wir wenden diese Principien zum Studium einiger in der Physik und Chemie häufig angewandten Apparate an.

122. Ausströmen von Flüssteiten. Toricelli's Seset. Wenn man in der Wand eines mit einer Flüssteit angefüllten Gestäßes unter dem Niveau der Flüssteit eine kleine Deffnung ansbringt, so strömt die Flüssteit mit einer Geschwindigkeit heraus, die um so größer ist, je tiefer sich die Dessnung unter dem Niveau der Klüssteit besindet.

Toricelli hat für die Geschwindigkeit der Moleküle der ausströmenden Flüffigkeit für den Augenblick, in welchem sie das Gefäß verlassen, folgende Formel aufgestellt:

 $v = \sqrt{2gh}$.

Die Geschwindigkeit des Ausströmens einer Flüssigkeit ift also unabhängig von der Dichte der Flüssigkeit und hängt nur von der Entsernung h der Deffnung von dem Flüssigkeitsspiegel ab. Die Geschwindigkeit des Ausströmens ist der Geschwindigkeit gleich, die ein freifallender Körper, der im leeren Raum von der Höhe h hersabfällt, annehmen wurde.

Nach dieser Formel ist das Volumen der Flüssigkeit, die während einer gewissen Zeit t aus einem Gefäße, in welchem der Flüssigkeitsspiegel constant erhalten wird, ausströmt, gleich syt.

s bezeichnet den Durchschnitt des Gefäßes in Quadratmetern, t die Dauer des Ausströmens in Sekunden ausgedrückt.

Wenn man in die Deffnung des Gefäßes eine von Unten nach Oben gebogene Röhre befestigt, so findet man, daß die Fluffigkeit


in der Röhre in die Gohe steigt und die Sohe des Fluffigkeitsspie- gels in dem Gefäß erreicht.

Daraus läßt sich schließen, daß die Flüssteitsmoletüle au der Deffnung eine solche Geschwindigkeit besitzen, daß sie vertikal eben so hoch steigen, als die Entfernung der Deffnung von dem Flüssigekitsspiegel beträgt.

Die in der Praxis erhaltenen Resultate weichen aber beträchtlich von der Theorie ab, oder mit andern Worten, die durch die Deffnung des Durchschnitts a ausgeströmte Flüssigseit weicht beträchtlich von dem nach Toricelli's Theorem berechneten Bolumen ab. Diese Differenz schreibt man entweder einer Zusammenziehung des Flüssigseitsstrahles, einer contractio venas zu, welche in geringer Entfernung von der Aussusöffnung stattsinden soll, oder nach Savart
dem Umstande, daß die Flüssigseit nicht ununterbrochen, sondern in
periodischen Unterbrechungen ausströmt.

Die Quantität des durch eine Deffnung einer dunnen Wand ausgestoffenen Wassers beträgt ungefähr 0,64 der berechneten Quantität. Der Reductionscoefficient nimmt zu und nähert sich 1,00 in dem Grade, als der Durchmesser der Deffnung abnimmt. Noch mehr nimmt er zu und kann selbst größer werden als 1,00, wenn man passende Ansapröhren anbringt.

123. Bertikaler Bafferfirahl. Die Leitungeröhren von Springsbrunnen (Fig. 72) find communicirende Rohren mit parallelen und



ungleichen Schenkeln. Der längere Schenkel geht in das Reservoir, durch welches der Springbrunnen mit Wasser gespeist wird; das Wasser springt aus der Deffnung des längern Schenkels. Die Sohe des vertikalen Wasserstrahles würde eben so wie in einer Röhre das Riveau der Flüssigkeit im Reservoir erreichen, wenn die verschiedenen hindernisse der Bewegung beseitigt werden könnten.

Die Hauptursachen der Verminderung der Höhe eines vertikal aufsteigenden Wasserstrahles sind die Reibung des Wassers an der Ausslußöffnung, der Widerstand der Luft und der Stoß der Flüssigsteitsmoleküle, welche auf ihrer höchsten Höhe angelaugt, durch die Wirkung der Schwere niederfallen und dadurch der Bewegung der aufsteigenden Moleküle entgegenwirken; dieser letztern Ursache schreibt man zum Theil das Ausbreiten des Strahles an seinem obern Theile zu.

Nach Bersuchen von Mariotte und Bossut stehen die Differenzen zwischen den Sohen des vertikalen Basserstrahles und den Höhen des Reservoirs fast im graden Berhältniß zu den wirklichen Höhen des Strahles.

Diese Differenzen variiren unter sonst gleichen Bedingungen mit der Gestalt und der Beite der Ausslußöffnung. Deffnungen, perpendikular in die Platte gebohrt, welche das Ende des Leitungs-rohres verschließt, sind die gunstigsten. Der Durchmesser der Dessennung muß proportional dem Durchmesser des Leitungsrohres sein.

Man hat gefunden, daß die Quadrate der Durchmeffer der Ausflußöffnungen proportional den Quadraten der Durchmeffer der Röhren sind und zwar im umgekehrten Berhältnisse der Quadratwurzeln aus der Höhe in dem Reservoir.

Dadurch ift man in den Stand gesetzt, den Durchmeffer einer Deffnung zu bestimmen, welche zur Erreichung eines gewissen Effectes sich eignet.

124. Schiefer Bafferstrahl. Wenn die Age des Strahles schief zu dem Horizonte steht, so beschreibt ein jedes der Flüssig-keitsmolekule eine Curve, welche, wenn man den Widerstand der Luft unberücksichtigt läßt, eine Parabel ist (Fig. 72).

Diese Eurve erhält man, wenn man annimmt, daß auf ein jedes Flüssigkeitsmolekul die Geschwindigkeit durch den Druck und die Acceleration durch die Schwere einwirkt. Die Amplitude des aus der Gleichung dieser Eurve deducirten Strahles ist von der

ursprünglichen Geschwindigkeit der Moleküle, d. h. von der Höhe des Wassers in dem Reservoir und von dem Winkel a, der durch die Richtung des Strahls mit der Horizontalen gebildet wird, abschängig. Sie ist gleich 2h sin 2a. If a — 45°, so hat sie ihr Maximum erreicht und ist der doppelten Höhe in dem Reservoir gleich.

Die wirklichen Amplituden find etwas geringer, als fie nach der Theorie sein sollten; es rührt dies daher, daß man nach der Theorie für die Ausstußgeschwindigseit der Wolekule einen zu großen Werth annimmt, ferner den Einfluß der Luft vernachlässigt.

125. Bafferftrahl burch ben Druck eines Gafes. Es läßt fich ebenfalls ein Bafferftrahl erzeugen, wenn man den Druck, der durch die Fluffigkeit erzeugt wird, durch den Druck erfest, den ein Gas ansübt.

Die berechnete Gobe, bis zu welcher die Fluffigkeit fteigt, ift gleich der Gobe einer Saule von derfelben Fluffigkeit, welche dem Drud des Gases das Gleichgewicht balt. Diejenigen Appa-



rate, welche auf dem angegebenen Principe beruhen und am häusigsten benutt werden, sind der Heronsbrunnen (Bergl. S. 65) und die Heronsbrunnen (Bergl. S. 65) und die Heronsblasche (oder Heronsball). Lettere (Fig. 73) besteht aus einer Flasche, welche zum Theil mit Flüsstgeit angefüllt ist, in welche ein Rohr bis fast auf den Boden der Flasche herabreicht, das durch einen Hahn verschließbar ist. Comprimirt man vermittelst einer Compressionspumpe oder durch Sineinblasen von Luft die über der Flüsstgeit bestindliche Luft, so übt diese einen stärkeren Druck auf das Wasser aus, als dasselbe von Außen her erfährt, es spritt deshalb in einem Strahle aus der Oessung der Röhre heraus.

Dieselbe Birkung erhält man, wenn man die umgebende Luft verdünnt, indem man die Heronsflasche unter den Recipienten einer Luftpumpe bringt und so den Druck von Außen geringer macht als den von Innen.


Auf demselben Princip wie die Heronsflasche beruht die Sprigsflasche, eine Borrichtung, welche in der Chemie ihre Anwendung findet.

126. Artefischer Brunnen. Es ift zuweilen versucht worden,

Die der Erde entspringenden Quellen durch den Druck einer ausbehnsamern Aluffigfeit auf die Oberfläche fluffiger Daffen, die fich in der Erde angebäuft befinden, zu erklaren. Die Bermaneng der natürlichen oder fünftlichen Quellen schließt aber diese Spothese aus. Bare Diefelbe richtig, fo mußte bas Ausströmen intermittirend erfolgen und die Aluffigfeit bei ihren Ausfluffen mit Gafen oder Dampfen, wie es bei dem Genfir auf Island der Rall ift, begleitet fein. Bei den fogenannten artefischen oder Bohrbrunnen findet aber etwas Aehnliches nicht ftatt. Diefe Brunnen werden da angelegt, wo man felbft in bedeutender Tiefe noch tein Baffer findet, weil in Rolge ber Borofitat der Schichten und der Gesteine das Baffer von der Oberflache der Erde bis in größere Tiefen einfidert. Bird nun daselbit mittelft Bobrer fo tief gebobrt, bis man das ein= gefiderte Baffer erreicht, fo quillt es meift von felbft aus bem Bohrloche beraus und springt häufig weit über die Mündung des Bobr= loches in die Bobe. Gin genaues Studium der geologischen Erfcheinungen hat nun gelehrt, daß zwischen dem Bafferftrahl eines antefifchen Brunnens, dem Springbrunnen der Garten und dem Bafferftrabl, ben man bei phyfitalifchen Borlefungen mit Gulfe einer umgekehrten zweischenkligen Robre ober eines Debers erzeugt, faft vollständige Identität, mas das Princip betrifft, stattfindet. Das Bohrloch ftellt den kleinen Schenkel des Bebers vor, der langere Schenkel wird durch das Bafferreservoir gebildet. Stelle man fich vor, das Waffer der Erdoberflache ficere durch beren obere Schichten und gelange endlich in eine porofe g. B. aus Sandstein gebildete Schicht, die Oben und Unten von einer fur das Baffer undurchbringlichen Thonschicht eingeschloffen sei, so wird fich das Waffer in ben tiefern Theilen der porofen Schicht ansammeln. Wird nun an einem über dieser Schicht gelegenen Orte ein Bobrloch eingetrieben. bis diefe Schicht erreicht ift, fo muß das Baffer in dem Bohrloch bis zu einer Sobe springen, welche der des Niveau in der maffer= führenden Schicht gleich ift. Es ift felbstverftandlich, daß artefische Brunnen nicht überall angelegt werden tonnen, daß aber bie geo= gnostischen Berhaltniffe des betreffenden Ortes entscheiden konnen, ob fich in der Tiefe eine mafferführende Schicht befindet, ob ein artefischer Brunnen möglich ift.

127. Seber. Mit Gulfe des Principes der Uebertragung des Drudes läßt fich leicht die Wirkung des Hebers, eines Instrumentes erklären, das häusig zum Decanthiren von Flussigkeiten benutt wird.

Stellen wir uns zwei mit einer Fluffigkeit angefüllte Gefäße A und B (Fig. 74) vor, die vermittelft eines Hebers mit einander com-



municiren. Der heber ift mit derfelben Fluffigkeit angefullt, welche fich in den beiden Gefäßen befindet. Bezeichnen wir mit & die Dichte biefer Fluffigkeit und mit & die Dichte der Fluffigkeit, in welcher fich der heber so wie die beiden Gefäße befinden.

Der Druck der außern Fluffigkeit in Berbindung mit dem Druck der Fluffigkeit im Geber und in den beiden Gefagen erzeugt versichiedene Bewegungserscheinungen.

h bezeichne die Entfernung der beiden Niveau in den Gefäßen A und B; die äußere Flüssigkeit, welche auf die Oberstäche CD einen Druck P ausübt, übt auf die Oberstäche von EF einen Druck P+hd' aus, der sich eben so wie der erstere, aber in entgegengesetzter Richtung auf irgend einen Theil mn der in dem Heber enthaltenen Flüssigkeitssäule überträgt. Ist z die Entsernung des Theiles mn vom Niveau CD (z unter der Ebene CD positiv, über der Ebene CD negativ genommen), so muß man zu dem Druck P addiren dz und von dem Druck in entgegengesetzter Richtung P+hd' abziehen (h—z)d, um den Druck zu sinden, der auf mn in entgegengesetzter Richtung ausgeübt wird.


Die Differenz zwischen diesem Druck h(8-8') ist der in der That auf mn ausgeübte Druck und deutet durch das Zeichen die Richtung der Bewegung an. Ift es positiv, so muß die Flüssigkeit von A nach B sließen, negativ dagegen, von B nach A.

Ausströmen einer Flüssigkeit in der Luft. In h postiv, d. h. ist die Niveausläche CD über der Fläche EF und 8>8', so sindet das Ausstießen aus dem Gefäße A in das Gefäß B statt; die Geschwindigkeit nimmt mit der Größe von h zu.

Ift die Rohre ziemlich eng und höchtens von 5—6 Millimetern Durchmeffer, so hat man nicht nothig, beide Enden des Gebers in die Flüssigkeit zu tauchen; es ist hinreichend, daß das Riveau der Flüssigkeit in dem langeren Schenkel unter dem Niveau CD sei.

Um den Seber in Bewegung zu setzen, füllt man ihn entweder vorher mit der Flüssigkeit, oder was häusig noch bequemer ist, saugt man, nachdem der kürzere. Schenkel in die Flüssigkeit gebracht worden ist, mit dem Munde etwas Luft aus dem längeren Schenkel.

Um zu verhindern, daß beim Saugen etwas von der Flüssigkeit in den Mund komme, bringt man an dem längeren Schenkel der Röhre, nicht weit von dem Ende ein Rohr ab (Fig. 75) an, durch



welches man, nachdem die Deffnung des langeren Schenkels mit dem Ringer verfchloffen worden ift, die Luft aussaugt.


Ausströmen einer Flüssigkeit in eine dichtere Flüssigkeit. Ift &'>&, so findet die Bewegung der Flüssigkeit aus dem untern Gefäße nach dem obern zu statt; damit die Flüssigkeit in den Gefäßen sich erhalte, muffen die Gefäße umgekehrt werden.

Fig. 74 bis zeigt uns einen derartigen Apparat. Der kleine Schenkel führt unter das untere Gefäß, der längere Schenkel unter das obere Gefäß. Auf diese Weise sind gewöhnlich die Röhren construirt, vermittelst welcher man Gase aus einer Glocke in eine ans dere in der pneumatischen oder Queckfilberwanne bringt.

Die Formel h(8-8') (8'>8) erklart die Bedingungen, unter denen das Ausströmen eines Gases in einen andern dichtern, so lange als die beiden Gase getrennt bleiben, statistudet.

Dieses Ausströmen sindet statt, selbst wenn das obere Gefäß nicht vorhanden ist, vorausgesetzt aber, daß der Heber mit dem minder dichten Gase angefüllt sei. Dieser Fall sindet bei dem Aussströmen der warmen Lust in den Kaminröhren und Schornsteinen statt und die Formel h (8'—8) drückt die hauptsächlichsten Bedingungen der Zugkraft der Essen aus.

128. Becher bes Tantalus (Begirbecher). Der unter diesem Ramen befannte phyfifalische Apparat (Fig. 76) ift ein Glas, in



beffen hohlen Fuß eine Rohre befindlich ift, die den längern Schenkel eines Hebers vorstellt, deffen kürzerer gekrümmter Schenkel im Innern des Bechers mundet. Gießt man nun Wasser in den Becher, so wird das Niveau steigen, bis es die Ebene MN, die über dem Scheitel der Krümmung des kleinern Heberschenkels steht, erreicht hat. In diesem Augenblicke fängt der Heber an zu spielen und das Wasser läuft durch den längern Schenkel ab, so lange die Deffinung

des kleinern Schenkels noch unter dem Fluffigkeitsspiegel befindlich ift.


Benn die Flüssgleit fortwährend in den Becher nachstösse, jeboch mit einer geringern Geschwindigkeit, als sie durch den längern Schenkel ausstießt, so wurde dieselbe Erscheinung sogleich beginnen, so wie das Riveau MN erreicht ist und sich nach Unterbrechungen periodisch wiederholen, welche Unterbrechungen von der Capacität des Gesäßes und von der Geschwindigkeit der zuströmenden Flüssgkeit abbängig sind.

Intermittirende Quellen. Es giebt Quellen, welche in gewissen Jahreszeiten, oder selbst zu gewissen Stunden, aushören zu sließen, um sodann, nach längeren oder kürzeren, bald mehr, bald weniger regelrechten Pausen, wiederzukehren. Diese Quellen sind mit dem Ramen der intermittirenden oder aussehenden Quellen bezeichnet worden. Sie lassen sich leicht auf das Princip des Tantalusbechers zurücksühren. Die Höhle (Fig. 77), welche als Reservoir dient und sich durch Einsiderung mit Wasser füllt, communicirt vermittelst eines, einen gekrümmten Heber darstellenden Kanales ABC mit dem Aussusserbe der Quelle an der Erdobersläche. Die Quelle kann erst dann zu sließen ansangen, wenn das Niveau des Wassers dem Bunkt B erreicht hat. Das Fließen wird so lange fortdauern,



als der Punkt A sich noch unter Wasser befindet. Nach der größeren oder geringeren Schnelligkeit des Zustusses mussen Steigen und Sinten des Wassers in dem Reservoir, ununterbrochene oder stockende Ergüsse erfolgen.


129. Conftantes Ausftromen von Fluffigfeiten. Der Beber



findet ferner in der Physik häusig Anwenbung, um das Ausstießen von Flüssigkeiten constant zu machen. Die Röhre (Fig. 78) wird durch ein Segengewicht im Sleichzgewicht und durch einen Schwimmer auf der Oberstäche der Flüssigkeit gehalten. Die Entfernung des Riveaus der Flüssigzieit von der Mündung des Hebers bleibt demnach dieselbe und das Ausstießen ersfolgt gleichmäßig.

Mariotte'sche Flasche. Bermittelft dieses Apparates läßt sich ein ziemlich constantes Ausströmen erzielen. Diese Mariotte'sche Flasche ist eine gewöhnliche Flasche

(Fig. 79), die mit einem Korke verschloffen ist, durch welchen eine an beiden Seiten offene Röhre und ziemlich bis auf den Boden der Flasche geht. An der Seite bei D nicht weit vom Boden hat ste eine kleine Deffnung, welche tieser als das Ende O der Röhre liegt. Wenn die Flasche und die Röhre mit Wasser angefüllt sind




und man die Deffnung bei D öffnet, so sließt das Basser heraus. Die Gesschwindigkeit, mit welcher es ausströmt, nimmt ab, bis sein Riveau das Ende O der Röhre erreicht hat. In diesem Augenblicke rührt die Geschwindigkeit von der Höhe OK von dem Ende der Röhre bis zu der Horizontalebene DD' her. Es ist leicht ersichtlich, daß so lange Flüsstgkeit in der Flasche über der Mündung O enthalten ist, diese Höhe nur unbedeutende Bariationen erleiden kann.

Da die Flüssigeit, welche in dem Gefäß über der Horizontalebene HOH' enthalten ist, durch den Atmosphärendruck gehalten wird und in Folge des Widerstandes der Wände im Gleichgewicht bleibt, so können wir davon abstrahiren und die Flüssigeit als in einen kleinen gebogenen Kanal OKD sließend, betrachten. Das Niveau wird schnell bis unter O sinken und die Lust an die Stelle der auszgestossenen Flüssigeit treten. Die Lust dehnt sich ansänglich seitzwärts aus und steigt in Folge ihres geringern specisssen Gewichtes in den obern Theil des Gefäßes. Die durch die Lust verdrängte Flüssigkeit erhebt in O das Niveau der kleinen Säule. Das Ausssließen einer neuen Quantität Flüssigkeit aus D bewirkt in O die Bildung einer neuen Luantität Flüssigkeit der Flasche und die Wiezberfresklung des ersten Niveaus.


Diese kleinen Schwankungen des Niveaus der Säule OKD ersfolgen so lange, als noch die Flüsstgleit nicht in der Flasche unter das Niveau der Mündung der Röhre herabgesunken ist. Das Ausssließen aus der Mündung D wird demnach periodisch geschehen. Die mittlere Geschwindigkeit läßt sich innerhalb bestimmter Grenzen verändern, wenn man das Ende der Röhre der Horizontalebene DD' nähert oder von derselben entsernt.

Mariotte'sche Flasche in Verbindung mit einem Heber. Zyweilen giebt wan der Mariotte'schen Flasche folgende Einrichtung. Anstatt einer Flasche, die in einiger Entsernung vom Boden eine Deffnung hat, bedient man sich einer zweihalsigen Flasche ABC (Fig. 80). In dem einen Halse befindet sich die gerade Röhre, in



dem andern der kleine Schenkel eines Hebers, deffen längerer Schenkel außerhalb ist. Die Geschwindigkeit des Ausströmens ist durch die vertikale Entfernung zwischen dem Ende der geraden Röhre und dem Ende des längern Schenkels des Hebers bedingt.


Bur Regulirung des Ausstließens bedient man sich ferner eines weithalsigen, mit Flüssigfeit angefüllten Ballons, der in einem mit derselben Flüssigfeit angefüllten Gefäß umgefehrt wird, so daß sich dessen Ründung unter dem Niveau der Flüssigkeit besindet (Fig. 81). In dem Mage als aus dem Gefäße Flüssigfeit



ausströmt, sließt Flüssigkeit aus dem Ballon in das Gefäß und anstatt der Flüssigkeit tritt Luft in den Ballon. Die Höhe der Flüssigkeit über der Aussslußössinung des Gefäßes ist, wie bei der Mariotte'schen Flasche, innerhalb bestimmter Grenzen veränderlich. Man wendet diesen Apparat bei Lampen an, um das Niveau des Dels um den Docht herum gleich zu erhalten und das Berkohlen des Dochtes zu verhindern. Eines ähnlichen Apparates bedient man sich in der analytischen Chemie, um Riederschläge auszuwaschen.

130. Constantes Ausströmen von Sasen. Sasometer. Die zur Erzeugung eines constanten Ausströmens von Flüssigkeiten benuten Mittel lassen sich gleichfalls zur Regulirung des Ausströmens von Gasen anwenden. Es ist einleuchtend, daß, wenn man eine Flüssigkeit in gleichförmigem Strome in einen mit Gas angefüllten Raum leitet, dieses Gas gleichförmig und unter bestimmtem Drude entweichen kann.

In den Gasbeleuchtungsanstalten würde dieses Verfahren nicht anwendbar sein. Man wendet daselbst ein Gasometer an, das aus einem aus Metallblech gebildeten, oben geschlossenen Cylinder (Fig. 82) (der Trommel) besteht, welcher an Ketten hängt, die über Rollen



gehen. An den andern Enden der Ketten besinden sich Gegengewichte. Der Cylinder taucht mit seinem unten offenen Ende in ein großes mit Wasser gefülltes Reservoir, in welches zwei Röhren gehen, deren Ausmündungsöffnungen stets über das Niveau des Wassers im Resservoir emporragen, wie tief auch der Cylinder in dem Reservoir eingesenkt ist. Die eine Röhre sührt das Gas aus der Reinigungsanstalt in den Gasometer, die andere führt es aus dem Gasometer nach den Consumtionsorten. Der Druck auf das Gas und sonach das Ausströmen desselben wird durch ein Gegengewicht regulirt.

Die in den chemischen Laboratorien angewandten Sasometer find von anderer Construction. Bei Gebläsen, die bei metallurgischen Processen Anwendung finden, benutzt man auch häusig den Druck des Wassers, um ein constantes Ausströmen der Luft zu erzielen.

Elftes Rapitel.

Bom Thermometer.

131. Principien. — 132. Temperatur. — 133. Thermometrie. — 134. Arten von Thermometern. — 135. Scheinbarer Ausdehnungscoefficient des Quedfilbers. — 136. Quedfilberthermometer. — 137. Bolumen des Quedfilberbebälters. — 138. Conftruction des Thermometers. — 139. Feste Puntte. — 140. Durch Bergleichung graduirte Thermometer. — 141. Richtübereinstimmung der Thermometer.

131. Principien. Die hauptsächlichsten physikalischen Beränsderungen, welche die Körper durch den Ginfluß der Wärme erleiden,
find Aenderung des Aggregatzustandes und Bolumens
veränderung.

Tägliche Beobachtungen und die einfachsten Bersuche lehren, daß die Körper durch die Wärme aus dem sesten Zustand in den stüssigen und aus dem flüssigen in den gassörmigen überzugehen streben. Diese Aenderungen des Aggregatzustandes sind durch eigensthümliche Umstände haracteristrt, die wir ansühren wollen.

Die durch Barme hervorgebrachte Volumenveränderung wird bei allen Körpern wahrgenommen; sie läßt sich nachweisen, wie auch die Form, das Volumen und der Aggregatzustand des Körpers beschaffen sein mögen; diese Volumenveränderung ist eine fortgesetzt; daraus sieht man, warum sie zum Messen der Veränderung der Einwirkung der Wärme benutzt worden ist.

132. Temperatur. Benn man in ein mit schmelzendem Eise umgebenes Gefäß Körper gleichviel von welchem Bolumen oder Form bringt, so bemerkt man sehr bald, daß diese Körper durch den Einfluß der Bärme eine Bolumenveränderung erleiden (sich meist zusammenziehen) und nach kürzerer oder längerer Zeit, welche je

nach der Natur der Körper verschieden ift, ein bestimmtes Bolumen annehmen. Dieses Volumen behalten diese Körper so lange bei, als sie in dem schmelzenden Gise bleiben, und nehmen es stets wieder an, wenn man sie in gleiche Bedingungen versetzt.

Dieses Molekulargleichgewicht, das in Folge einer mehr oder minder hervortretenden Bewegung entsteht, wird als das Kennzeichen des Gleichgewichts der Bärme betrachtet und man druckt daffelbe aus, indem man fagt, daß die Körper die nämliche Temperatur haben.

Benn die Körper dieses Gleichgewicht im schmelzenden Eise erlangt haben, so sagt man: sie haben die Temperatur des Schmelzpunktes des Eises; bei jedem anderen schmelzenden Körper werden diese Körper nach Berlauf einer gewissen Zeit diesselben Erscheinungen des Molekulargleichgewichtes unter verschiedenem Bolumen angenommen und die Temperatur des Schmelzpunktes dieser Körper erreicht haben.

Diese constante Temperatur, die sich durch ein Molekulargleichsgewicht zu erkennen giebt, charakteristet die Aenderung des Aggresgatzustandes.

Benn man das Eis, womit die Körper umgeben sind, entsernt und um dieselben einen Strom von Damps, der unter einem Drucke von 760 Millimetern ausströmt, circuliren läßt, so bemerkt man bei allen Körpern eine Ausdehnung. Rach einiger Zeit erreichen sie ein constantes Bosumen, welches so lange unverändert bleibt, als die Bedingungen, unter denen die Körper der Bärme ausgesetzt sind, sich nicht verändern. Man sagt in diesem Falle, daß die Körper die Temperatur des siedenden Bassers haben.

133. Thermometrie. Bon der Temperatur des schmelzenden Gises bis zur Temperatur des stedenden Wassers, sowie oberhalb und unterhalb dieser Punkte, giebt es selbstwerständlich eine unendliche Anzahl von Gleichgewichten der Wärme und Temperaturen, von denen eine jede durch ein bestimmtes Bolumen eines der Rozper characteristri ist.

11m diese Temperaturen zu bezeichnen, um sie beliebig zu erzeugen, stellen wir uns einen Körper vor, dessen Bolumen, durch 1 bei der Temperatur des schmelzenden Eises ausgedrückt, bei der Temperatur des siedenden Wassers 1 + a werde; wir nehmen zugleich an, das die Ausdehnung a in eine gewisse Anzahl Theile, z. B. in 100 getheilt worden sei.

Bir bezeichnen einen dieser Theile mit α ; $\alpha = \frac{a}{100}$. Benn das Bolumen des Körpers 1 übergeht in $1 + \alpha$, $1 + 2\alpha$, $1 + 3\alpha$ $1 + 4\alpha$, so fann man auch sagen, daß die Temperatur des Körpers auf 0, 1, 2, 3... 4 Grade gestiegen ist.

Im Allgemeinen kann man sagen, daß, wenn das Bolumen eines Körpers, bei der Temperatur des schmelzenden Eises als Einsheit genommen, um eine Quantität gleich $\pm K \alpha$ variirt hat und K eine ganze Zahl oder einen Bruch ausdrückt, die Temperatur K Grade über oder unter dem Schmelzpunkte beträgt.

Die Bestimmung der Temperatur reducirt sich also auf die Bestimmung der Bolumenveranderungen, die ein Körper durch den Einfluß der Warme erleidet; der zu diesem Zwecke benutte Körper wird ein Thermometer genannt.

Nach der vorstehenden Erklärung kann ein jeder Körper, voraus= gesett, daß seine Ausdehnungen genau verfolgt und bestimmt wer= den können, als Thermometer benutzt werden.

Die gebräuchlichen Thermometer, deren Construction im Fols. genden angegeben werden wird, geben nicht nur die Bariationen des Bolumens, welche den verschiedenen Temperaturen entsprechen, sons dern auch die Temperaturgrade an.

134. Arten von Thermometern. In dem im vorigen Paragraph benutten Beispiele wurde die Ausdehnung des Körpers bei
einer Temperatur zwischen dem Schmelzpunkte des Eises und dem
Siedepunkt des Wassers in 100 gleiche Theile getheilt. Die so erhaltenen Grade nennt man Centigrade, das auf diese Weise eingetheilte Thermometer das hunderttheilige, Centesimalthermometer oder das Thermometer von Celsius.

Der Raum zwischen dem Gefrierpunkt und dem Siedepunkt, Fundamentalabstand genannt, kann natürlich auch in jede beliebige andere Anzahl Theile getheilt werden, Rewton theilt sie in 34 Theile, Reaumur in 80, Fahrenheit in 180 Theile.

Thermometer von Reaumur. Die Umwandelung der Reaumur'schen Grade in Centigrade geschieht auf folgende Beise: Bezeichnen wir mit β die Ausdehnung, wodurch die Anzahl Grade in dem Reaumur'schen Thermometer angegeben wird, so ist

$$100\alpha = 80\beta$$
, worand $\beta = \frac{10}{8}\alpha$ und $\alpha \frac{8}{10}\beta$.

Die durch eine gewiffe Ausdehnung D angegebene Temperatur unter

ber Einheit des Bolumens wird demnach durch $\frac{D}{\alpha}$ in Centigraden und durch $\frac{D}{\beta} = \frac{8}{10} \cdot \frac{D}{\alpha}$ in Reaumur'schen Graden ausgedrückt, oder mit anderen Borten: ein Centigrad = 0,8° Reaumur.

Thermometer von Fahrenheit. Die Fahrenheit'sche Einstheilung ist besonders in England und Nordamerika gebräuchlich. Während bei den Thermometern von Celstus und von Reaumur der Eispunkt mit 0° bezeichnet wird, hat Fahrenheit diesen Punkt mit 32° bezeichnet.

Der Fundamentalabstand ist in 180° eingetheilt; der Rullpunkt liegt 32° nach Fahrenheit unter dem Schmelzpunkte des Eises, so daß die Stala von 0° bis zum Siedepunkt des Wassers in 212° getheilt ist.

Bezeichnen wir mit γ einen der Grade von Fahrenheit, so haben wir folgende Formeln zur Umwandlung der Grade in solche von Reaumur und Celstus:

$$\frac{180\gamma}{1+32\gamma} = \frac{100\alpha}{1} \text{ woraus } \gamma = \frac{100\alpha}{180-3200\alpha};$$

da a außerordentlich klein ift, fo nimmt man gewöhnlich:

$$\gamma = \frac{100\,\alpha}{180} = \frac{10}{18\,\alpha}$$

Um Centigrade umzuwandeln in Fahrenheit'sche Grade brauchtman nur die Zahl, welche die Centigrade ausdrückt mit $\frac{18}{10}$ zu multipliciren.

Die Umwandelung der Reaumur'ichen Grade in Fahrenheit'sche und umgekehrt, geschieht auf folgende Beise:


$$\beta = \frac{4}{9} (\gamma - 32)$$

und

$$\gamma = \frac{9}{4} (\beta + 32)$$

135. Scheinbarer Ausbehnungscoefficient bes Queckfilbers. Die Ermittelung der Temperatur in Thermometergraden reducirt sich, wie schon angeführt, auf die Bestimmung des Ausdehnungscoefficienten. Bei dem am häusigsten angewendeten Thermometer, das sich auf die scheinbare Ausdehnung des Quecksilbers in Glas grünzdet, ist dieser Coefficient auf folgende Weise gefunden worden.

Das zu dieser Bestimmung dienende Thermometer beißt ein Gewichtsthermometer (Fig. 83), das aus einer 3-4 Decimeter langen und 3 Centimeter weiten Robre besteht, die in eine feine



gefrummte Spipe abc ausgezogen ift. Diese Röhre ift mit vollfommen reinem, luft= und feuchtigfeit= freiem Quedfilber angefüllt.

Man bestimmt zuerst das Gewicht des bei 0° in der Röhre enthaltenen Quecksilbers und erwärmt sodann den Apparat in einem geeigneten Gesäse bis zur Temperatur des stedenden Wassers. Das Quecksilber sließt durch die ausgezogene Spiße bei c aus und zwar um so mehr, je höher die Temperatur des Quecksilbers gestiegen ist. Der Gewichtsverlust, den das Quecksilber erlitten hat, giebt das Verhältniß an, in welchem das Quecksilber

ausgedehnt worden ift. Das ausgetretene Quedfilber wird in einer Schale aufgesammelt und gewogen.

p sei das Gewicht des in der Schale enthaltenen Quecksibers, P das Gewicht des Quecksibers in dem Apparate bei 0°, so ist P—p das Gewicht des Quecksibers, das bei der Temperatur des siedenden Wassers in dem Apparat zurückgeblieben ist.

Bezeichnet man mit am die Dichte des Quedfilbers bei dieser Temperatur, so ift $\frac{P-p}{\Delta m}$ das Bolumen der Röhre.

Bir nehmen an, daß dieses Volumen sich nicht verändere, da die scheinbare Ausdehnung gesucht werden soll; dieses Volumen wird daher bei der Temperatur von 0° durch dieselbe Zahl ausgedrückt.

Die totale scheinbare Ausdehnung des Queckfilbers für den Fundamentalabstand wird demnach durch $\frac{p}{\Delta m}$ und die scheinbare Ausdehnung der Einheit des Bolumens durch $\frac{p}{\Delta m}:\frac{p-p}{\Delta m}=\frac{p}{p-p}$ ausgedrückt.

Bei der Annahme, daß $\frac{p-p}{p}$ = 100 α hat man gefunden α = $\frac{1}{6480}$.


Der Çoefficient nach Reaumur $\beta = \frac{1}{5180}$, der Coefficient nach Fahrenheit $\gamma = \frac{1}{11632}$.

136. Queckfilberthermometer. Das gewöhnliche Queckfilberthermometer besteht aus einer Glastugel, die sich am Ende einer genau eingetheilten Capillarröhre besindet.

Der wichtigste Theil des Instrumentes ift die Röhre, die mit

der größten Borsicht ausgesucht werden muß. Die Weite der Röhre kann beliebig sein, doch wählt man jest nur Röhren von sehr engem Caliber. Die Röhre muß überall eine gleiche Weite besigen; um zu ersahren, ob dies der Fall ist, zieht man etwas Quecksilber in die Röhre, so daß diese einige Willimeter damit angefüllt ist, schiebt dann die kleine Quecksilbersäule nach und nach der Röhre entlang und mißt fortwährend mit Hülse eines Zirkels ihre Länge. Ist die Röhre überall gleich weit, so wird die Länge des Quecksilbers überall dieselbe sein und nur in diesem Falle kann die Röhre zu einem Thermometer benuft werden.

Rachdem in die Röhre eine Quedfilberfaule von höchstens zwei Centimetern Lange gebracht worden ift (Fig. 84), bringt man die



Röhre auf die Theilmaschine. Die Queckilbersaule, die wir mit ab bezeichnen wollen, wird zuerst dem Ende A der Röhre genähert; man bezeichne das Ende a derselben mit einem sehr seinen Feilstriche, messe ab sehr genau mit Husse des Ronius und rücke die Quecksilbersaule genau um ihre ganze Länge fort, so daß der Punkt a nach b sällt. Gesetzt sie habe hier die Länge bc, die von ab verschieden sein kann. Wan messe nun bc, notire den gefundenen Werth, versehe das Quecksilber von bc in die Lage cd, messe cd wieder und sahre so sort, die Säuse durch das Röhrenstück hinzburch die zum Ende B getrieben worden ist.

Wenn die dabei erhaltenen Zahlen, welche die Längen der Queckfilberfäulen ausdrücken, nicht merklich von einander verschieden sind, so kann man die Röhre an ihren verschiedenen Theilen als vollkommen chlindrisch betrachten und die Abtheilungen ab, bc 2c. in Unterabtheilungen theilen, die auf der Röhre notirt werden.

Um die Theilstriche auf der Röhre zu fixiren, überzieht man die Oberstäche derselben mit Firnis und zeichnet auf die getrocknete Schicht die Theilstriche. Sodann seht man die Röhre Dämpsen von Fluorwasserstoffsaure aus, welche wohl das Glas ätzt, nicht aber den Firnis angreift. Darauf wird der Firnis mittelst eines passenzden Lösungsmittels entsernt und an die Röhre die Glaskugel angesschwolzen.

137. Bolumen ber Glaskugel. Das Bolumen ber Glaskugel ift von dem Durchmeffer der Röhre und der Hohe derselben abhängig. Annähernd bestimmt man das Bolumen durch folgende Berechnung.

N drude die Anzahl der Grade in der Länge der Röhre aus, v das Bolumen einer jeden dieser Abtheilungen, welches direct durch Wägen des Quecksilbers bestimmt werden kann, t und T die höchste und die niedrigste Temperatur, welche durch das Instrument angesten werden kann, x den Durchmesser der Glaskugel, welche wir sphärisch annehmen, so ist das Berhältniß:

$$\frac{\frac{1}{6}\pi x^{3}}{\frac{1}{6}\pi x^{3} + N y} = \frac{1 + \alpha t}{1 + \alpha T}.$$

Dabei wird vorausgesetzt, daß bei der Temperatur t das Quedfilber nur die Glaskugel anfülle, daß bei der Temperatur T der ganze Apparat angefüllt sei. Das oben angegebene Berhältniß ist übrigens allgemein und paßt für alle Temperaturen t und T.


Für ce nimmt man einen von den drei angegebenen Coefficienten, je nachdem das Thermometer nach Celfius, Reaumur oder Fahrenheit construirt werden soll.

138. Construction bes Thermometers; Füllen mit Quedfilber. Das eine Ende der Röhre wird nun vor der Lampe erweicht und zu einer Lugel aufgeblasen. Nachdem die Länge, welche das Thermometer haben soll, bestimmt worden ist, bringt man an

Fig.85.

dem anderen Ende eine größere Augel an (Fig. 85), an welcher sich eine in eine Spitze ausgezogene Glasröhre besindet. Darauf erwärmt man den gauzen Apparat, um die Luft darin zu verdünnen, und taucht die ausgezogene Spitze in Quecksilber. Das Quecksilber steigt in die größere Augel und in einen Theil der Röhre. Beim Umkehren des Apparates fällt ein Theil des Quecksilbers in die Glaskugel herab. Darauf wird der Apparat von Reuem erwärmt, wodurch eine neue Quantität Luft durch das Quecksilber in der oberen Augel entweicht. Wan fährt so fort und verjagt endlich durch Quecksilberdämpse, die man durch Erhitzen des Quecksilbers in dem Apparat bis zum Sieden erhält, die letzten Antheile von Luft und den Wänden der Röhre und des Reservoirs anhängenden Wassers


(Fig. 86). Der durch die Condensation der Quecksiberdämpse ent= standene leere Raum wird durch das in der größern Augel enthal=



tene Quedfilber ausgefüllt, das zu diesem 3mede erhipt gehalten werden muß.

Darauf läßt man den Apparat erkalten. Das Queckilber aus der Röhre geht in die Glaskugel und das aus der oberen Augel geht in die Röhre. Wenn man glaubt, daß eine hinlängliche Menge Quecksilber in der Röhre besindlich ist, so trennt man das Quecksilber in der Röhre von dem in der obern Augel durch Neigen des Apparats. Darauf bringt man das Thermometer auf eine bestimmte Temperatur, z. B. auf 0° und beobachtet, ob die Quecksilbersäule bis ungefähr auf den Punkt herabsinkt, welcher dieser Temperatur entsprechen soll. Gewöhnlich gelingt dies nicht sogleich beim ersten Male, nach einigen Versuchen erreicht man aber diesen Punkt. Nachzbem die Quantität des Quecksilbers auf diese Weise bestimmt worzden ist, dehnt man von Neuem das Quecksilber aus, bis es das Ende der Röhre erreicht hat; in diesem Moment schmiszt man die Röbre vor der Lampe zu.

139. Bestimmte Punkte. Wenn die Glassugel des Thermometers genau das berechnete Volumen hat und die Quantität
des in dem Thermometer enthaltenen Quecksilbers genau der berechneten Menge entspricht, so ist nichts mehr zu thun, und das Thermometer ist fertig. Jur Bestimmung einer Temperatur braucht man
nur an der Eintheilung der Röhre die Grade, bis zu welchen die
Quecksilbersäule reicht, abzulesen. Ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln trifft man es aber nie so genau, daß das Thermometer ohne
Weiteres zu benutzen wäre. Deshalb ist es nothwendig, zwei bestimmte Punkte des Thermometers sestzustellen, d. h. auf dem In-





strument selbst die Größe der scheinbaren Ansdehnung des Quedfilbers von 0°-100° zu bestimmen.

Bu diesem Zwecke bringt man das Thermometer in ein passendes Gefäß (Fig. 87), in welchem sich siedendes Wasser besindet. Sobald der Punkt, bis zu welchem das Queckstlber in der Röhre gestiegen ist, constant bleibt, bezeichnet man deuselben. Sodann taucht man das Thermometer in gestoßenes schmelzendes Eis (Fig. 88); das Quecksilber in der Röhre sinkt herab und bleibt auf einem bestimmten Punkte stehen; dieser Punkt wird mit einem Feilstriche bezeichnet.

Den Abstand zwischen diesen beiden Puntten, von welchen der erste der Siedepunkt, der zweite der Gefrierpunkt genannt wird, theilt man in die entsprechende Anzahl von Graden ein.

Es ist wesentlich, den Siedepunkt zuerst und sodann erst den Gefrierpunkt zu bestimmen; verfährt man umgekehrt, so erleidet der Rullpunkt eine Berrückung, welche von einer Molefularveränderung herzurühren scheint, die durch die Wärme in dem Junern des Glases hervorgebracht oder begünstigt wird. Bei einem neuen Thermometer ist diese Berrückung deutlich zu bemerken; mit dem Alter tritt dieser Uebelstand mehr in den Hintergrund, verschwindet aber nie, selbst wenn das Thermometer sich stets nur in gewöhnlicher Temperatur be-

findet. In Folge dieser unregelmäßigen Variationen in dem Volumen des Glases muß daher ein Thermometer bei jedesmaligem Gebrauche, wenn es sich um genaue Bestimmungen handelt, vorher auch seine Genauigkeit geprüft werden.

Daß bei der Bestimmung des Siedepunktes eines Thermometers genaue Ruckficht auf den jeweiligen Barometerstand genommen werden muß, bedarf wohl kaum der Ermähnung.

140. Durch Bergleichung grabuirte Thermometer. Gin

nach der borftehenden Borschrift construirtes Thermometer bildet ein wirkliches thermometisches Etalon, welches dazu dienen kann, durch Bergleichung gewöhnliche Thermometer zu construiren.

Man bezeichnet direkt die bestimmten Punkte auf diesen Thermometern, bringt sie nachher in einen Raum von constanter Temperatur, z. B. in Wasser, neben das Probethermometer und vergleicht die Höhen der Quecksilbersäulen bei beiden Thermometern. Diese Punkte entsprechen im Voraus auf der calibrirten Röhre angebrachten Abtheilungen; auf nicht calibrirten Röhren zeigen sie den Abstand an, der in gleiche Theile getheilt werden kann.

Bringt man z. B. ein Thermometer mit nicht eingetheilter Rohre in Wasser, bessen Temperaturen durch das Probethermometer nach und nach auf 10°, 20°, 30° angegeben werden, so theilt man den Raum zwischen je zwei dieser Punkte in 10 gleiche Theile.

141. Abweichungen in ben Thermometerangaben. Ungeachtet aller Borsichtsmaßregeln ift es sehr selten, daß Thermometer,
die sich auf die scheinbare Ausbehnung des Quecksilbers grunden,
nicht unter sich übereinstimmen; dies gilt besonders bei Temperaturen,
die über 100° liegen. Diese Abweichungen in den Thermometerangaben schreibt man der ungleichen Ausdehnung des Glases zu.

Anstatt des Quecksilbers wendet man auch zuweilen gefärbten Weingeist zum Füllen der Thermometer an; diese Weingeistthermometer benutt man, wenn es sich darum handelt, Temperaturen, die in der Nähe oder unterhalb des Gefrierpunktes des Quecksilbers liegen, zu messen. Bei der Bestimmung von Wärmegraden steht es an Genauigkeit dem Quecksilberthermometer nach, da die Ausdehnung des Weingeistes über dem Gefrierpunkt weniger regelmäßig ist als die des Quecksilbers. Aber selbst vermittelst des Quecksilberthermometers kann man Temperaturen nur dis höchstens 300° genau bestimmen; oberhalb dieser Temperatur kommt man in die Nähe des Siedepunktes des Quecksilbers, bei welchem die Ausdehnung des Quecksilbers nicht mehr regelmäßig von statten geht. Bei genauen Temperaturbestimmungen bedient man sich am zweckmäßigsten eines Lustithermometers.

Bwölftes Kapitel.

Bon ber Ausbehnung der Rörper.

142. Ausbehnung der Einheit des Bolumens. — 143. Absolute Ausbehnung des Quecksilbers. — 144. Ausbehnung des Glases. — 145. Kubische Ausbehnung seifer Körper. — 146. Beziehung zwischen der cubischen Ausbehnung und der Linearausdehnung. — 147. Linearausdehnung. — 148. Ausbehnung von Füßsteiten. — 149. Bergleichung der Thermometer. — 150. Maximum der Dichte des Basses. — 151. Empirische Formeln für die Ausdehnung. — 152. Reduction der Barometerhöhen. — 153. Correction der Dichte. — 154. Ausbehnung der Luft. — 155. Beziehung zwischen dem Bolumen, dem Drucke und der Temperatur der Masse sines Gases. — 156. Differentialthermometer.

142. Die Ausbehnung der Ginheit des Bolumens einer Substanz wird bestimmt, indem man die Bolumenveranderung oder die Bariation der Dichte dieser Substanz ermittelt.

Die Beziehung $V\Delta = V'\Delta'_{1}$ giebt $\frac{V'}{V} = \frac{\Delta}{\Delta'}$ und folglich $\frac{V'-V}{V} = \frac{\Delta-\Delta'}{\Delta'}$; V und V' sind die Bolumen eines und desselben Körpers bei zwei verschiedenen Temperaturen, Δ und Δ' die entsprechenden Dichten.


Der Quotient $\frac{\mathbf{v}'-\mathbf{v}}{\mathbf{v}}$ bruckt die Bariation der Einheit des Bolumens aus.

143. Absolute Ausdehnung des Queckfilbers. Die Meffung der absoluten Ausdehnung des Queckfilbers beruht auf dem hydraulischen Principe: daß die Höhen zweier Flüssigkeiten von verschiedenem specissischen Gewichte, die sich bei demselben Drucke das Gteichgewicht halten, sich umgekehrt wie die Dichten dieser Flüssigkeiten verhalten.

Dieses Princip ift völlig unabhängig von der Form und dem Bolumen der Gefäße und reducirt die Vergleichung der Dichten auf

die Bergleichung der Soben zweier Fluffigkeitsfäulen, welche versichiedene Temperatur haben.

Bei dem Versuche von Dulong und Petit find diese beiden Flüffigkeitssäulen in vertikalen Röhren enthalten, welche durch eine enge horizontale Röhre CD (Fig. 89) mit einander in Verbindung



stehen. Die Röhren sind so weit, daß die Capillarität keinen nach= theiligen Einfluß ausüben kann; die enge Röhre verhindert das Mischen der beiden ungleich erwärmten Flussigkeitsmassen.

Der Apparat ist auf einer eisernen Platte befestigt, welche die Gestalt eines T (LKH) hat; diese Platte ruht wieder auf einem Brette, das durch die Schrauben MM'NN' eingestellt werden kann. Die eisernen Stäbe EF, E'F' erhalten mit Hülfe von Ringen die parallelen Schenkel der Röhre gerade. Wird nun der eine Schenkel durch Eis dis auf 0° abgekühlt, der andere durch ein ihn umzgebendes Dels oder Wasserbad dis auf 100° erwärmt, so ist die Dichte des Quecksilbers in dem erwärmten Schenkel geringer als in dem andern.

Die Differenz H'-H der Sohen wird vermittelft des Rathes tometers (vergl. S. 6) gemeffen.

Die Höhe der Säule AB von der Temperatur des schmelzenden Eises wird aus der Differenz des Niveau a zwischen dem Gipfel dieser Säule und einer befestigten Spize R deducirt.

Diese Spipe wird durch den von Eis umgebenen Metallstab E'F' gehalten. Im Boraus schon ist die Entsernung der Spipe von der Eisenplatte bestimmt worden.

Bezeichnet man diese Entfernung mit 1, die außere Band der Communicationsröhre mit r, so hat man für die Gohe des Schei-

tels AB über der Horizontalebene, welche durch die Age der Röhre aebt:

 $\begin{array}{c} l-\lambda-r=H.\\ \text{Das Berhältniß} \ \frac{H'-H}{H}=\frac{\Delta-\Delta'}{\Delta'} \ (\text{vergl. §. 142}) \ \text{giebt die Aus-} \end{array}$ behnung der Einheit des Bolumens des Quedfilbers von 0° bis 100°.

Rach Dulong und Petit ift diese Ausdehnung:

3 von 0° bis 300°.

144. Ausbehnung bes Glafes. Die Ausbehnung bes Glafes läßt fich aus der Ausdehnung des Quedfilbers ableiten.

Um die Große derfelben zu erfahren, füllt man ein Gewichtsthermometer (veral. Seite 101), giebt demfelben die Temperatur von 0° und darauf die von 100°. Die Quantitat des Quedfilbers, mit welchem das Instrument bis 0° angefüllt ist, wird durch das Gewicht bestimmt; daffelbe geschieht mit der Quantitat, welche von 0° bis 100° entweicht, P, p; aus diesem doppelten Ausdruck, welcher das Volumen der Gulle bei 100° angiebt, ergiebt fich die Gleichung:

$$\frac{P}{\Delta}(1+x) = \frac{P-p}{\Delta}\left(1+\frac{1}{55.5}\right)$$

oder, wenn man mit a, das die Dichte des Quedfilbers bei 00 ausdrudt, multiplicirt:

$$P(1+x) = (P-p)(1+\frac{1}{5.55}),$$

x ift die Ausdehnung der Ginheit des Bolumens der Glashulle von 0° bis 100°.

Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß biese Ausdehnung mit der demischen Busammensehung, mit der Gestalt und selbst mit der Reit variirt.

145. Die kubische Ausbehnung fester Körper läßt fich ebenfalls mit Sulfe des Gewichtsthermometers ermitteln. Man verfteht darunter die Bergrößerung, welche das Volumen eines Körpers durch Temperaturerhöhung erleidet. Um diefe fubifche Ausdehnung ju bestimmen, bringt man einen Cylinder aus der zu untersuchenden Substanz in eine Glasröhre, die man sodann auszieht und mit Queckfilber anfüllt. Aus dem bekannten Gewichte der Substanz, dem bekannten Gewichte des Queckfilbers, das die Röhre bei 0° anfüllt, und der Quantität Queckfilber, die aussließt, während man die Zemperatur von 0° auf 100° steigert, berechnet man die Aussbehnung nach folgender Gleichung:

$$\frac{P_s}{\Delta_s} \times + \frac{Pm}{\Delta m} \cdot \frac{1}{55.5} - \left(\frac{Pm}{\Delta m} + \frac{P_s}{\Delta_s}\right) \cdot v = \frac{pm}{\Delta m} \left(1 + \frac{1}{55.5}\right).$$

 P_s ist das Gewicht der sesten Substanz, Δ_s seine Dichte bei O^o , Pm das Gewicht des ausgestossenen Quecksilbers; x und v geben die Ausdehnung der Substanz und des Glases an, $\frac{1}{55.5}$ ist die Ausdehnung des Quecksilbers.

Durch diese Gleichung wird ausgedrückt, daß das Bolumen des aus dem Apparat ausgestoffenen Queckfilbers gleich ift dem Ueberschusse der Ausdehnungen des Queckfilbers und der Substanz über die Ausdehnung der Hulle.

146. Beziehung zwischen ber kubischen Ausbehnung und ber Linearausbehnung. Die kubische Ausbehnung läßt sich nur bei solchen Metallen direct bestimmen, die vom Quecksilber nicht angegriffen werden; bei den übrigen Wetallen muß man die kubische Ausbehnung aus der Linearausdehnung berechnen. Die Relation, die zwischen beiden Arten der Ausdehnung stattsindet, ist auf die Beobachtung bastrt, daß nicht krystallistete Körper bei der Bolumenveränderung sich ziemlich gleich bleiben.

Demzufolge hat man, wenn man mit V und V' die Bolumen des nämlichen Körpers bezeichnet

$$\frac{V'}{V} = \frac{1^{18}}{1^8} \text{ und } \frac{V' - V}{V} = \frac{1^{18} + 1^8}{1^8}$$

1'—1 ist die Bariation in der Länge der Dimension 1, sobald die Temperatur um t'—t variirt und man hat

oder zum Rubus erhoben:

$$1^{1/3}-1^3=31^2(1^4-1)+31(1^4-1)^2+(1^4-1)^3$$

und

$$\frac{\lfloor \frac{l^4-l^3}{l^3}}{\lfloor \frac{l^3-l}{l^3}\rfloor} = 3 \frac{\lfloor \frac{l^4-l}{l} \rfloor}{1} + 3 \left(\frac{\lfloor \frac{l^4-l}{l} \rfloor}{1} \right)^3 + \left(\frac{\lfloor \frac{l^4-l}{l} \rfloor}{1} \right)^3.$$

Die Quantitäten der zweiten und dritten Ordnung find so klein, daß fie bei der Beobachtung vernachlässigt werden können, und man hat in diesem Kalle:

$$\frac{\mathbf{l'^{3}-l^{3}}}{\mathbf{l^{3}}}=3\frac{\mathbf{l'-l}}{\mathbf{l^{3}}}$$


und folglich

$$\frac{\mathbf{v}'-\mathbf{v}}{\mathbf{v}}=3\frac{\mathbf{l}'-\mathbf{l}}{1}.$$

Die kubische Ausdehnung ist demnach annähernd das Dreifache von der Linearausdehnung.

147. Linearausbehnung. Die Linearausdehnung $\frac{l'-1}{l}$ läßt sich direct beobachten oder aus der Bergleichung der Berlängerung zweier genau unter denselben Umständen besindlichen Stäbe ableiten. Darauf gründet sich das von Dulong und Petit angewendete Bersahren.

Die beiden Stäbe haben bei 0° gleiche Länge und find an dem einen ihrer Enden mittelst eines eisernen Querstabes vereinigt. Ein jeder dieser beiden Stäbe trägt einen Metallstab, welcher erst vertikal ist, dann horizontal geht und an dem horizontalen Theile mit einer Skala versehen ist. Beide Skalen sind parallel und einsander sehr nahe. Die Abtheilungen der einen sind Fünstel-Millimeter, die Abtheilungen der andern 19 der erstern; mittelst derselben kann man eine Berrückung von 100 Millimeter nachweisen (Bgl. Fig. 90).



Die dem Versuch ausgesetzten Stäbe bringt man in einen Raften von Aupfer, der auf einen Ofen gestellt und mit fettem Dele gefüllt wird, das sich durch beständiges Rühren auf constanter Temperatur erhalten läßt.

148. Ausbehnung ber Flüffigkeiten. Die Ausbehnung der Flüffigkeiten läßt sich sowohl nach der einen als nach der andern der angegebenen Methoden bestimmen.

Früher (vergl. Seite 57) ist angegeben worden, auf welche Beise die Dichte einer Flüssigkeit bei einer gewissen Temperatur vermittelst eines Fläschchens bestimmt werden kann. Es wird jest die Methode der Bolumen erklärt werden.

Man construit mit verschiedenen Flüssigfeiten Thermometer, welche dem Quecksilberthermometer ähnlich find. Die calibrirten und sorgfältig geprüften Röhren find an Glaskugeln von geeigneter Größe angeblasen.

Die inneren Volumen dieser Glaskugeln sind in Bezug auf die Eintheilungen der Röhre durch zwei auf einander solgende Bägungen bei 0° bestimmt worden. Durch die erste Bägung erhält man das Gewicht des Quecksilbers, das den Apparat die zum Theilstriche n anfüllt; durch die zweite Bägung das Gewicht des Quecksilbers, das den Apparat die zum Theilstriche n+n' aufüllt.

Die Differenz P'-P der beiden so erhaltenen Gewichte ist das Gewicht des Queckfilbers, das den Apparat bis n' Abtheilungen erfüllt, $\frac{P'-P}{n'}$ das Gewicht des in einer Abtheilung enthaltenen Queckfilbers.

Daffelbe Gewicht kann auch ausgedrückt werden burch $\frac{P-\pi}{X+n'}$, wenn π das Gewicht der Hülle ausdrückt. Die Gleichung $\frac{P-\pi}{X+n}$ $=\frac{P'-P}{n'}$ giebt das Volumen der Glaskugel.

Ehe man das die Glaslugel erfüllende Quedfilber austreibt, bestimmt man die Ausdehnung der Glashülle.

Die Gleichung

$$\left(1+\frac{1}{55.5}\right)N=(N+n)(1+K)$$

giebt in der Function des Bolumens N, welches das Queckfilber bei 0° einnimmt, des scheinbaren Volumens (N+n) desselben bei 100° und der Ausdehnung des Queckfilbers, die Ausdehnung K der innern Cavacität der Röhre von 0° bis 100°.

Darauf ersest man das Quecksiber durch die zu prüfende Flüffigkeit, bestimmt die erforderliche Quantität desselben durch Bersuche und schließt das Thermometer, nachdem die Luft daraus entsernt worden ift.

Sodann sest man das Thermometer verschiedenen Temperaturen aus und erhält die Ausdehnung der Flüssigkeit nach der Gleichung: $N(1+D_t) = (N+n)(1+K_t)$.

Di ist die nicht bekannte Ausdehnung der Flüssteit von 0° bis zu to, K, die vorher bestimmte Ausdehnung des Glases, N das Volumen der Flüssteit bei 0°, N+n das scheinbare Bolumen bei to.

149. Bergleichung ber Thermometer. Durch diese Beobsachtungen für nahe liegende Temperaturunterschiede ift man im Stande, das gewöhnliche Queckfilberthermometer mit andern Thermometern, die sich auf die Ausdehnung der Flüssgleiten gründen, zu vergleichen. Wir führen die von Pierre für absoluten Alsohol und für Basser erhaltenen Resultate an.

Alkoholthermometer. Da der Alkohol bei 78,3° des gewöhnlichen Queckfilberthermometers und 760 Millimeter Barometers stand siedet, so hat man als seste Punkte 0° und 76,73° des Quecksilberthermometers genommen. Anders ausgedrückt: Bezeichnet man mit V_1 das Bolumen des Alkohols bei 76,73°, V_0 sein Bolumen bei 0° , so ist $V_1 == V_0$ $(1-76,73^\circ\alpha)$.

Folgende Tabelle enthält die den nämlichen Temperaturen entsprechenden Grade des Weingeist= und des Quedfilberthermometers. Quedfilbertherm.: 76,73 60,41 39,93 16,93 6,98 —4,54 —15,44 —27,02 —32,22 Alfoholthermom.: 76,73 58,50 37,49 15,84 6,33 —3,98 —13,20 —22,73 —26,82

Die Bergleichung beider Reihen zeigt, daß die Angaben des Weingriftthermometers stets näher 0° sind als die des Quecksilberthermometers. Dies gilt sowohl für Temperaturen oberhalb als auch unterhalb des Schmelzpunktes des Eises.

Wasserthermometer. Das mit Wasser gefüllte Thermometer zeigt noch größere und unregelmäßigere Abweichungen, wie aus der folgenden Tabelle zu ersehen ist. Die sesten Punkte dieses Thermometers sind 0° und 97,72° des Quecksilberthermometers:

Quedfilberthermometer:

97,72 81,44 64,05 52,52 35,87 21,24 14,44 8,03 6,16 0,80 —7,44 —13,14 Wasserthermometer:

\$7,72 70,40 45,18 30,22 14,07 4,39 1,52 0,05 -0,20 -0,10 +2,46 + 6,51

150. Maximum ber Dichte bes Waffers. Das Wasser hat demnach bet 8° fast genau dasselbe Bolumen wie bei 0°; unterhalb dieser Temperatur fährt das Wasser fort sich zu verdichten, bis die Dichte desselben zwischen 6,16° und 0,80° des Centesimalquecksilberthermometers ihr Maximum erreicht.

Die Temperatur des Maximums der Dichte des Wassers wird von den Physikern verschieden angegeben.

Nach Hallftröm ist dieselbe (t) = \(+3.90^{\circ}; \)
"Stampser " " +3.75°;
"Rubberg " " +4.02°;
"Desprets " " +3.997°.

Man kann also annehmen, daß die Dichte des Wassers bei t 4° C. ihr Maximum erreicht.

151. Empirische Formeln für bie Ausbebnung. Die Reuntniß der Ausdehnung ift für die Brazis von großer Bichtigfeit.

Im Allgemeinen nimmt man an, daß zwischen 0° und 100° das Quecffilber fich proportional den Temperaturen ausdehnt und daß fich Gifen, Rupfer und andere baufig angewandte Metalle eben so verhalten. Bersuche von Dulong und Petit zeigen, daß diese regelmäkige Ausdebnung nicht viel über 100° reicht.

Ausdehnung der Metalle. Es läßt fich also ohne einen großen Brrthum zu begeben, gnnehmen, daß das Bolumen eines De= talles bei Temperaturen zwischen 0° und 100° und bei niedrigeren und boberen Temperaturen, die von den ermähnten beiden Bunkten nicht zu fehr entfernt liegen, durch die Formel V(1 + VK) ausge= brudt wird, wenn K ben Ausbehnungscoefficient awischen 00 und 100° bedeutet.

Die Ausdehnung der Flüffigkeiten kann selbst bei ge= ringen Intervallen nicht. durch eine Linearformel ausgedrückt werden; durch folgende Formel wird fie ziemlich genau ausgedrückt:

$$D = AT + BT^2 + CT^3,$$

wo D die Ausdehnung bedeutet.

152. Reduction ber Barometerbobe. Es ift icon weiter oben die Rothwendigkeit der Barometerhöhen auf Rull hervorgeboben worden; mit Gulfe bydroftatischer Principien (vergl. Geite 72) murde gefunden, daß

$$H_0 = H \frac{\delta}{\delta_0};$$

Ho bedeutet die reducirte Hohe, H die bei der Temperatur t beobachtete Bobe, do und & die entsprechenden Dichten des Qued-Albers:

Da nun, wie früher festgestellt worden iff:

$$\frac{\delta_0 - \delta}{\delta} = K.t \text{ unb } \frac{\delta}{\delta_0} = \frac{1}{1 + Kt}$$

 $\frac{\delta_0 - \delta}{\delta} = K.t \text{ und } \frac{\delta}{\delta_0} = \frac{1}{1 + Kt}$ (vergl. Seite 108), so wird die reducirte Höhe ausgebrückt durch:

$$H_0 = H_{1+Kt} K = \frac{1}{5550}$$

Correction der Ausdehnung der Stala. Die Bahl H bedarf noch der Correction ber Ausdehmung ber Stala.

Wir nehmen an, daß die Abtheilungen bei 0° bezeichnet worben find und daß fie bei diefer Temperatur Millimetern entsprechen.

Steigert sich die Temperatur auf t, so wird jedes Millimeter $t + \lambda t$, wenn λ die Linearausdehnung der Substanz, auf welcher sich die Stala befindet, bedeutet. Die Abtheilungen H von der Stala absgelesen sind folglich gleich $H(1 + \lambda t)$ Millimeter.

Die in Bezug auf die Ausdehnung der Stala reducirte Barometerbobe ift:

 $H \cdot \frac{1+\lambda t}{1+Kt}$

 $\lambda = \frac{1}{53300}$ für das Messing.

153. Correction ber Dichten. Es ift früher auseinandergesfest worden, auf welche Beise man die Dichte eines Körpers mit der Dichte des Bassers vergleichen kann (vergl. S. 57). Die nach diesem Berfahren erhaltenen Zahlen lehren die Beziehungen zweier Dichten bei der nämlichen Temperatur.

Um die Zahl, welche das specifische Sewicht einer Substanz ausdrückt, abzuleiten, ziehen wir in Betracht, daß man als Eins heit des Gewichts das Gewicht eines Kubikcentimeters destillirten Bassers bei + 4°C. angenommen hat; folglich wird die Dichte des Wassers bei + 4° als Einheit der Dichten genommen.

Wenn man mit δ die Dichte des Wassers bei t bezeichnet, so wird seine Dichte δ_0 bei + 4^o durch die Formel $\frac{\delta_0-\delta}{\delta}$ ausgedrückt; $\delta_0=\delta(1+D)$.

D ift die Ausdehnung des Glases von + 40 zu t.

Das Berhältniß m der Dichte Δ einer Substanz zu der Dichte δ des Wassers nach irgend einer der beschriebenen Methoden erhalten, muß demnach durch (1+D) dividirt werden, um das Berhältniß $\frac{\Delta}{\delta_0}$, d. h. das specifische Gewicht des Körpers oder die Anzaht Grammen auszudrücken, welche ein Kubikcentimeter bei der Temperatur t enthält.

Aus dem Ausdrucke dieser Dichte bei der Temperatur t berechsnet man leicht die Dichte bei 0° nach der Formel: $\frac{\Delta_{\circ}-\Delta}{\Delta}$ = Kt, voransgeset, daß die Ausdehnung K der Substanz bekannt ist.

154. Ansbehnung ber Luft. Gay-Luffac hat die Ausdehnung der Luft vermittelft eines Thermometers bestimmt, das dem
für die Flüfstgleiten angewendeten ähnlich ift (Fig. 91). Rugel und



Röhre wurden mit durch Chlorcalcium getrockneter Luft gefüllt und die innere Luft von der äußeren durch eine kleine Queckfilberfäule getrennt, welche zugleich auf der graduirten Röhre als Indez das Luftvolumen angiebt. Bringt man den Apparat in schmelzendes Eis, so giebt der Index das Volumen der Luft bei 0° an. Wird darauf die Röhre in ein Wasserbad gebracht, dessen Temperatur durch ein Thermometer genau bestimmt ist, so dehnt sich die Luft aus und man erfährt das durch die Wärme vergrößerte Volumen der eingeschlossenen Luft.

Gay-Luffac fand auf diese Weise 0,375 für die Ausdehnung der Einheit als Bolumen von 0°—100°.

Diese Zahl wurde bald allgemein angenommen, um die Ausdehnung aller permanenten Sase auszudrücken. Man nahm ferner
an, daß diese Ausdehnung unabhängig von dem Drucke des Sases
sei, so daß, wenn das Gas eine Veränderung des Volumens von
0,375 unter dem Drucke H erleidet, dieselbe Volumenveränderung
unter dem Drucke nH statisinden wird.

Rudberg hat später Versuche angestellt, aus welchen hervorgeht, daß 1000 Bolumen Lust von 0° zu 1365 Bolumen von 100° werden. Den neuesten Versuchen von Magnus und Regnault zusolge beträgt die Ausdehnung der Lust von 0—100° 0,366 oder ihren Volumen bei 0°, woraus hervorgeht, daß die Lust sich für jeden Grad der hundertheiligen Stala $\frac{1}{279}$ ihres Volumens bei 0° ausdehnt.

Regnault zeigte ferner, daß die Ausdehnung eines Gases von seiner Natur abhängig sep, und daß dieselbe mit dem Drucke ungleichmäßig für jedes Gas wächt. Die Ausdehnung von O bis 100° beträgt nach Regnault:

für Wasserstoffgas 0,3667 für Stickstoffgas 0,3668 für Kohlensauregas 0,3689 für Kohlenspydgas 0,3666.

155. Beziehung zwifchen bem Bolumen, bem Drud und ber Temperatur eines Gafes. Benn ber Drud nur febr geringe

Beränderungen erleidet, so nimmt man allgemein, wenigstens für die permanenten Gase an, daß die Ausdehnung unabhängig von dem Drucke sew. Mit Hülse dieser Hypothese, die man in Frankreich mit dem Namen des Gay-Lussac'schen Gesetze bezeichnet, stellt man eine sehr häusig in der Praxis angewandte Beziehung zwischen dem Volumen, dem Druck und der Temperatur einer constanten Gasmasse her.

V bezeichne das Volumen dieser Masse bei dem Drucke H und der Temperatur t; V' sein Bolumen bei der Temperatur t' und dem Drucke H'. V" drücke aus, was V' gewesen wäre, wenn der Druck H unverändert geblieben wäre, so haben wir:

$$V:V''=1+\alpha t:1+\alpha t';$$

übrigens ift:

$$V'':V'=H':H.$$

baraus

$$\frac{VH}{V'H'} = \frac{1+\alpha t}{1+\alpha t'}$$


Gefet des Drudes. Aus dicsem Berhältniß leitet man ab wenn V=V':

(2)
$$H:H'=1+\alpha t:1+\alpha t'$$

Die Clasticitätsvariationen in der Masse eines Gases, das unter constantem Bolumen verschiedenen Temperaturen ausgesetzt ist finden nach demselben Gesetz statt wie die Bariationen des Bolumens unter constantem Drucke.

Gesetz der Dichten. Wenn man aus der Gleichung $\frac{VH}{V'H'} = \frac{1+\alpha t}{1+\alpha t'} \text{ und der Gleichung V} \delta = V'\delta'$

(3) $\frac{\delta}{\delta'} = \frac{H}{H'} \cdot \frac{1 + \alpha t}{1 + \alpha t'}$



Dieses Verhältniß giebt die Dichte eines Gases bei der Temperatur t' und dem Drucke H', wenn man die Dichte dieses Gases bei dem Drucke H und der Temperatur t kennt.

156. Differentialthermometer. Das Differentialthermometer von Leslie (Fig. 92) dient zum Meffen kleiner Temperaturunterschiede. Es besteht aus zwei Kugeln, die durch eine zweimal rechtwinklig gebogene Röhre mit einander in Berbindung stehen. Ein Indez einer gefärbten Rüffig-

keit in der Röhre giebt den Unterschied des Drudes oder die Differenz der Bolumen an, wenn die Temperatur der einen Rugel sich verändert. Bei dem abnlichen Instrument von Rumford (Rig. 93)



befindet sich in der Horizontalröhre nur eine sehr kleine Menge einer Flüssigkeits-saule. Die Horizontalröhre ist graduirt. Steigert sich die Temperatur der einen Augel, so steigt der Index nach der ansbern Augel hin und seine Entsernung vom Rullpunkte ist proportional dem Temperaturunterschiede der Augeln.

Preizehntes Sapitel.

Von der strahlenden Barme.

157. Spyothefen fiber die Natur der Barme. — 158. Strahlende Barme — 159. Grablinige Fortpflanzung der Barme. Reflexion. — 160. Gefet der Strahlung. — 161. Leslie's Apparat. — 162. Meffen der Strahlung. — 163. Ausstrahlungsvermögen. — 164. Gefet der Entfernung. — 165. Cinfluß des Bintels. — 166. Erwärmung eines materiellen Punttes. — 167. Abforptiones vermögen. — 168. Beziehung zwischen dem Absorptionesvermögen und dem Aussfrahlungsvermögen. — Reflexionesvermögen.

157. Sypothesen über bie Ratur ber Barme. Es giebt zwei Sypothesen, um die Erscheinungen der Barme zu erklären; biese Sypothesen heißen die Emanations = oder Emissions = theorie und die Bellen = oder Undulationstheorie.

Die Emanations = oder Emissionstheorie betrachtet die Molekule der wägbaren Körper als mit einem außerordentlich feinen unwägbaren elastischen Fluidum umgeben, das man Barmestoff oder Caloricum nennt.

Diese Fluidum, welches man als die Hauptursache der Molekülarabstoßung ansieht, verbreitet sich jeden Augenblick mit großer Geschwindigseit nach allen Richtungen hin und bewirft die Wärmestrahlung. Diese Strahlung durchläuft den leeren Raum, wird aber ganz oder zum Theil in den wägbaren Substanzen aufgehalten und ruft in denselben thermometrische Erscheinungen hervor.

Die Dichte und folglich die Spannung des Barmeftoffes in der außerordentlich feinen Atmosphäre, welche derselbe um die Körper bildet, bedingen die verschiedenen Temperaturen. Wenn die Dichte des Wärmestoffes zunimmt, so steigert sich die Temperatur, wenn sie dagegen abnimmt, so sinkt die Temperatur.

Die Bolumina dieser seinen Atmosphären verändern sich mit der Ratur der mägbaren Molekule. Der Berlust der nämlichen Quantität Barmestoffes erzeugt demnach in verschiedenen Körpern ungleiche Bariationen der Spannung und der Temperatur. Auf diese Beise erklärt man die specifische Barme oder die Barmezapacität.

Die Beränderung des Aggregatzustands der Körper wäre demnach mit einer beträchtlichen Beränderung in dem Bolumen der erwähnten Atmosphären begleitet. Dieses Bolumen würde größer sehn in einer Flüssigkeit als in dem sesten Körper, in dem gassörmigen Körper größer als in der Flüssigkeit. Nach der Emanationstheorie lassen sich also die eigenthümlichen Erscheinungen erklären, welche die Beränderung des Aggregatzustands begleiten und daracteristren.

Die Wellen- oder Undulationstheorie nimmt an, daß die Atmosphären, womit die Molekule umgeben sind, nicht fortwährend durch Emission abnehmen, sondern daß diese Atmosphären nur der Sitz von Bibrationen sehen. Diese Bewegungen pflanzen sich in einem unwägbaren, außerordentlich seinen und elastischen, und überall verbreiteten Fluidum fort und erzeugen auf diese Beise die Strahlung.

Die Barmewelle, die sich in dieser elastischen Flüssigleit — Aether genannt — eben so wie die Schallwelle, oder die Belle, die man auf der Oberstäche eines ruhigen Bassers sich sortbewegen sieht, fortpstanzt, außert sich durch eine eigenthumliche Affection unseres Gefühlsvermögen. Die zu gleicher Zeit auftretenden Temperaturerscheinungen treten um so stärker hervor, je intensiver die Bibrationen sind.

Es ist noch nicht an der Zeit, sich bestimmt für die eine oder die andere der beiden Hypothesen zu erklären. Wir betrachten beide als empirische Formeln, welche das Studium und die Interpretation der Erscheinungen erleichtern und den Zusammenhang der Erscheinungen unter einander vermitteln helsen. In dieser Bezie-hung verdient die Emissionstheorie den Borzug, da die meisten Bärmephänomene durch die Annahme, daß der Bärmestoff etwas Materielles sey, leicht erklärt werden können. Auf der anderen Seite aber, wenn man in Erwägung zieht, daß ein Wärmestrahl einem Schallstrahl und einem Lichtstrahl zu vergleichen ist, wenn uns neuere Untersuchungen lehren, daß ein Wärmestrahl zugleich

auch Lichtstrahl sein tann, die Undulationstheorie ferner für die Erklärungen der Lichterscheinungen die einzig zulässige ist, so ist es wahrscheinlich, daß die Schwingungen der Barme und des Lichtes dieselben sind. Wir sehen übrigens, daß die Undulationstheorie auf bessere und vollständigere Weise die Barmeerscheinungen erklärt als die Emissionstheorie.

158. Strahlende Barme. Unser Gefühl lehrt uns jeden Augenblick, daß die Barme sich in die Entsernung fortpflanzt und daß die Birkung der Barme eben so wie die Birkung des Lichtes schnell von der Quelle in unsere Organe übertragen wird. Wenn die Sonne über dem Horizont erscheint, so sendet sie uns zu gleischer Zeit Barme und Licht; die Birkung eines Feuers außert sich sogleich auf unsere Sinne und auf empfindliches Thermometer.

Es entsteht nun die Frage, woraus das Mittel besteht, das sich zwischen der Quelle der Barme und unseren Organen besindet, und auf welche Beise die schnelle Uebertragung vor sich geht. In Bezug auf diesen Punkt muffen wir uns mit Hopothesen begnügen. Bir können nur zeigen, daß die wägbaren Mittel, die sich zwischen uns und der Quelle besinden, bei der Uebertragung nicht in Bestracht kommen.

Die Barme, welche uns nebst dem Lichte von der Sonne mitgetheilt wird, hat erst einen unendlichen Raum zu durchlaufen, ehe sie außersten Granzen der Erdatmosphäre erreicht. Ein in der Mitte eines luftleeren Ballons aufgehängtes Thermometer steigt augenblicklich, sobald man den Ballon in ein Gefäß mit heißem Basser taucht. Der stationäre Zustand eines der Einwirkung von Bärmestrahlen ausgesetzten Thermometers wird durch die Bewegung der zwischen dem Thermometer und der Wärmequelle besindlichen Luft nicht verändert.


Diese Beispiele zeigen, daß die Uebertragung der Barme in einem Mittel stattsindet, deffen statischer Zustand durch die Bewegungen der mägbaren Mittel nicht verändert ist.

- 159. Gradlinige Fortpflanzung der Barme. Reflexion. Die Analogie, welche zwischen der Barmestrahlung und der Lichtstrahlung stattsindet, giebt sich bei den meisten Erscheinungen der freien Barme zu erkennen.
 - 1. Die Barme pflangt fich gradlinig fort;
- 2. Un der gemeinsamen Oberfläche zweier Mittel wird die Barme reflectirt. Das Reflectionsgefes ift daffelbe

wie bei der Reslegion der Lichtstrahlen. Der reflectirte Strahl bleibt in der Einfallsebene und- der Reflectionswinkel ist dem Einfallswinkel gleich.

Beide Gesetze werden später bei dem Lichte bewiesen werden; vor der Hand nehmen wir sie mit allen ihren Consequenzen an, um die angedeuteten Analogien weiter verfolgen zu können.

Um die gradlinige Fortpflanzung des Lichts nachzuweisen, ftellt man zwei metallene Sohlspiegel (Fig. 94) einander so gegenüber, daß die



Hauptagen beider Spiegel in derselben Linie liegen. In den Brennpunkt des einen Spiegels bringt man einen erwärmten Körper, in den Brennpunkt des andern ein Thermometer. In der Mitte zwischen beiden Spiegeln besindet sich ein Schirm. So wie der Schirm entsernt wird, bemerkt man sogleich ein Steigen des Thermometers. Bringt man in den Brennpunkt des einen Spiegels ein Stück Eis, in den Brennpunkt des anderen die Kugel eines Differentialthermometers, so zeigt das letztere eine Temperaturahnahme. Die Bewegung des Indez des Thermometers sindet nur im Brennpunkt statt; wenn man das Thermometer aus dem Brennpunkt des Spiegels entsernt und es außerhalb der Axe entweder dem Spiegel nähert oder von demselben entsernt, so bemerkt man keine thermometrische Erscheinung.

Der Focus oder Brennpunkt eines Hohlspiegels hat also die Eigenschaft die Wärme zu concentriren, ebenso wie derselbe die Lichtstrahlen eoncentrirt. Die Strahlung der Wärme geschieht geradlinig; die Strahlen pflanzen sich fort und werden ebenso wie die Lichtstrahlen resectirt.

Wenn der im Brennpunfte des einen Spiegels befindliche Körper glühend ift, so können die im Brennpunfte des zweiten Spiegels vereinigten Strahlen einen Körper entzunden. Man entzundet

auf diese Beise Schwamm und Schießpulver mittelft einer glühen= den eisernen Augel.

Bei diesen Bersuchen ift die Bewegung der Luft zwischen den beiden Spiegeln ohne Einfluß auf die Resultate.

160. Sefet ber Strahlung. Wenn man in einem leeren Raume von constanter Temperatur t, das Sinken der Temperatur eines Thermometers, dessen Temperatur t + 8 beträgt, beobachtet, so bemerkt man, daß die veränderlichen Ueberschüsse &, welche durch Beobachtungen von Minute zu Minute bestimmt werden und folg-lich Zeiten in arithmetischer Progression entsprechen, in geometrischer Vogression abnehmen.

O ift der thermometrische Ueberschuß, x die entsprechende Zeit, Go der ursprüngliche Ueberschuß und a die Basis des durch die beiden Progressionen ermittelten Logarithmus.

Die Geschwindigkeit des Index im Thermometer in der Zeit x, welche man die Geschwindigkeit der Strahlung nennt, läßt sich aus der abgeleiteten Function Θ_0 ax berechnen und ist gleich $V = \Theta \log_n (A)$; $A = \frac{1}{n}$.

Die Geschwindigkeit der Strahlung eines Thermometers ist demnach in jedem Augenblicke proportional dem thermometrischen Ueberschuß, wenn dieser Ueberschuß hinlänglich klein ist.

Der Ausdruck der Schnelligkeit der Strahlung für bestimmte Temperaturen ist von Dulong und Petit gefunden worden; er ist abhängig von der Temperatur des sich abkühlenden Thermometers.

Die Geschwindigkeit des Abkühlens in der Luft ist dadurch bestimmt worden, daß man bei übrigens gleichen Bedingungen einen Ausdruck hinzufügt, welcher von dem Drucke der Luft und dem thermometrischen Ueberschusse abhängig ist.

Geschwindigkeit der Abkühlung. Bei den anzuführenden Bersuchen variirt der Druck entweder sehr wenig oder bleibt constant; der Ueberschuß ist sehr unbedeutend.

Für die Geschwindigkeit des Abkühlens in der Luft kann man folgende Formel annehmen:


U= $(\log_n A)$. $\Theta + N\Theta = (N + \log A)\Theta = R$. Θ . Die Wärmemenge, welche das Thermometer in der Einheit

der Zeit verliert, wenn O constant bleibt, wird ausgedruckt durch mc. U=mc. RO; mc druckt die Menge der Barme aus, welche das Thermometer bei der Abfühlung um 1° verliert.

Die Barmemenge, welche jeden Augenblick aus einem Thermometer zu entweichen sucht, ist proportional dem Ueberschusse seiner Temperatur über die des ihn umgesbenden Mittels.

Dieses Gesetz dient uns zum Studium der Gesetze der ftrahlenden Barme.

161. Leslie's Apparat. Der zu diesem Zwede von Leslie conftruirte Apparat (Fig. 95) besteht aus drei Theilen, nämlich aus



einer erhisten strahlenden Fläche, einem Hohlspiegel, welcher die Barmestrahlen concentrirt, und einem Differentialthermometer, das sich in dem Brennpunkte des Spiegels befindet. Die strahlende Fläche ist die Seite eines Metallwürfels, der mit heißem Basser angefüllt ist; die anderen Flächen sind verschiedenartig bekleidet und lassen sich durch Drehung des Bürfels dem Spiegel zuwenden.

162. Meffen ber Strahlung. Die auf die Oberfläche eines Körpers fallende Barme theilt fich in drei Theile, in einen absforbirten, einen reflectirten und einen zerstreuten Theil.

Man nimmt an, daß die Beziehungen zwischen diesen drei Quantitäten nur von der Natur und dem Zustand des Restectors abhängen und daß sie unveränderlich dieselben bleiben, welche auch die Quelle sei.

Nach dieser Hypothese kann die Angabe des Thermometers, wenn dieselbe flationair geworden ist, zum Messen der ausgestrahlten Barme benutzt werden.

Bezeichnet man mit Q die Barme, welche in der Ginheit der Beit von der ftrablenden Oberfläche auf den Restector übergebt, mit

 $\frac{1}{r}$ die constante Fraction, welche durch den Spiegel reslectirt wird, mit $\frac{1}{a'}$ die von der Thermometerkugel absorbirte Fraction, so wird die Wärmemenge, welche die Ausdehnung der Luft im Thermometer bewirkte, ausgedrückt durch $\frac{1}{r}$, $\frac{1}{a'}$, Q. Wenn das Thermometer die stationäre Temperatur Θ angiebt, so kann man schreiben $\frac{1}{r'}$, $\frac{1}{a'}$, Q. M Θ .

MO ist nach Seite 124 die in der Einheit der Zeit von dem Thermometer verlorne Wärmemenge: die Gleichung sagt, daß diese Wärmemenge durch den warmen Körper ersetzt wird.

163. Ausstrahlungsvermögen. Wenn man die übrigen, mit verschiedenen Substanzen bekleideten Seiten des Burfels, die aber auf die nämliche Temperatur gebracht worden sind, gegen den Reflector dreht, so bemerkt man andere thermometrische Ueberschusse.

Daraus schließt man, daß unter denselben Bedingungen Oberflächen von verschiedener Beschaffenheit nicht diesfelbe Barmemenge ausstrahlen.

Die Bergleichung dieser Barmemengen oder der beobachteten Effecte auf einem Thermometer giebt uns das Mag des Ausstrahlungsvermögens der Substanzen.

Druckt man das Ausstrahlungsvermögen des Kienruses durch 100 aus, so findet man für die Ausstrahlungsvermögen anderer Substanzen gewöhnlich kleinere Zahlen. So fand Melloni für Bleiweiß 99, für Firniß 97, für Hausenblase 96, für Glas 93, für Graphit 86.

- 164. Gefet ber Entfernung. Wenn man die Entfernung einer ftrahlenden Fläche von dem Resector verändert, so findet man, daß die Intensität der Wärmestrahlen im Verhältniß des Quadraten der Entfernung von der Wärmequelle abenimmt.
- 165. Ginfing bes Bintels. Die Intensität der Barme, die von einem Körper ausgestrahlt wird, ist von der Reigung der Strahlen zu seiner Oberstäche abhängig; die Intensität ift proportional dem Sinus des Emissionswinkels.

Dieses Gesetz läßt fich mit Hulfe des Apparates von Leslie nachweisen.

Man bringt zu dem beschriebenen Apparat zwei zur Aze perpendiculare Schirme, die zwei gleiche Deffnungen haben, welche zur Axe concentrisch und so groß find, daß der Cylinder, welchen fie bilden, die Fläche des Würfels trifft, welche dem Reslector gegen= über fteht.

Nachdem der Stand des Barometers beobachtet worden ift, und die Fläche parallel den Schirmen steht, neigt man diese Fläche auf verschiedene Beise, indem man den Bürsel auf seiner Unterlage dreht. Der Index erfährt keine merkliche Berrückung, daraus zieht man den Schluß, daß der Resector für alle Reigungen dieselbe Bärmemenge empfängt und auf das Thermometer überträgt.

Bezeichnet man mit s, s' die Theile der Oberfläche, welche Strahlen gegen den Reslector in den Neigungen a und a' abgeben, so hat man dem Bersuch zufolge is — i's'; übrigens ist


$$\frac{s}{s'} = \frac{\sin \alpha'}{\sin \alpha}$$
;

demnach

$$\frac{i}{i'} = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'}.$$

166. Erwärmung eines materiellen Punktes. Aus dem Gesetz des Sinus und dem Gesetz der Entsernung läßt sich leicht der Schluß ziehen, daß die Erwärmung eines materiellen Punktes, der sich in der Nähe eines erwärmten Körpers besindet, proportional der Intensität der Wärme ist, welche normal von der Oberssäche dieses Körpers auf seiner scheinbaren Oberstäche ausgestrahlt wird.

BDC (Fig. 96) fei eine ftrahlende Flache, M ein materieller, der



Einwirkung dieser Strahlen ausgesetzer Punkt; die Wärmemenge, welche er von einem unendlich kleinen Element, wie von ab erhält, wird ansgedrückt durch

r ift die Lange des Strahles Ma, a der Winkel dieses Strahles,

mit dem Elemente ab, w die Fläche von ab, i die Intensität der normal ausgestrahlten Strahlen.

Ein jeder materielle Punkt, welcher der Einwirkung der Wärme ausgesetzt ist, die von irgend welchen, aber in Regeln von gleichen Deffnungen begriffenen Flächen ausstrahlt, erleidet thermometrische Beränderungen, welche den Intensitäten der von diesen Oberstächen normal ausgestrahlten Strahlen proportional ist.

167. Absorptionsvermögen. Die Größe dieser Bariationen ift von der specifischen Barme (f. weiter unten) uud von dem Absorptionsvermögen des materiellen Bunktes abbangig.

Es ist leicht nachzuweisen, daß die Kraft, Barmestrahlen zu absorbiren, je nach der Natur der Substanz verschieden ist.

Bu diesem Zwecke bringt man ein sehr empfindliches Thermometer, nachdem man es hat erkalten lassen, in einen leeren Raum von constanter Temperatur. Wenn man nun genau jede Winute die Raume O beobachtet, welche der Index des Thermometers noch zu durchlausen hat, um die Temperatur der Umgebung zu erreichen, so sindet man, daß die Werthe von O, von Winute zu Winute beobachtet, in abnehmender geometrischer Progression sind.

Das Gesetz der Absorption ist also dasselbe wie das der Strablung.


Wenn man denselben Versuch unter den nämlichen Bedingungen wiederholt, nachdem man das Thermometer mit verschiedenen Substanzen überzogen hat, so beobachtet man dasselbe Geset, die Größe der Progression ist aber mit jeder Substanz eine andere.

Berschiedene Substanzen absorbiren folglich unter übrigens denfelben Bedingungen nicht dieselbe Wärmemenge.

Wenn man die umgekehrten Bewegungen des nämlichen Thermometers bei Entfernungen von derselben Amplitude oberhalb und unterhalb der nämlichen Temperatur beobachtet, so bemerkt man zwei identische Reihen. Daraus läßt sich schließen, daß das Absorptionsvermögen einer Substanz gleich seinem Ausstrahlungsvermögen ist.

Die Richtigkeit diefes Gesetzes läßt fich durch einen febr einfachen Bersuch bei einer großen Anzahl von Substanzen nachweisen

168. Beziehung zwischen bem Absorptionsvermögen und bem Ausstrahlungsvermögen. Der von Dulong angewendete Apparat besteht aus einem Differentialthermometer mit cylindrischen



Refervoirs (Fig. 97). Die Azen dieser Chlinder sind horizontal nach derselben Linie hingerichtet, ihre Seitenslächen sind physikalisch identisch, ihre Basen sind aber mit Substanzen von verschiedener Natur überzogen. Die eine A z. B. ist mit Kienzuß, die andere B mit einem Metallblättschen überzogen. Ein horizontaler Cylinder C enthält heißes Wasser und strahlt gegen die beiden Thermometer Wärme

aus. Die nach A hingewendete Seite ift mit Metall, die nach B zugedrehte Seite mit Kienruß überzogen.

Wenn der Cylinder mit stedendem Wasser angefüllt ist und man ihn in gleiche Entfernungen von A und von B bringt, so findet teine Bewegung des Index statt. Beide Reservoirs nehmen demnach bieselbe Warmemenge auf.

Die von A aufgenommene Wärmemenge ist proportional dem Absorptionsvermögen des Kienrußes und dem Ausstrahlungsvermögen des Wetalles. Sie kann ausgedrückt werden durch K. An Em. Eben so ist die von B aufgenommene Wärme proportional dem Absorptionsvermögen des Wetalles und dem Ausstrahlungsvermögen des Kienrußes; sie läßt sich ausdrücken durch K'Am En.

Die Constanten K und K' find gleich, denn die Bedingungen, unter denen der Bersuch angestellt worden ist, find auf beiden Seizten gleich. Daber:

$$A_m$$
. $E_n = A_n$. E_m , and $\frac{A_m}{E_m} = \frac{A_n}{E_n}$

Das Absorptionsvermögen einer Substanz ift dem= nach proportional dem Ausstrahlungsvermögen.

169. Reflexionsvermögen. Vermittelst des Apparates von Leslie (Fig. 95) ist man im Stande, das Reslezionsvermögen der Körper für die Wärme zu bestimmen. Eine politte Platte von der zu untersuchenden Substanz wird perpendicular zu der Aze des Ressectors gestellt und nach dem Spiegel zu gedreht. Die Strahlen brechen sich, indem sie sich begegnen, und vereinigen sich in einem symmetrischen Punkte. In diesen Punkt bringt man die Augel eines

Differentialthermometers und wartet, bis der Index stationar geworden ist. Die Angaben des Thermometers variiren nach der Natur der Substanz. Sie sind proportional der reslectirten Wärmemenge, wie aus folgender Gleichung hervorgeht:

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{a_1}$$
, Q=M Θ ;

 $rac{1}{R}$ ift die Beränderliche für eine Substanz in Bezug auf die andere, welche die von der Platte reslectirte Wärmemenge mißt.

Dierzehntes Kapitel.

Bon ber Barmeleitung.

170. Bewegliches Gleichgewicht der Temperaturen. — 171. Fortpflanzung der Wärme in den Körpern. — 172. Innere Leitungsfähigfeit. — 173. Neuhere Leitungsfähigfeit. — 174. Fortpflanzung der Wärme in einem Stabe. — 175. Bestimmung des Wärmeleitungscoefficienten. — 176. Sogenannte talte Körper. — 177. Fortpflanzung der Bärme in Flüssigkeiten. — 178. Fortpflanzung der Bärme in Gasen. — 179. Conservation der Wärme.

170. Bewegliches Gleichgewicht der Temperaturen. Aus den im vorstehenden Kapitel angeführten Erscheinungen geht hervor, daß die Körper fortwährend Wärme ausstrahlen. Diese Ausstrahlung sindet bei jeder Temperatur, aber mit verschiedener Intenftiat statt.

Betrachtet man mehrere Körper bei derselben Temperatur, so wird die in jedem Augenblicke von einem dieser Körper ausgestrahlte Wärme durch die von anderen Körpern ausgestrahlte Wärme ersetzt und es sindet durch gleichmäßigen und fortgesetzten Austausch Gleichzgewicht der Temperatur statt.

Rimmt man hingegen an, daß nicht alle diese Körper gleiche Temperatur haben, so wird die von dem Körper, welcher die höchste Temperatur besitzt, ausgestrahlte Wärme nicht vollständig durch die von den anderen Körpern ausgestrahlte Wärme compensirt, und die Temperatur desselben muß sinken. Umgekehrt wird die Temperatur der anderen Körper sich steigern und die Temperaturen aller Körper werden erst nach kürzerer oder längerer Zeit gleich werden.

171. Fortpflanzung ber Barme in ben Körpern. Diese Bewegungserscheinungen der Barme geben unabhängig von der Ratur, dem Bolumen und der Entfernung ber Körper vor sich; fie

finden eben sowohl zwischen den Molekülen, aus welchen die Körper zusammengesetzt find, als zwischen den Körpern selbst statt. Die Fortpflanzung der Wärme von den erhitzten Theilen zu den kälteren Theilen geschieht durch fortwährende Strahlung; die Molestüle der warmen Stellen geben Wärme an die Moleküle der kälteren, aber in geringerer Quantität.

Das Bermögen der Körper, die Barme ihrer erwarmten Theile auf die talteren zu übertragen, bildet ihre Leitungsfähigkeit.

172. Innere Leitungsfähigkeit. Stellen wir uns einen homogenen Stab vor, der sich an dem einen Ende an einer Barme-quelle befindet; die erste Schicht der Molekule, welche mit der Barmequelle in unmittelbarer Berührung steht, nimmt Barme auf und pflanzt dieselbe auf die nächste Schicht fort u. s. w. Die Tempe-ratur wird sich nun steigern, bis jede Schicht an die nächstsolgende so viel Barme abgegeben, als sie von der vorhergehenden empfangen hat.

In diesem Moment find die Temperaturen stationar, aber je nach den Schichten verschieden.

Die Temperatur t einer in der Entfernung x von der Bärmequelle befindlichen Schicht ist mit den äußersten Temperaturen a und b durch die Formel:

$$t = a - \frac{a - b}{1}x$$

vereinigt; 1 ift die Lange des Stabes.

Diefe Formel erhalt man, wenn man von der Seitenausstrahlung absteht. Der Zweck des Buches gestattet nicht, in die Einzelnheiten diefer Betrachtungen, die sich an das Borhergehende knupfen wurden, naher einzugehen.

Für die Differenz der Temperaturen zweier Schichten, die sich in den Entfernungen x, x' von dem erwärmten Ende besinden, leitet man ab:

$$t-t'=\frac{a-b}{l}(x'-x).$$

Betrachtet man (x'-x) als unendlich klein, so können die beisen Schichten gegeneinander strahlen und die Wärmemenge, welche von der warmen Schicht auf die kalte übergeht, ist nach dem Gesses von Newton (Siehe Seite 124) proportional der Differenz der Temperaturen t-t', folglich dem Quotient $\frac{a-b}{l}$.

Diese Wärmemenge läßt sich demnach bestimmen, wenn man die Wärmemenge K kennt, welche von einer Schicht zu der benachebarten in einem Stabe von derselben Ratur für $\frac{a-b}{l}=i$ übergeht; man erhält sie, indem man K mit $\frac{a-b}{l}$ multiplicirt.

Barmeleitungscoefficient. Diese Quantitat K ift abhängig von der Natur der Substanz; ste mißt das Leitungsvermögen derselben. Ran hat sie mit dem Namen der innern Leitungsfähigkeit bezeichnet.

Dieser Coefficient ift demnach die Barmemenge, welche, wenn man die Seitenstrahlung unberücksichtigt läßt, in der Einheit der Zeit die Einheit der Fläche eines Abschnittes eines Stabes durchläuft, dessen Länge die Einheit ist und dessen äußere Temperaturen um eine Einheit differiren.

- 173. Aeußere Leitungsfähigkeit. Der oben beschriebene Fall ist ein rein idealer, denn es läßt sich nie die Uebertragung der Barme durch einen Stab hindurch beobachten, ohne daß nicht ein Berlust an den Seitenwänden stattfände. Dieser Berlust ist eine Folge der Strahlung sowie der Berührung mit der Lust. Diesen Einstuß bildet die äußere Leitungsfähigkeit; sie läßt sich durch die Barmemenge messen, welche die Einheit der Fläche an die Lust in der Einheit der Zeit abgeben wurde, wenn man die Disserenz zwischen der Temperatur des Körpers und der Temperatur der Lust der Einheit gleich annimmt.
- 174. Fortpflanzung ber Barme in einem Stabe. Um die Fortpflanzung der Barme in einem Stabe mit Berücksichtigung der beiden Ursachen zu studiren, nehmen wir in dem Stabe drei auf einander liegende Schichten an; die erste derselben, welche der Barmequelle am Nächsten liegt, giebt an die zweite Schicht Barme ab und trägt die Barme auf die dritte Schicht über. Zu gleicher Zeit verliert sie aber durch die äußere Leitungsfähigseit und die Temperaturen werden in dem Stabe erst dann stationär werden, wenn die von jeder Schicht aufgenommene Barmemenge gleich ist der Quantität, die sie an die Lust und an die benachbarte Schicht abgiebt.

Die aus der vorstehenden Analyse deducirte Formel, welche

das Gesetz der constanten Temperaturen in einem langen von Luft von 0° Temperatur umgebenen Stabe ausdrückt, ist

$$t=t_0e^{-mx}$$
;

t ist die Temperatur eines in der Entsernung x von der Barmequelle besindlichen Theiles, \mathbf{t}_0 die Temperatur der Barmequelle, o die Grundzahl der Neper'schen Logarithmen, m eine Constante, die mit den Dimenstonen der innern Leitungssähigkeit H durch die Gleichung $\mathbf{m}^2 = \frac{\mathbf{p} H}{\mathbf{s} \, \mathbf{k}}$ verbunden ist; \mathbf{s} der Flächeninhalt und \mathbf{p} der Umfang des graden Durchschnitts des Stabes.

Diese Formel druckt ans, daß die Berthe von x in arithmetischer Progression zunehmen, die Berthe von t in geometrischer Progression abnehmen.

175. Bestimmung bes Barmeleitungscoefficienten. Die Bestimmung des Verhältnisses Haft fich vermittelst des Apparates von Ingenhouff (Fig. 98) ausführen.

Fig. 98.



Dieser Apparat besteht aus einem Kasten von Blech, in dessen eine Seitenwand Stabschen von den zu vergleichenden Substanzen eingesteckt werden; diese Stabchen sind sammtslich von gleichem Durchmesser und werden mit einer Schicht von Wachs oder Wallrath überzogen. In den Kasten wird heißes Wasser

gebracht. Die Barme des Baffers pflanzt fich in den Stabchen nach dem im vorigen & angeführten Gefete fort und die Stabchen haben nach Berlauf einer gewiffen Zeit eine conftante Temperatur angenommen, welche, bei gleicher Entfernung von der Band des Kaftens, von der Beziehung der Barmeleitungscoefficienten abhängen.

Benn man mit hulfe der in dem vorigen § angegebenen Formel die Punkte zweier der Stäbchen aufsucht, welche dieselbe Temperatur haben, so sindet man, daß die Quadrate ihrer Entsernungen von der Band unter sich in folgender Beziehung stehen:

Indem nun durch die Barme der Ueberzug auf den Stäbchen schmilzt, giebt die Grenze, bei welcher die Schmelzung auf jedem Stäbchen aufhört, die isothermen Punkte und die Schicht an, welche die constante Schmelzwärme besitzt.

Bestehen die Stabchen aus derseiben Substanz, sind sie aber von verschiedenem Durchmesser, so sind die Entsernungen der Schicheten von gleicher Temperatur von der heißen Kastenwand proportisenal den Quadratwurzeln aus den Strahlen der Stabchen.

Aus der Gleichung des vorigen § erhält man für t-t', mx -m'x' und m2:m'2:-x'2:x2.

Ersett man m^2 und m'^2 durch ihre Werthe (Siehe den vorigen \S), unterdrückt man den den Gliedern des ersten Berhältniffes gemeinsamen Factor $\frac{H}{K}$, und drückt man p und s in der Function des Strahles aus, so hat man:

$$\frac{1}{R}: \frac{1}{R'} = x'^2: x^2 \text{ moraus } x': x = \sqrt{R': \sqrt{R}}.$$

176. Sogenannte falte Körper. Die an der Barmequelle von den verschiedenen Stabden aufgenommenen Barmemengen find von der specifischen Barme und von ihrem Leitungsvermögen abhängig.

Diese Barmemengen werden bei übrigens gleichen Bedingungen um so größer sein, je größer ihre innere Leitungsfähigkeit ift. Die Substanzen, in denen die Barme sich leichter fortpflanzt, werden baher der Barmequelle mehr Barme entziehen als undere.

Die Erscheinung hierbei ist unabhängig von der Temperatur der Quelle.

Deshalb begreift man, warum, wenn man die Hand ober einen anderen Theil der Oberstäche des Körpers mit verschiedenen Substanzen von ungleicher Leitungsfähigkeit und gleichförmiger niederer Temperatur als die gewöhnliche Temperatur des menschlichen Körpers zusammenbringt, ein verschiedenes Gefühl von Kälte wahregenommen wird. Diesenigen Körper, welche die Wärme besser leiten als andere, so z. B. die Metalle, der Marmor u. s. w. nehmen mehr Wärme auf als andere Körper und erscheinen deshalb kalt.

Wenn die Körper dagegen höhere Temperatur befigen als das Blut, so scheinen die besten Barmeleiter die warmeren Körper zu sein.

177. Fortpflanzung ber Barme in Fluffigkeiten, Die Berbreitung der Barme in Fluffigkeiten geschieht durch fortschreitende Strahlung, so lange die Barme nicht darin Molekularveranderungen hervorruft. Die Bewegung der Barme ist alsdann eben so wie bei den festen Körpern regelmäßigen Gesetzen unterworsen. In einer an dem oberen Theile erhipten Flufsteit, welche in einem wenig leitenden Gefäße, wie z. B. in einem holzernen Gefäße enthalten ist, folgen die Temperaturen genau demfelben Gefeße, wie es bei festen Körpern der Fall ist. Die Leitungsfähigkeit ist aber bei den Fluffsteiten sehr gering.

Man kann fich von der Richtigkeit des eben Gefagten überszeugen, wenn man eine mit Waffer angefüllte Röhre an dem oberen Theile erhitht; die oberen Schichten werden in's Sieden gerathen, ohne daß die Temperatur der unteren Schichten fich merklich andert.

Sobald aber die Flüssseit an dem untern Theile erhitzt wird, bewirft die Ungleichmäßigkeit des Erhitzens an verschiedenen Punkten Dichtigkeitsunterschiede, in deren Folge in dem Inneren der Flüssigeit eine Molekularbewegung stattsindet. Diese Bewegungen lassen sich sichten machen, wenn man sein zertheilte Körper, deren Dichte von der des Wassers viel verschieden ist, wie z. B. Sägespäne, Bernsteinpulver in Wasser bringt, das sich in einem Glassgesäße besindet; wird nun letzteres von Unten langsam erhitzt, so bemerkt man eine Strömung, welche in der Mitte auswärts und an den Wänden des Glasgesäßes abwärts geht.

178. Fortpflanzung ber Barme in Sasen. Bei den Gassen ift die Molekularstrahlung von noch schwächerem Einstuß auf die Ausgleichung der Temperaturen. Die Barme verursacht an den Punkten, wo sie wirkt, Ungleichmäßigkeiten in der Dichte und in der Spannkraft, daraus entstehen eben so wie bei den Flüssigkeiten unregelmäßige Bewegungen, welche zulest Gleichförmigkeit der Temperatur in der Masse berbeiführen.

In dem Abkühlungs- und Erwärmungsvermögen der verschiedenen Gase sinden große Unterschiede statt, welche hauptsächlich der größern oder geringern Beweglichkeit der Moleküle zugeschrieben werden muffen. So erwärmt und abkühlt das Wasserstoffgas schnelter die Körper als die atmosphärische Luft und die Kohlensäurc.

179. Conservation ber Barme. Um das Abfühlen eines Rörpers möglichst zu verzögern, bringt man denselben in einen Raum, der mit mehreren von einander getrennten Schichten umgeben ist, zwischen denen sich atmosphärische Luft besindet, die nur außerorzbentlich langsam erwärmt und abgefühlt werden kann, wenn man den Bechsel der Luft in diesen Schichten verhindert. Auf diese Beise erklärt sich der Nugen der Doppelsenster, der Doppelshüren. Aus

demselben Grunde gelingt es, das Abkühlen eines Körpers zu verzögern, wenn man ihn mit organischen Stoffen, welche stets Gase enthalten, umgiebt oder ihn in leinene oder wollene Zeuge einhüllt. Wichtige Anwendungen von der schlechten Leitungssähigkeit der Gase macht man unter Anderen auch zuweilen bei der Construction der Desen, bei welchen man eine Lage von gepulverten Kohlen zwischen die Ziegel bringt; die Rohlen enthalten bekanntlich sehr bedeutende Mengen von Lust in ihren Poren condensirt. In den sogenannten seuersesten Geldschränken besindet sich zwischen den Wänden Asche, also ebenfalls ein sehr poröser, viel Lust enthaltender Körper.

Junfzehntes Kapitel.

Bon der specifischen Barme.

180. Specifische Barme. — 181. Wärmemenge; Ausbruck berfelben. — 182. Mischungsmethobe. — 183. Methode des Eisschmelzens. — 184. Erkaltungsmethode — 185. Specifische Barme der Flüssigleiten. — 186. Specifische Barme der Gase. — 187. Specifische Barme der Cinheit des Bolumens. — 188. Beziehung der specifischen Barme zu den Acquivalentzahlen eines Körpers. — 189. Latente Barme. — 190. Flüssigleitswarme des Eises. — 191. Flüssigkeitswarme der Metalle. — 192. Berdampfungswarme. — 193. Erzeugung von Kälte.

180. Specifische Barme. Unter der specifischen Barme einer Substanz versteht man die Barmemenge, welche ein Körper von der Masse 1 braucht, damit seine Tempe ratur um 1° C. steige.

Der Begriff der specifischen Barme wird aus folgendem Ber- fuche erhellen.

Wenn man gleiche Gewichtstheile Queckfilber und Wasser mit einander mengt, so daß das Quecksilber eine Temperatur von 100°, das Wasser eine Temperatur von 0° hat, so sindet man, daß die Temperatur des Gemenges nicht höher als 3° ist.

Derfelbe Versuch, mit zwei gleichen Gewichtstheilen Queckfilber angestellt, von welchen der eine 100°, der andere 0° Temperatur hat, giebt unveränderlich in dem Gemenge eine Temperatur von 50°, wobei man natürlich von dem Wärmeverlust abzusehen hat.

Daraus schließt man, daß dieselbe Wärmemenge, welche in einer Quecksilbermasse eine Beränderung der Temperatur von 50° hervorsbringt, die Temperatur einer gleichen Wassermasse nur um 2° erhöht.

Das Verfahren, welches uns dieses Factum festzustellen lehrt, kann auch zur Vergleichung der specifischen Wärmen angewendet werden.

181. Bärmemenge, Ausbruck berfelben. Als Einheit der Barme nimmt man die specifische Barme des Wassers; es wird angenommen, daß die Bärmemengen proportional den durch sie

- hervorgebrachten thermometrischen Bariationen, proportional ferner den Massen und den Gewichten dieser Substanzen sind.

Wenn demnach ein Massenkörper M eine Temperaturveranderung erleidet, so wird er eine Wärmemenge verlieren oder aufnehmen, die durch MQt ausgedrückt wird; Q bedeutet die Wärmemenge, welche von der Einheit der Masse ausgenommen oder abgegeben worden ist.

Wenn zwei Körper so gestellt sind, daß der eine die Barmesmenge ausnimmt, welche der andere verliert, und sich seine Temperatur um t Grad, d. h. um so viel steigert, als sich die des andern verringert, so kann die Gleichung des Wärmeauskausches zwischen diesen beiben Körpern auf solgende Weise ausgedrückt werden:


$$\mathbf{M} \mathbf{Q} \mathbf{t} = \mathbf{M}' \mathbf{Q}' \mathbf{t}' \text{ woraus } \frac{\mathbf{Q}}{\mathbf{Q}'} = \frac{\mathbf{M}' \mathbf{t}'}{\mathbf{M} \mathbf{t}}.$$

Die Bestimmung des Verhältnisses $\frac{Q}{Q}$, oder der relativen specifischen Bärme einer Substanz wird demnach auf die Bestimmung des Gewichtes von Substanzen reducirt, welche ihre Wärmesmengen und ihre Temperaturvariationen austauschen.

Die Gewichte werden vermittelft der Bage bestimmt.

Das Object der Methoden, die in dem Folgenden beschrieben werden, ist die Bestimmung der Werthe t und t'.

182. Mischungsmethobe. Diese besonders von Regnault benutte Methode besteht darin, die zu untersuchende Substanz in einen Korb von Metalldraht C (Fig. 99) zu bringen. Dieser Korb



ist an Seidenfäden in einem durch Basserdampf erwärmten Raume ausgehängt. Ein sehr genaues Thermometer A, das durch den Deckel des erwärmten Raumes geht und bis in die Mitte des Korsbes reicht, dient zur Angabe der Temperatur des in dem Korb entsbaltenen Körpers. Benn diese Temperatur, die sich ansangs schnell erhöht, stationär wird, so öffnet man den mit Dampf angefüllten Raum an seinem unteren Theile und läßt den Korb schnell in ein Metallgesäß mit dunnen Bänden V herab, in welchem sich ein bestanntes Gewicht reinen Bassers besindet. Ein genaues Thermometer B taucht in dieses Calorimeter. Man liest die Temperatur vor dem Eintauchen des Korbes ab und sodann von 10 zu 10 Minuten, vom Augenblicke des Eintauchens des Korbes an gerechnet, dis zu dem Momente, in welchem das Thermometer stationär bleibt.

Che der in dem Korbe befindliche Körper in das Calorimeter gelangt, ist seine Temperatur im Augenblice des Eintauchens ziemlich dieselbe wie die des im obern Dampfraume besindlichen Thermometers.

T sei diese Temperatur und O die durch das Thermometer des Calorimeters angezeigte Endtemperatur, so wird die an das Calorimeter abgegebene Wärmemenge ausgedrückt durch

$$(MQ + mq)(T - \Theta)$$

MQ bezieht sich auf die Substanz, mq auf den Korb.

Diese Wärmemenge theilt sich in die verschiedenen Theile des Calorimeter, in das Basser, die Bande des Gefäßes und das Thermometer; außerdem geht ein Theil durch Leitung und durch Ausstrahlung verloren.

Die durch die Ausstrahlung und den Contact mit der Luft verloren gegangene Wärme läßt sich annähernd mit Hulfe einer Interpolationsformel bestimmen, die durch eine Reihe von Beobachtungen über die Abfühlung des mit Wasser angefüllten Gefäßes unter denselben Bedingungen wie bei dem Versuche ermittelt worben ist.

Folgende Gleichung drudt die angegehene Bertheilung aus:

[A]
$$(MQ + m\dot{q})(T - \Theta) = (M_1Q_1 + m_1q_1 + \mu \gamma + \mu_1\gamma_1)(\Theta - t) + RQ_1$$
.

M, Q beziehen sich auf die Substanz, m, q auf den Korb; M_1 , Q_1 auf das Wasser in dem Gesäße; m_1 , q_1 auf die metallenen Wände; μ , γ auf das Quecksiber und μ_1 , γ_1 auf das Glas des Thermometers; Θ ist die Endsemperatur des Gemenges, t die ursprüngliche

Temperatur des Baffers, T die der Substanz; RQ, drudt die durch äußere Leitung verlorne Barmemenge aus.

Benn man die Substanz nach und nach durch das Metall, aus welchem der Korb besteht, durch das, aus welchem das untere Gefäß besteht, durch Glas, durch Quecksilber ersett, so hat man vier neue Gleichungen, welche der vorstehenden ähnlich sind; aus denselben lassen sich die Berthe von q,q_1,γ,γ_1 von Q_1 ausgehend, das als Einheit genommen wird, berechnen.

Die Baffermengen, welche den constanten Theilen des Apparates äquivalent find, laffen sich leicht ermitteln und wenn man diefelben in der Gleichung [A] substituirt, so hat man:

$$(MQ + nQ_1)(T - \Theta) = (M_1 + n_1 + v + v_1)Q_1(T - \Theta) + RQ_1.$$

Nimmt man $Q_1 = 1$ und druckt man durch N_1 die Summa $n_1 + v + v_1$ aus, so läßt sich die Gleichung auf folgende Weise schreiben:

$$(MC + n) (T - \Theta) = (M_1 + N_1) (T - \Theta) + R;$$

Dies ist die specifische Barme der Substanz in Bergleich mit der specifischen Barme des Waffers.

183. Methobe bes Eisschmelzens. Diese Methode von Lavoisier und Laplace angewendet, stützt sich auf folgendes Factum.

Wenn man ein Kilogramm (= 2 Pfund) Eis von 0° mit einem Kilogramm Wasser von 79,3° zusammenbringt, so erhält man 2 Kilogramm Wasser von 0°; mit andern Worten: die zum Schmelzen von einem Kilogramm Eis erforderliche Wärme kann die Temperatur von einem Kilogramm Wasser um 79, 3° erhöhen.

Das einfachste Calorimeter nach der Methode des Eisschmelzens besteht in einem Stud Eis, in welchem sich eine Höhlung bezsindet, die durch einen an den Rändern abgeschliffenen Eisdeckel verschlossen werden kann.

Der zu untersuchende Körper wird, nachdem er bis zur Temsperatur T erhist worden ist, in diese Göhle gebracht. Die Bärme, die er abgiebt, um die Temperatur 0° zu erlangen, bewirkt das Schmelzen von einer gewissen Wenge von Eis. Man erfährt das Gewicht dieses Bassers, indem man dasselbe mit einem vorher absgefühlten Stückhen seiner Leinwand auftupft und mit Berückschisgung des Gewichtes der Leinwand wiegt.

Das Gewicht p dieses Wassers multipiieirt mit 79,3 dendt die Wärmemenge aus, welche von dem Eis abgegeben und von dem Körper aufgenommen worden ist.


Die Gleichung

 $MCT \Longrightarrow p.79.3$

giebt die specifische Barme dieses Rörpers.

Der von Lavoisier und Laplace angewandte Apparat ift weit bequemer. Er besteht ans drei concentrischen Gullen (Fig. 100).





Die innere C nimmt den zu untersuchenden Körper auf; sie ist überall mit der Hülle B umgeben in welscher sich Eisstücken besins den Das durch das Schmelzen derselben entstandene Wassersließt durch den hahn R ab.

Das Gewicht dieses Waffers giebt die specifische Wärme der Substanz mit Hulfe der Gleichung (a)


Die dritte Hulle A ift ebenfallsmitgestoßenenEis= ftucken angefullt. Durch das Schmelzen des Eises

in dieser Hulle soll die zweite Hulle vor der äußeren Strahlung geschützt werden. Durch den Hahn R' fließt das in dieser Hulle gebildete Wasser ab.

Der Genauigkeit dieser Methode last sich Manches entgegen= feben.

Sie fest die vorherige Bestimmung der Schmelzwärme des Eises voraus; sie erfordert eine beträchtliche Menge der zu untersuchenden Flüssleit; das angewendete Eis enthält stets eine kleine Quantität fertig gebildeten Bassers; ist die Außentemperatur höber als die des schmelzenden Eises, so circuliren Lustströme in dem Apparat und bewirken die Schmelzung einer gewissen Menge Eis; endlich ist die wirkliche Temperatur der Substanz in dem Augenbliche, in welchem das Abkühlen beginut, nicht ganz genau zu ermitteln.

- 184. Erkaltungsmethobe. Diese Methode, welche von Maye'r begründet und von Dulong und Petit angewendet wurde, besteht darin, daß man den zu untersuchenden Körper, nachdem man ihn auf eine bestimmte Temperatur erhoben hat, im luftleeren Raume erkalten läßt. Das Erkalten tritt um so langsamer ein, je größer die Barmecapacität des zu untersuchenden Körpers ist (je nachedem nämlich ein Körper mehr oder weniger specisische Barme hat, schreibt man ihm eine größere oder geringere Barmecapacität zu).
- 185. Specifische Barme von Fluffigkeiten. Bur Bestimmung ber specifischen Barme von Fluffigkeiten eignen sich auch die im Borstehenden beschriebenen Methoden; die Fluffigkeiten werden dabei in Metallhullen eingeschlossen, deren specifische Barme vorher bestimmt worden ift.
- 186. Specifische Barme von Gafen. Die Bestimmung derfelben wird durch Ber ard und Delaro de ausgeführt, indem man



das erwärmte Gas durch ein mit kaltem Wasser umgebenes Schlangenrohr (Fig. 101) leitet. Das Gas giebt einen Theil seiner Wärme an die Wände der Röhre ab. Die von dem Gase abgegebene Wärmemenge ist gleich der von dem Wasser ausgenommenen Wärmemenge plus der, welche durch Strahlung nach Außen verloren gegangen ist. Der Ausdruck dieser Menge führt zur Ermittelung der specifischen Wärme der Gase.

In der Bestimmung der Temperatur des Bassers und hauptsächlich der des Gases liegt

die Sauptschwierigkeit der Ausführung dieser Methode.

187. Specifische Barme ber Ginheit des Bolumens. Durch die in vorstehend beschriebenen Methoden erhaltenen Zahlen erfährt man die Wärmemengen, die erfordertich find, um die Einheit des Gewichtes einer Substanz um 1°C. zu mindern, oder ihre auf das Gewicht bezüglichen specifischen Gewichte. Um daraus die specifischen Gewichte bezüglich des Volumens abzuleiten, braucht nur bemerkt zu werden, daß die Einheit des Volumens eines Körpers A Gewichtseinheiten enthält.

d ift das specifische Gewicht des Körpers. Neunt man Cv bie specifische Wärme bezüglich des Bolumens, Cp die specifische Warme bezüglich des Gewichts, so hat man $C = \Delta \cdot Cp$.

188. Beziehung ber specisischen Barme zu ben Aequivalentzahlen eines Körpers. Dulong und Petit haben in Bezug
auf den Jusammenhang der specisischen Barme mit den Aequivalentzahlen der Körper dies wichtige Geset aufgestellt, das durch Regnaults neuere Bersuche vollsommen bestätigt worden ist: Die
specifischen Barmen der Aequivalente der Elemente sind
entweder gleich, oder aber sie sind Multipla nach ganzen
Jahlen von der kleinsten specifischen Barme. Obgleich
aus den vorliegenden Daten dieses Geset nicht mit ganzer Schärse
hervortritt, so kann man doch nicht verkennen, daß es denselben
zu Grunde liegt. Die sich ergebenden Abweichungen sinden in den
großen Schwierigkeiten, mit denen die Bestimmung der specisischen
Bärme der Körper verbunden ist, ihre Erklärung.

189. Latente Barme. Es ist schon Seite 98 angeführt worden, daß die Temperatur eines Körpers während seines Ueberganges in einen anderen Aggregatzustand so lange unverändert bleibt, als dieser Uebergang dauert. Der einzige Effect, der durch die Barme hervorgebracht wird, ist die Schmelzung oder die Bersslüchtigung der Substanz. Die absorbirte Barme wird durch das Thermometer nicht angezeigt, sie wird latent oder gebunden, sie ist aber keineswegs verloren, denn sie giebt sich durch thermometrische Birkungen zu erkenuen, sobald der Körper seinen frühern Aggregatzustand wieder annimmt. Es läßt sich dies durch solgenden Berssuch leicht nachweisen.

Man nimmt etwas reines und von Luft befreites Wasser und erniedrigt die Temperatur desselben immer mehr, vermeidet aber dabei alle Erschütterung. Auf diese Weise läßt sich die Temperatur des Wassers bis auf — 10° oder — 12° erniedrigen, ohne daß das Wasser gefriert. Sowie aber diese stüssige Masse start erschüttert wird, gefriert ein Theil der Flüssigseit und die Temperatur steigt schnell auf 0°. Indem dieses Wasser in den sesten Zustand übersigng, hat es mithin eine Wärmemenge entwickelt, welche im Stande war, die Temperatur der ganzen Nasse des Wassers um 10—12° zu steigern.

190. Schmelzwarme bes Gifes. Die latente Barme der Schmelzung des Eises ift durch die Methode des Mischens bestimmt worden. Diese Bestimmung wird auf folgende Weise ausgeführt.

Das Eis wird in Sestalt von kleinen Stücken in eine Wassermasse gebracht, die vorher genau gewogen und in einem messtingnen Gefäße mit dunnen Wänden enthalten ist. Im Augenblicke des Eintauchens des ersten Stückes Eis notirt man die Angabe des in das Wasser des Calorimeters getauchten Thermometers und schreibt von Minute zu Minute die Thermometerangaben aus, bis alles Eis geschmolzen ist. Das Thermometer giebt die Minimumtemperatur in dem Augenblicke an, in welchem das letzte Stück geschmolzen ist. Aus der Reihe der beobachteten Temperaturen läßt sich der Einsstück der äußeren Strahlung auf das Calorimeter berechnen. Um die Correction möglichst klein zu machen, stellt man zuerst den Verssuch bei einer Temperatur an, welche höher ist, als die der umgebenden Körper, und darauf bei einer niedern Temperatur. Wenn man die Ueberschüsse der Temperaturen geeignet wählt, so kann selbst eine Compensation stattsinden.

Die Gleichung:

$$m(L-t') = (M + \mu)(t-t') + R$$

giebt ben Berth von L.

m ift das Gewicht 'des geschmolzenen Eises, M das Sewicht des Baffers im Calorimeter, µ die Baffermaffe, welche dem Messing des Gefäßes und dem Thermometer äquivalent ist, t die urspüngliche Temperatur, t' die Endtemperatur des Baffers, R die der Umgebung entzogene Bärme.

Das Mittel der nach dieser Methode erhaltenen Resultate kommt der Zahl 79,3 sehr nahe (die specifische Wärme ist als Einsheit angenommen).

Man kann demnach annehmen, daß, wenn kein Wärmeverluft stattfindet, ein Gemenge von 1 Kilogramm Baffer von 79,3° miteinem Kilogramm Eis von 0° zwei Kilogramm Baffer von 0° erzeugen muß.

191. Flüssigkeitwarme ber Metalle. Die latente Warme anderer Substanzen kann man auch durch die Methode des Mischens sinden. Gewöhnlich ermittelt man die Wärmemenge, welche aus der Substanz bei ihrem Uebergange aus dem sesten Justande in den flüssigen frei wird. Bei dieser Ermittelung wird die specifische Wärme des Körpers im stüssigen Justande, seine specifische Wärme im sesten Justande und die Temperatur des Festwerdens als bekannt vorausgesest.

Die Gleichung des Barmeaustausches zwischen der Baffer= maffe und der Substanz ift:

$$m \{C(T-\Theta) + L + c(\Theta-t') = (M + \mu)(t-t') + R.$$

m ist das Gewicht der Substanz, T seine Temperatur im Augenblicke des Entweichens, & seine Temperatur des Festwerdens, C und c seine specifischen Wärmen im stüssigen und im sesten Zustande, M das Gewicht des Wassers im Calorimeter, μ die Wassersmasse, welche den festen Theilen des Apparates äquivalent ist, t und t' die anfängliche und endliche Temperatur der Wassermasse, R die durch Strahlung verlorne oder ausgenommene Wärmemenge.


Person bestimmte auf diese Beise die latente Barme folgenber Körper:

Zinn	14,252	Phosphor	5,634
Wismuth	12,639	Schwefel	9,350
Blei	5,369	Salpeterf. Natr.	62,975
3inf	28,390	Salpeters. Rali	47,371

Die specifische Barme des Baffers ift als Ginheit angenom= men worden.

192. Berbampfungswärmt. Die latente Berbampfungswärme kann ebenfalls nach der Methode des Mischens bestimmt werden.

Der aus einer stedenden Flussigseit entwickelte Dampf geht in ein mit kaltem Basser umgebenes Schlangenrohr (Fig. 102); darin verdichtet er fich und giebt seine latente Barme ab, welche das



Um den Berluft an Barme burch Strahlung nicht beruchte, tigen zu muffen, fangt man den Berfuch bei einer Temperatur an,

welche t—a niedriger als die Temperatur t des umgebenden Mitziels ist; man beendigt ihn bet der Temperatur t + a.

Die Bleichung:

$$mL + mc (T + t) = (M + \mu) 2a$$

giebt L.

m ist die Masse des condensirten Dampses, L seine latente Barme, T seine Temperatur im Augenblicke der Condensation, c die specifische Barme der entstandenen Flüsstelt, M die Bassermasse des Calorimeters, μ die Bassermasse, welche den Banden des Calorimeters und des Thermometers gleich ist.

Auf diese Beise hat man für die latente Barme des Baffer- dampfes bis 100° die Zahl 536 gefunden.

193. Erzeugung von Ralte. Gine Barmebindung findet auch ftatt, wenn ein fester Körper durch Auflösen in einer Flüssigleit in den flüssigen Zustand übergeht. Hierauf beruhen die sogenannten Raltemischungen oder Froftgemische. Es solgen nun einige Augaben über zweckmäßige Kaltemischungen und über die dabei eintretende Temperaturerniedrigung:

Mischung. Sinken des Thermometers 1 Th. falpetersaur. Ammoniak u. 1 Th. Wasser von + 10° bis — 15,5° 5 Th. Salmiak, 5 Th. Salpeter, 16 Th. Wasser von + 10° bis — 12,2° 1 Th. Rhodankalium u. 1 Th. Wasser von + 18° bis — 21° 8 Th. Glaubersalz u. 5 Th. Salzsaure von + 10° bis — 17° 59 Th. Zinn, 103,5 Th. Blei, 183 Th. Wisser muth zusammengeschmolzen u. gepulvert, u. 808 Th. Quecksilber von + 17,5 bis — 10°

Salze, die sich sehr leicht in Wasser lösen, geben, wenn sie vorher schon unter 1° abgekühlt worden sind, mit Gis eine flüssige Rischung. Ein bis — 9° abgekühltes Gemisch von 1 Th. Chlor-calium mit 2 Th. Schnee erkältet sich bis — 42°.

Die Barmebindung, welche stattfindet, wenn stüffige Körper in Gasform übergehen, wird häusig benutzt, um außerordentlich niedrige Temperaturen hervorzubringen. Die schnelle Verdunstung von Basser an der Luft bewirft bedeutende Temperaturerniedrigung.

In Thibet und China erzeugt man bekanntlich Eis dadurch, daß man Wasser in mit Thon ausgefütterten Erdvertiefungen an luftigen freigelegenen Orten in hellen windigen Rachten mit Stroh dunn bedeckt. Durch die Berdampfung und Ausstrahlung

wird so viel Barme entzogen, daß sich auf dem Baffer eine Eisrinde bilden.

Die Wirtung der Alkarrazzas, unglasiter thönerner Gefäße, deren man sich in Spanien, Aegypten u. s. w. bedient, um Trinkwasser abzutühlen, erklärt sich ebenfalls durch die durch das Berzdampsen des Wassers erzeugte Berdunstungskälte. Auf dasselbe Princip bastrt sich der bekannte Versuch, Wasser durch seine eigene Verdunstung unter der Luftpumpe, ferner Quecksilber in einem glübenden Platintiegel, in dem sich ein Gemisch von Aether und sester Kohlensäure besindet, zum Gefrieren zu bringen.

Sechszehntes Kapitel.

Bon den Dampfen.

194. Beränderung des Aggregatzustandes. — 195. Berdampfung; Dämpfe. — 196. Spannfraft der Dämpfe. — 197. Geseh der Berdampfung. — 198. Geseh der Spannfraft. — 199. Sieden. — 200. Thermometrische Correction. — 201. Dämpse aus Salzlösungen. — 202. Zerstießen; Effloreseiren. — 203. Berdampsen in Gasen. — 204. Anwendung des Dampses als bewegende Kraft. Aeolipise. — 205. Dampsmaschinen. — 206. Atmosphärische Maschinen. — 207. Batts Condensator. — 208. Doppelwirtende Maschinen. — 209. Birtungsweise des Dampses. — 210. Hochdruckmaschine. — 211. Beschreibung der einsachen und doppeltwirtenden Maschinen.

195. Beränberung des Aggregatzustandes. Der Aggregatzustand der Körper ist von der Temperatur abhängig. Ein bei gewissen Temperaturen fester Körper wird bei höheren Temperaturen flüssig, und wenn sich die Temperatur noch mehr steigert, so geht der slüssige Körper auch in den gassörmigen Justand über. Wenn man umgekehrt die Temperatur erniedrigt, so kehrt der Körper aus dem gassörmigen Zustande in den slüssigen, endlich in den sessen Zustand zurück.

Diese Beränderungen geben bei gewissen Substanzen innerhalb enger Grenzen der Thermometerstala vor sich; bei anderen sind die Temperaturen der Beränderungen des Aggregatzustandes durch große Zwischenräume von einander entsernt. Alle Beobachtungen deuten darauf hin, daß die Schwierigkeit, gewisse Körper in andere Aggregatzustände überzusühren, in der Unzulänglichkeit unserer Hüssenische aber auch darin seinen Grund hat, daß einzelne dieser Körper sich chemisch zersepen, ehe sie in einen andern Aggregatzustand übergehen.

Die Temperatur der Beränderung des Aggregatzustandes ist von der Materie der Körper abhängig. Das Schmelzen des Körpers geht bei einer bestimmten Temperatur vor sich, welche im Allgemeinen dieselbe ist, bei welcher der geschmolzene Körper erstarrt. Es finden jedoch einige Ausnahmen statt. Gap-Lussac fand, daß reines Wasser, das in einer Kältemischung besindlich war, seine Temperatur bis zu — 12° erniedrigte, und erst dann sest wurde, als durch Erschütterung die Trägheit der Molekule überwunden worden war. Es ist serner beobachtet worden, daß Wasser in Capillarröhrschen bis auf — 15—20° abgefühlt wurde, ohne daß es gefror. In diesem Falle wird die Trägheit der Molekule durch die Adhässion der Flüssigkeit zum Glas begünstigt.

195. Berdampfung; Dämpfe. Dampf ist die allgemeine Benennung derjenigen Körper, welche durch die Wirkung der Wärme den ausdehnsamen Zustand angenommen haben. Wir beschäftigen uns nun mit den Eigenschaften der Dämpse, namentlich mit denen des Wasserdampses.

Wenn man in die Toricellische Leere eines Barometers eine gewiffe Menge flüssiges oder festes Baffer bringt, so findet eine Depression der Barometersaule statt, die größer ist, als die Depression, welche dem Druck des hineingebrachten Wassers entspricht;

es hat sich eine elastische Flüssigkeit gebildet, deren Spannkraft je nach der Temperatur verschieden ist.

196. Spannkraft der Dämpfe. Unter der Spannkraft oder Tension versteht man die Kraft, mit welcher sich der Dampf auszudehnen strebt und mit welcher er gegen die Wände des ihn einschlies genden Gefäßes einen Druck ausübt. Will man nun die Spannkraft z. B. des Wasserdampses mesen, so bringt man das erwähnte Barometer neben ein gewöhnliches Barometer in ein Gefäß mit heis sem Wasser (Fig. 103); die Differenz in den Söshen der beiden Quecksilbersäulen giebt uns die Spannskraft des Dampses an.

Bei dem Versuche von Dalton bringt man die beiden Barometer mit ihren offenen Enden in ein Gefäß mit Quecksilber, in dem einen der Barometer befindet sich oberhalb des Quecksilbers etwas Wasser. Die beiden Barometer werden nun mittelst eines Stabes aus Eisen, an welchem sie befestigt sind, in einen mit Wasser gefüllten Glaschlinder getaucht. Die Temperatur des Wassers, welche zugleich die


Fig 103

des Barometers und die des Bafferdampfes in der andern Röhre ift, wird durch ein Thermometer bestimmt. Die Differenz im Nisveau der beiden Barometer giebt uns nun die Spannkraft des Dampfes bei der Temperatur, die das Wasser hat. Noch deutlicher tritt die Differenz der Niveaus hervor, wenn man über das Quecksstlber eines Barometers Wasser, über das eines andern Alsohol und über das eines dritten Aether bringt (Kig. 103 bis).

Die Spanntraft des Dampfes für die Gohe einer auf o reducirter Quedfilberfaule wird durch folgende Formel gegeben:

$$\left(h - e^{\frac{8}{\Delta}}\right) \frac{5550}{5550 + t'}$$

h ift die Differenz des Niveaus der beiden Barometer vermittelst des Rathetometers (fiebe S. 6) gemeffen, o die Bobe der Fluf-



figkeitsschicht im Augenblide der Beobachtung, d und Δ die Dichten der Flüffigkeit und des Queckfilbers bei der Temperatur t.

197. Sefet ber Berbampfung. Wenn man eine Aluffigkeit von ber Temperatur t' einem Druck aussett, ber ftarter ift als der Druck, welcher durch die Tenfton des Dampfes ausgeübt wird, fo bemerkt man fogleich das vollständige Berschwinden des Dampfes. Diefer Berfuch läßt fich leicht ausführen, wenn man fich eines Befagbarometers (vergl. S. 173) bedient. Indem man die Flüf= flakeit in die Toricellische Leere bringt (Fig. 104) und die Barometerbobe niederdrückt oder emporhebt, wo-

durch der auf die Fluffigfeit ausgeübte Drud vergrößert oder ver-

mindert wird, tann man die Dampfe in dem leeren Raum verschwins den und erscheinen machen.

Wenn man die Röhre emporhebt, findet man ferner, daß das Bolumen des Dampfes fortwährend zunimmt, ohne daß der Dampf dabei seine Spanntraft veränderte, daß folglich die Masse des entwickelten Dampses proportional dem Bolumen zunimmt. Auf diese Weise kann man leicht eine Flüssigkeit in Dampf verwandeln und umgekehrt.

198. Sefet ber Spannkraft. Wenn man in das nämliche Gefäßbarometer eine kleine Quantität von der Flüssigieit isolirten Dampses bringt, so bemerkt man beim Emporheben der Rähre, daß das Bolumen des Dampses beständig zunimmt; zugleich vermindert sich aber auch die Spannung und der Damps folgt den Gesetzen des Bolumens der Gase (s. S. 67).


Drückt man die Röhre herab, so vermindert sich das Volumen und die Spannkraft des Dampses nimmt zu, bis ein Theil des Dampses stüssig geworden ist. Von diesem Augenblicke an bleibt die Duecksibersäule im Barometer, wenn man auch das Barometer weiter herabdrückt, unverändert, und das Volumen und die Rasse des Dampses nehmen ab, bis endlich aller Damps verschwunden ist. Der Damps in Contact mit der Flüssigisteit, aus welcher er sich gesbildet hat, heißt Damps im Maximum der Spannkrast, der von diesem Dampse eingenommene Raum wird gesättigt genannt.

Die Spannfraft von Dampf, der mit der Flüssigkeit in Constact ist, mächst oder vermindert sich schnell und unabhängig von dem Bolumen, wenn die Temperatur steigt oder fällt. Nicht dasselbe geschieht, wenn die Dämpfe von der Flüssigkeit getrennt sind. Im letteren Falle hängen die Variationen der Spannfraft des Dampses von dem Volumen ab und verhalten sich wie Gase, so lange die Temperatur sich steigert. Wenn die Temperatur sinkt, so gilt dieses Gesetz nur für einen gewissen Abschnitt der Thermometerstala, bei einer gewissen Temperatur condensitt sich der Dampf und die vorher erwähnten Gesetze kommen wieder zum Vorschein.

199. Sieben. Mit dem Namen Sieden belegt man die stürmische Entwicklung von Dampsblasen, welche von denjenigen Punkten der Flüsstgleit ausgehen, die der Wärme zunächst ausgesetzt find und eine höhere Temperatur haben als die übrige Flüssigkeit. Die Temperatur, bei welcher eine Flüssigkeit siedet, ist von dem auf ihr lastenden Drucke abhängig; sie ist um so niedriger, je

schwächer ber Druck ift, und bleibt für den nämlichen Druck mahrend der gangen Dauer des Siedens conftant.

Der von Dulong construirte Apparat, um den Ginfluß des Drudes auf die Entwidelung von Dampfblasen kennen zu lernen, besteht aus einem Ballon A (Fig. 105), welcher mit der Fluffigkeit angefüllt ist; durch ein gebogenes Rohr CD communicirt der Ballon



mit einer kunftlichen Atmosphäre M, deren Druck durch ein Barometer oder Manometer RS angegeben wird. Das Rohr CD ift mit einer Hulle PQ umgeben, durch welche mährend der Dauer des Bersuches sortwährend kaltes Wasser strömt, damit in dem Ballon M Temperatur und Druck so ziemlich unverändert bleiben.

Dit Sulfe von Thermometern, die in der Fluffigkeit und im Dampfe fich befinden, findet man, daß die Siedetemperatur einer Fluffigkeit für den nämlichen Druck constant ist, daß sie mit dem Druck und in derselben Richtung sich verändert.

Bergleicht man ferner die bei diesem Bersuche erhaltenen Refultate mit denen, die mit Daltons Apparat erhalten worden find, so findet man, daß die Spannkraft des Dampfes, der aus einer Flüssigkeit bei der Siedehitze entweicht, gleich ist dem Druck der Atmosphäre, die sich über der Flüssigkeit befindet.

Die tiefer liegenden Schichten einer an dem unteren Theile erwärmten Fluffigkeit bedürfen demnach zu ihrer Berflüchtigung einer höheren Temperatur als die oberen Schichten, da fie einen größeren Druck zu ertragen haben. Messen der Spannkraft. Formel. Der so eben beschriebene Apparat ist mit einigen Abanderungen zur Bestimmung sehr hoher Spannkraft benutt worden; die erhaltenen Resultate können ziemlich genau durch solgende empirische Formel ausgedrückt werden:

 $\log y = a + b \alpha^t + c\beta^t$.

Es ift gefunden morden

 $\log \alpha = 0.006865036$

 $\log \beta = 1.$ 9967249

 $\log b = 2$. 1340339

 $\log c = 0$, 6116485

a = 4, 7384380

t wird in Centigraden, y in Millimeter Quedfilber ausgedrückt.

200. Thermometische Correction. Aus der vorstehenden Formel geht hervor, daß eine Beränderung von 1° in der Rähe von 100° eine Beränderung von 26,7 Millimetern nach sich zieht. Folglich wird eine Bariation von 26,7 Millimetern des Barometers eine Bariation von 1° in der Temperatur des Siedepunktes hersbeischen. Man muß demnach, wenn die Kraft des siedenden Bassers eines Thermometers bestimmt werden soll, genau das Barometer bevoachten, und wenn der Druck nicht genau 760 Millimeter beträgt, wenn er z. B. 760 + h ist, so wird man denjenigen Punkt, bei welchem das Quecksiber des Thermometers stationär bleibt, nicht mit 100°, sondern mit $(100 \pm \frac{h}{26.7})^{\circ}$ bezeichnen.

Die Correction $\frac{h}{26.7}$ wird nach folgender Proportion berechnet: x^0 : 1 — h: 26,7.

201. Dämpfe aus Salzlöfungen. Der aus einer Salzzöfung entweichende Bafferdampf hat nicht dieselbe Spannkraft, wie der aus reinem Baffer bei derfelben Temperatur entweichende. Die Spannkraft ist abhängig von der Natur der Salzsubstanz und ihrer Affinität zum Baffer; sie ist bei übrigens gleichen Umständen um so geringer, je concentrirter die Salzlösung ist.

Relative Sättigung. Wenn der Raum, in welchen der Dampf aus der Salzlösung strömt, mit einem Raum in Verbindung steht, welcher Wasserdämpse enthält, so sind, je nachdem die Spannstraft dieses Dampses schwächer oder stärter als die der Lösung ist, zwei Fälle möglich. In dem ersten Falle, giebt die Salzlösung Dämpse aus, bis der Totalraum gesättigt ist; im zweiten Falle das

gegen condensirt sich ein Theil des Dampses, bis die Spannkraft des Dampses in dem Gesammtraum gleichmäßig und dem sich entwidelnden Dampse gleich ist. Der mit der Salzlösung in Verbindung gesetzte Raum verliert von seiner Feuchtigkeit und zwar eine um so größere Wenge derselben, je geringer die Spannkraft des Dampses der Lösung ist.

Daraus erklärt sich das Trocknungsvermögen von Salzsubstan= zen wie des Chlorcalciums und der concentrirten Schwefelfaure.

Wenn diese Substanzen jedoch schon eine gewisse Menge Baffer enthalten, so ist ihre austrocknende Wirkung nur relativ; sie können sogar Wasser in Form von Dampf abgeben.

202. Zerfließen. Effloresciren. Gewisse Substanzen haben die Eigenschaft, Feuchtigkeit zu absorbiren und zu zersließen; ein solcher Körper ist z. B. die Potasche. Ein deliquescirender oder zersließlicher Körper kann jedoch unter gewissen Umständen auch trocken werden, seine Feuchtigkeit verlieren und effloresciren. Die Grenze des Zersließens ist in jedem Falle durch die Spannfraft des Dampses bestimmt, der aus der concentrirtesten 25sung dieses Körpers entweicht.

Ist diese Spannkraft geringer als die Spannkraft des Dampfes, in welchem man den Körper bringt, so wird Absorption von Feuchtigkeit stattsinden und der zersließliche Körper zersließen; ist diese Spannkraft aber stärker, so bleibt der Körper trocken oder kann effloresciren, wenn er nicht wasserfrei ist. Die Gegenwart der Luft bewirkt keine Veränderung dieser Erscheinungen, denn die Eigenschaften der Dämpfe sind dieselben in der Luft wie im leeren Raum.

203. Verdampfen in Sasen. Die Verdampfung einer Flüsssigkeit sindet in Gasen auf dieselbe Weise wie im leeren Raume statt, nur geht sie in Gasen langsamer vor sich, und die elastische Kraft des Dampses daselbst ist noch durch die Temperatur unabhängig vom Volumen bestimmt und durch dieselbe Formel wie im leeren Raume (Seite 154) gegeben. Es geht dies aus den Verssuchen von Gay-Lussac und Regnault, auf die wir hier nicht näher eingehen können, deutlich hervor.

Aus diesen Versuchen folgt, daß ein Gas in Contact mit einer Flussigkeit sich wie ein trocknes Gas bei dem Drucke H-F (t) vershält. F(t) ist die Spannkraft des Dampses bei der Temperatur t.

Wenn der Drud H' wird und die Temperatur conftant bleibt,

so deducirt sich das Bolumen des Sases aus dem Mariotte'schen Gefetz nach der Proportion:

$$\mathbf{V}':\mathbf{V}=\mathbf{H}-\mathbf{F}(\mathbf{t}):\mathbf{H}'-\mathbf{F}(\mathbf{t}).$$


Wenn die Temperatur in derfelben Zeit als der Drud variirt und der Dampf in Contact mit feiner Muffigseit bleibt, fo hat man:

$$\frac{V(H-F(t))}{V'(H'-F(t'))} = \frac{1+\alpha t}{1+\alpha t'}.$$

204. Anwendung bes Dampfes als bewegende Kraft; Meolipile. Die Spannfraft des Dampfes kann als bewegende Kraft benutzt werden. Die erste Idee zu einer derartigen Benutzung des Dampfes wird dem griechischen Mathematiker Heron von Alexandrien zugeschrieben, der die Aeolipile construitt haben soll.

Durch das Ausströmen des Dampses wird der Apparat vermöge der dadurch erzeugten Rückwirkung in Bewegung gesetzt und zwar aus derselben Ursache, welche die Bewegung in dem Segner's schen Basserrade (Seite 51) hervorbringt.

In der neuern Zeit find wieder Bersuche zur Anwendung des Dampfes durch Rudwirfung angestellt worden, ohne jedoch zu einem gunftigen Resultate zu führen.



Der Apparat Heron's (Fig. 106) besteht aus einer hohlen Metallfugel, die um die Aze AB drehbar ist. Der Dampf gelangt durch A aus einem Dampstessel in die Kugel und strömt durch gekrümmte Ausströmungsröhren CD aus, die in einer auf der Drehungsage senkten Ebene angebracht sind und deren Deffnungen OO' alle nach einer Seite hin liegen. Es erfolgt dann eine Drehung der ganzen

Rugel in einer der Ausströmung entgegengesetten Richtung.

Wird dieser Apparat so construirt, daß er nicht drehbar ist und nur eine Ausströmungsröhre hat, bringt man serner in die Kugel nicht Wasser, sondern Weingeistdampf, so bildet der Dampf, wenn man ihn durch eine brennende Spiritusstamme leitet, einen langen glühenden Dampsstrahl, in welchem man Glasröhren schmelzen kann. Auf diese Art construirt, kann die Aeolipile die Glasbläserlampe ersetzen. —

205. Dampfmaschinen. Die Dampfmaschinen find Maschinen, in welchen der Dampf eine hin- und hergehende Bewegung hervorbringt, welche auf andere mechanische Borrichtungen übertragen wird.

Sie bestehen wesentlich aus einem geschloffenen Cylinder, in welchem sich ein Rolben bin = und herbewegen läßt. In der Mitte des Rolbens befindet sich eine Kolbenstange.


Die aussteigende Bewegung des Kolbens wird in allen Maschinen durch den Druck des Dampses hervorgebracht, der unter dem Kolben in den Cylinder gebracht wird. Die niedergehende Bewegung rührt bei der einen Art von Maschinen von dem Lustdruck, der auf den oberen Theil des Kolbens wirkt, bei einer anderen Art von Maschinen von der Wirkung des Dampses her. Die erstere Art bilden die atmosphärischen oder einsach wirkenden Raschinen. In beiden Arten von Maschinen wird der Damps, nachdem er auf die untre Seite des Kolbens gewirkt hat, condensitt und auf eine Spaunkraft reducirt, die sast Rull ist, wenn der Kolben seinen höchsten Stand erreicht hat und die entgegengesetze Wirkung sich noch nicht äußert.

206. Atmosphärische Maschinen. Bei den zuerst construirten einsach wirsenden Maschinen geschah die Condensation in dem Cylinder selbst entweder durch Einsprizen von kaltem Wasser in den Cylinder oder durch Abfühlen der Wände derselben. Diese Methode aber, unter dem Kolben einen leeren Raum zu erzeugen, verursachte bei jeder Oscillation einen ungeheuern Wärmeverlust, denn bei jedem Kolbenzuge mußten die Wände abwechselnd bis ziemlich auf 0° abzgefühlt werden, damit die Dämpse condensirt wurden, und darauf bis auf ungefähr 100° erhitzt werden, damit der Damps seine völzlige Spannfrast entwickeln könnte. Dieses abwechselnde Abkühlen und Erwärmen verursachte zugleich Zeitverlust und bedeutenden Auswand an Brennmaterial.

207. Watt's Condensator. Die Dampsmaschinen litten lange Zeit an dieser Unvollsommenheit, bis Watt auf die Idee kam, die Condensation des Dampses nicht mehr im Chlinder, sondern in einem abgesonderten Behälter, dem Condensator vorzunehmen. Dadurch bleibt dem Chlinder alle seine Wärme und der Dampskann alsbald mit aller seiner Tension auf den Kolben wirken.

Das Princip, worauf die Wirkung des Condensators beruht, ist folgendes:

Benn ein- mit Dampf von der Spanntraft F erfüllter Raum A mit einem Raum B, der mit Dampf von der niedrigem Spannfraft f erfüllt ift, in Berbindung steht, so witd sich der Dampf aus A in B niederschlagen und daselbst stüffig werden; so bald das Gleichgewicht hergestellt ist, hat der Dampf, welcher den Gesammtraum erfüllt, nur noch die der niedrigsten Temperatur entsprechende Spanntraft (Kig. 107).



Denken wir uns nun mit dem Cylinder einen Raum durch eine Röhre in Berbindung geset, in welchen fortwährend
kaltes Baffer eingespritt wird, so werden
hier alle Dämpse aus dem Cylinder verdichtet, und in dem Raum wie im Cylinber wird die Spannkraft der Dämpse in
gleichem Maße verändert, ohne daß ein
zu großer Bärmeverlust stattsände. Die
Communication zwischen dem Condensator
und dem Cylinder muß in dem Augenblicke hergestellt werden, in welchem der
Rolben seine höchste Stellung erreicht hat;
die Unterbrechung muß dagegen stattsunden,

fobald der Rolben in seine niedrigste Stellung angelangt ift.

208. Doppelwirkende Maschine. Bei den einsach wirlenden Maschinen ist diese Communication einsach; bei den doppelt wirsenden Maschinen muß sie doppelt sein und zwar in der Beise, daß der Druck abwechselnd über und unter den Kolben treten kann, dagegen aber der über und unter dem Kolben besindliche abwechselnd mit dem Condensator in Berbindung gesetzt wird.

209. Art der Wirtung des Dampfes. Die amosphärische Maschine hat nun mahrend des Absteigens des Kolbens wirtliche Bewegung und der Atmosphärendrud kann sich mit aller Krast entfalten. Während des Auswärtsgehens wird diesem Drucke dunch die Spannkrast des Dampfs das Gleichgewicht gehalten, wodurch der Kolben auswärts geht. Die Bewegung wird alsdam durch ein Gegengewicht hervorgebracht, welches kaum das Gewicht des Kolbens und die Größe der Reibung, welche derselbe am den Wänden des Chlinders erleidet, übersteigt. Die einfach wirkende Maschine wird auch nur zum Wasserheben angewendet.

Die Oscillationen des Pumpenstiefels find benen des Rolbens im Splinder gerade entgegengesett.

Die doppelwirkende Maschine hat vor der einsachwirkenden ben Borzug, daß sie während der ganzen Dauer des entgegengeseten hin= und herganges des Kolbens ihre Kraft behalt.

Bei dieser Maschine ist die atmosphärische Luft ohne Einwirfung. Der Chlinder ist oben mit einem Metalldedel verschlossen, in dessen Mitte die Stopsbüchse besindlich ist, durch welche sich die Kolhenstange auf= und abbewegen kann, ohne der Lust oder dem Dampf Ein= und Austritt zu gestatten. Durch den Kolben wird also der Chlinder in zwei wohl unterschiedene Theile getheilt, welche abwechselnd mit dem Dampstessel und dem Condensator communiciren.


210. Sochbrudmaschinen. Die fo eben angeführten Rafchinen erfordern nicht mehr als eine Atmosphäre Spannfraft des Dampfes. Die Einrichtung des Condensators aber, ohne welchen ber Dampf bei dieser Tension nicht wirken wurde, in Berbindung mit den Raltwafferpumpen vergrößert den Umfang der Dampfmaschine bedeutend, und nicht überall, wo Dampfmaschinen erforderlich waren, batte man Raum genug dazu. Man fam daber auf den Gedanken, den Condensator gang weggulaffen. Erft nach der Erfindung der doppelt wirkenden Maschinen mar dies möglich, da bei Diesen Maschinen fich ber Rolben nur durch die Wirtung des Dampfes, unabbanaig von der atmosphärischen Luft bewegt. Unftatt' den Dampf in einem Condensator zu verdichten, ließ man ihn in Die Luft entweichen. Da aber der gurudbleibende Dampf die Spannfraft der Atmosphäre behielt, fo fonnte nur der Rolben fich bewegen, wenn der auf ihn wirtende Dampf eine Spannfraft befaß, welche Die der atmosphärischen Luft bedeutend übertraf. Lägt man nun überhitten Bafferdampf, ber 2-4 Atmofpharen Spannfraft befitt in den Cylinder treten, so bat er Rraft genug, um ben Rolben vormarts zu ichieben und ben auf der andern Geite bes Rolbens befindlichen Danipf aus der Deffnung in die Luft zu treiben. Man mablt die Hochdruckmaschine, wenn die Dampfmaschine einen Heinen Ramm einnehmen muß, wie es bei den Locomotiven der Sall ift.

Bortheilhafter find die hochdruckmaschinen, wenn der Dampf burch Expansion wirtt, mit anderen Werten, wenn der Dampf in dem Augenblicke abgesperrt wird, in welchem der Rolben erft bie balfte oder zwei Drittbeile seines Weges gurudgebegt hat. Der

eingeschloffene Dampf hat das Bestreben sich anszudehnen und bewegt folglich den Kolben bis ans Ende. Man nennt derartig eingerichtete Maschinen Expansionsmaschinen.

Die Wirlung des Dampfes bei den hochdruckmaschinen wird nicht wie bei den Riederdruckmaschinen durch die Spannstraft des Dampfes in dem Keffel, sondern durch die Differenz zwisschen Druck und dem Atmosphärendruck gemessen.

211. Beschreibung der einfach wirkenden und ber doppelt wirkenden Maschine. Maschine von Newcomen. Die Fig. 108



zeigt uns eine einfach wirfende Maschine, ebe Batt seine Berbeffes rung traf.

Der Dampf bildet sich in dem Dampstessel G, der mit einem Sicherheitsventil s versehen ist. An dem Sicherheitsventil besindet sich ein Hebel mit dem Gewicht p.


Aus dem Kanal geht der Dampf durch ein kurzes mit dem Hahn R versehenen Rohr in den Cylinder.

T ist die Kolbenstange des Kolbens, der sich in dem oben offenen Cylinder C hin= und herbewegt. L ist die Kette, welche den Kolben mit dem Balancier BB' verbindet. Eine zweite Kette L' verbindet den Balancier mit der Kolbenstange T' der Pumpe. Das Gegengewicht P soll dem Kolben Q der Maschine das Gleichgewicht halten, so daß der Damps nur den Atmosphärendruck zu überwinz den hat.

Das zur Condensation des Dampfes erforderliche Waffer wird

in das Reservoir V durch das Leitungsrohr abc herbeigeführt; aus dem Reservoir fließt es durch das Rohr mn, in welchem sich der Hahn r besindet, in den Cylinder. Durch das Rohr gl, das mit dem Bentil S versehen ist, sließt das Wasser aus dem Cylinder ab.

Batte Maschine. Fig. 109 zeigt uns eine doppelt wir- fende Maschine nach Batt. Der Rolben Q der Maschine theilt



den Cylinder in die beiden Abtheilungen CC'. Bei der jezigen Stellung des Schiebers fk*) communicirt C mit dem Condensator, C' mit dem Dampflessel.

Die Bewegung des Kolbens wird vermittelst der Kolbenstange T und des Parallelogramms IKLM auf den Balancier überfragen. Das Parallelogramm (das Watt'sche Parall. gesnannt) besteht aus mehreren Parallelstücken und hat den Zweck, die

^{*)} Die Einrichtung zur Schließung und Deffnung bes Cylinders und Consbenfators wird bie Steuerung genannt.

Kolbenstange genau senkrecht zu führen. Der Balancier theilt die Bewegung der Stange I'B und dadurch der Kurbel BA mit, wodurch das Schwungrad V in Bewegung gesetzt wird, das die Bestimmung hat, durch seine große Schwungkraft Ungleichsörmigkeiten im Gange der Maschine auszugleichen.

Die abwechselnde Bewegung des Schiebers ik wird vermittelft des Hebels led hervorgebracht, der durch das Dreieck add mit der excentrischen Scheibe co in Berbindung flebt.

Der Dampf condensitt fich in dem Chlinder H, welcher der Condensator beißt.

Das talte Baffer (das Injectionswaffer) gelangt durch ben Heber mm' in den Cylinder; der Hahn wird abwechselnd durch einen Mechanismus, der mit dem Schieber in Berbindung steht, geöffnet und geschloffen.

Durch die Pumpe EF wird das warme Wasser und die Luft aus dem Cylinder entsernt. Die Bentile S, S' öffnen sich, wenn der Kolben in die Höhe geht, schließen sich dagegen beim Herabgehen des Kolbens; die Bentile s sind umgekehrt beim Herabgehen des Kolbens offen, beim Aussteigen desselben geschlossen.

Die Kolbenstange T dieser Pumpe ist mit dem Parallelogramm verbunden, die beiden Kolben P und Q bewegen sich zu gleicher Zeit auf und ab.

Das Injectionswasser ist in dem Reservoir RR (Cisterne) enthalten und wird durch die Pumpe UX (die Kaltwasserpumpe) hineingepumpt.

Eine dide Pumpe WY (die Barmwaffer= oder Speise= pumpe) bringt das warme Wasser aus dem Condensator in den Cylinder DD, aus welchem es durch das Rohr g in den Dampf= tessel zurudgebracht wird.

Die beiden Augeln Z Z' bienen dazu, Gleichförmigkeit im Gange der Maschine zu erzielen. An einer senkrechten Axe Y Y sind zwei Staugen aß, a's befestigt, um welche sie sich mit Leichtigkeit bewegen lassen, so daß sie eben so gut frei berabhängen als in andere Lagen gebracht werden können. An dem andern Ende hängk eine Augel. Die Staugen sind durch Stäbe mit einem Zapsen verbunden, der nach der Axe zurückgeht. Die Stangen bilden mit den beiden Stäben ein Parallelogramm. Entsernt man die Rugeln von der Axe, so wird es slacher und die obere Hülse geht herab. Ueber der Höhe liegen die Hebel Z U, durch welche die Klappe in Bewes

gung gesetzt wird, welche den Dampf aus dem Kessel in den Cy-linder treten läßt, und zwar schließt sie sich noch, wenn die Hülse sinkt, össelche sich aber, wenn sie steigt. Die Are der Borrichtung, welche Regulator oder conische Pendel genannt wird, wird durch die Welle A des Schwungrades aus in Bewegung gesetzt und vermöge der Centisugalkraft halten sich die Rugeln mehr oder weniger von der Are entsernt. Fängt die Raschine nun an, schneller zu arbeiten, so dreht sich das Schwungrad schneller, mit ihr das conische Pendel, die Rugeln entsernen sich weiter von der Are, die Hülse bewegt sich abwärts und dreht die Rlappe so, daß weniger Damps in den Chlinder gelangt, wodurch die Bewegung sich mäßigt und so umgesehrt. Diese Borrichtung regulirt also den Dampszusluß. Die Bewegung der Welle A wird durch eine Schnur aa und durch ein vertikales conisches Rädchen v, dessen Zähne in ein ähnsliches horizontales h eingreisen, auf die Are Y Y fortgepstanzt.

Siebenzehntes Sapitel.

Von der Sygrometrie.

212. Atmosphärische Feuchtigleit. — 213. Absorptionshygrometer. — 214. Spegrometrischer Zustand ber Luft. — 215. Condensationshygrometer. — 216. Dar niells Spyrometer. — 217. Regnaults Spyrometer. — 218. Gewicht eines Liters feuchter Luft. — 219. August's Psychrometer.

- 212. Atmosphärische Fenchtigkeit. Die Gegenwart des Wasserdampss ist eine Folge der fortwährenden Verdunstung des Wassers auf der Obersläche der Erde. Die Feuchtigkeit, welche sich an Gefäßen, in denen Eis oder kaltes Wasser besindlich ist, absest; der Thau, welcher die der nächtlichen Strahlung ausgesetzten Körper bedeckt; das Zersließen gewisser Substanzen an der Luft; die Veränderung des Durchmessers von Stricken und Haaren u. s. w. alle diese Beispiele zeigen uns nicht nur die Gegenwart von Wasserdamps in der Atmosphäre, sondern sie geben uns auch die fortwährende Veränderlichkeit der Quantität desselben an.
- 213. Absorptionshygrometer. Alle Borrichtungen, welche die Ermittelung der Menge und der Spannfraft des Wasserdampses in der Atmosphäre bezwecken, werden Hygrometer genannt. Die Bestimmung der Quantität Wasser, welche in einem gegebenen Bosumen atmosphärischer Luft enthalten ist, kann durch Absorption geschehen. Man leitet zu diesem Zweck ein bekanntes Bolumen Lust über Chlorcalcium oder Bimstein, der mit concentrirter Schweselsfäure beseuchtet worden ist, und ermittelt durch die Wage die Gewichtszunahme dieser Körper. Durch diese Wethode läst sich die mittlere Spannung und Menge des Dampses in der Lust während der Dauer eines Bersuches ermitteln, keineswegs lassen sich aber durch dieselbe die Bariationen der atmosphärischen Feuchtigkeit verssolgen.

214. Hygrometrischer Zustand ber Luft. Anstatt die absfolute Renge der in einem gegebenen Bolumen atmosphärischer Luft enthaltenen Quantität Wasserdampses zu bestimmen, ist es zweckmäßiger, das Verhältniß zwischen der Quantität des in der Luft zur Zeit des Versuchs enthaltenen Wasserdampse und der Quantität, welche die Luft bei derselben Temperatur zu sättigen fähig ist, zu ermitteln. Dieses Verhältniß ist gleich dem Quotienten $\frac{f}{F(t)}$ der gegenwärtigen Spannkraft f des Dampses durch die Spannkraft im Nazimum F(t) bei derselben Temperatur.*)

F(t) ift aus den Tabellen der Spannfraft des Bafferdampfes ersichtlich oder nach der Formel (S. 118) zu berechnen; f wird durch das hygrometer ermittelt.

215. Conbensationshygrometer. Der Zwed dieses Apparates ist, die Temperatur zu ermitteln, bei welcher der in der Luft zur Zeit des Bersuches enthaltene Wasserdampf gesättigt wird.

Rachdem diese Temperatur bestimmt worden ist, giebt uns die Tabelle der Spannfraft des Wasserdampses die entsprechende Spannstraft F (t') an; f kann auf folgende Beise berechnet werden:

$$f = F(t') \frac{1+\alpha t}{1+\alpha t'}$$

Man begnügt sich f = F(t') zu nehmen und der hygrometrische Zustand wird alsdann durch das Berhältniß der beiden Maximumtenstonen: $\frac{F(t')}{F(t)}$ ausgedrückt.

Leroy in Montpellier, der zuerst dieses Berfahren vorgeschlagen hat, ließ kleine Stuckhen Gis in ein Glas Wasser fallen und bevbachtete die durch das Thermometer angegebene Temperatur in dem Momente, in welchem die Wände des Glases sich mit Thau bedeckten. Diese Temperatur wurde für die Temperatur der Sätztigung gehalten, obgleich sie in Wirklichkeit beträchtlich von derselben entsernt sein kann.

Dieses Verfahren ist nicht genau und nur das Prinzip dessels ben ist bei den Hygrometeru von Daniell und Regnault beibes halten worden.

$$P == 0.622.1.3$$
 Gr. $\frac{F}{760} = \frac{1}{1+\alpha t}$

F tann burch f und F (t) erfest werden.

^{*)} Das Gewicht eines Liters Bafferdampf wird durch folgende Formel gegeben :

216. Daniells Hygrometer. Das Condensationshygrometer von Daniell besteht ans zwei Glaskugeln AB (Fig. 110), die durch eine gebogene Röhre CD mit einander verbunden sind. Die

Fig. 110.

Kugel A enthält Aether, die andere B, die mit einem Mousselinläppchen umgeben ift, ist mit Aetherdämpfen angefüllt. Uebrigens ist der Apparat luftleer.

Die Temperatur des Thaupunktes wird durch ein Thermometer bestimmt, das mit seiner Rugel in den in A besindlichen Aether taucht. Um die Luft nun abzukühlen und die Aetherbämpse in B zu condenstren, tröpselt man auf die Rugel Aether, der sich verstüchtigt. Die durch die Verdunstung desselben erzeugte Kälte


condensitt die im Innern des Apparates besindlichen Aetherdämpse und bewirkt die Destillation des in A enthaltenen Aethers. Dadurch wird Wärme absorbirt, die Luft, welche die Rugel A umgiebt, abgekühlt und die darin enthaltene Feuchtigkeit niedergeschlagen.

Damit das Riederschlagen der Feuchtigkeit besser hervortritt, nimmt man gewöhnlich die Rugel A aus blauem Glase, oder überzieht ste an den Theilen, welche der oberen Aetherschicht entsprechen, mit einem Gold- oder Silberblättchen. Diese Schicht erkaltet zuerst und in sie muß die Rugel des Thermometers tauchen.

Bermittelst dieses Instrumentes läßt sich annähernd die Temperatur des Thaupunktes bestimmen, wenn man die Abkühlung in der Nähe dieses Punktes nicht zu sehr beschleunigt. Dieses Instrument bietet Uebelstände dar, die nicht beseitigt werden können. Die hauptsächlichsten Uebelstände bestehen in dem schlechten Wärmeleitungsvermögen des Glases und in der Nothwendigkeit, in welcher sich der Beobachter besindet, in der Nähe des Glases bleiben zu mussen. Wenn die Luft endlich von dem Sättigungspunkte weit entsernt ist, so erhält man mit diesem Instrumente kein Resultat.

217. Regnaults Sygrometer. Dieses Instrument ift mit ben erwähnten Uebelständen nicht behaftet und gestattet die Ermittelung der Temperatur ber Sättigung ziemlich genau.

Der Aether, welcher zur Hervorbringung der Temperaturerniesdrigung bestimmt ift, befindet fich in einem Gefäß aus dunnem und polirtem Silberblech D, welches genau in eine Glasröhre AB (Fig. 111) past. Die obere Deffnung des Glasrohres ift durch einen Rort gefchloffen, durch welchen ein Thermometer geht, beffen



Rugel fich in bem Gefake D befindet. Ein bunnes Blasrobr gebt durch denfelben Pfropf bis in den Aether des Gefäßes D; durch diefes Robr wird Luft burch ben Aether getrieben, um bie Berdunftung deffelben bervorzurufen. biefem Awede ift bie Robre B durch eine Seitenröhre mit einem mit Baffer gefüllten Befage in Berbindung gefest. Die Aspiration wird mit Sulfe eines Sahnes regulirt.

Indem das Waffer durch bas Ausftrömen die Luft der

Röhre AB über den Aether verdunnt, treten Luftblasen durch den Aether hindurch und sind mit Dampsen desselben impragnirt. Die Geschwindigkeit des Abdampsens und folglich auch die Temperaturerniedrigung hangt von der Geschwindigkeit des Durchströmens der Luftblasen ab.

Mit Hulfe dieses Apparates hat der Experimentirende bis zu einem gewissen Grade das Abdampsen und das Abkühlen in seiner Gewalt. In weniger als einer Minute läßt sich ein Niederschlag erhalten und nach einigen Bersuchen die Temperatur des Thaupunstes zwischen zwei Temperaturen ermitteln, welche nun um ein $\frac{1}{20}$ Grad von einander differiren. Es ist hier nicht zu fürchten, daß das in den Aether getauchte Thermometer nicht die Temperatur der Luft angebe, denn die Luftschichten, welche das silberne Gefäß umzgeben, haben so ziemlich genau die Temperatur des die Wärme gut leitenden Metalles, und in Folge der unaushörlichen Bewegung der Flüssseit auch die Temperatur der Flüssseit.

Die Temperaturerniedrigung wird vermittelst eines Fernrohres beobachtet. Die Temperatur der Luft wird durch ein Thermometer angezeigt, das sich in einem dem andern Apparat ähnlichen besindet, der aber keinen Aether enthält. Auf der polirten silbernen Ober-

flace läßt fich der geringfte Sauch eines Riederschlages wahrnehmen.

Auf Reisen kann man den Aether durch Beingeift ersetzen und die Abdampfung desselben durch hereinblasen von Luft mit dem Runde oder mittelft einer mit Luft gefüllten Blase bewirken.*)

218. Gewicht eines Liters feuchter Luft. Der mit Gulfe bes hygrometers erhaltene Werth f gestattet das Gewicht eines Liters Luft unter den gewöhnlichen Bedingungen des Druckes, der Temperatur und der Feuchtigkeit zu ermitteln.

Dieses Gewicht ist zusammengesetzt aus dem Gewicht der trocknen Luft bei der Temperatur t und unter dem Drucke H—f, und dem Gewicht des Dampses von der Spannkraft f und der Temperatur t.

Das Gewicht eines Liters trockner Luft unter diesen Bedingungen = 1,3 $\frac{H-f}{760}$. $\frac{1}{1+\alpha t}$.

Das Gewicht eines Liters Dampf = 0,622. 1,3 Gr. $\frac{1}{760}$.

Die Summe dieser Gewichte oder das Gewicht eines Liters, feuchter Luft P=1,3 Gr. $\frac{H-0,378f}{760f}$. $\frac{1}{1+\alpha t}$.

219. Augusts Psychrometer ober Naßkältemesser besteht aus zwei übereinstimmenden Thermometern, die an demselben Gestelle befestigt sind. Die Kugel des einen Thermometers ist mit Mousselin umwidelt, der in ein Schälchen mit Wasser herabreicht, wodurch sie senhalten wird. Die an dieser Kugel erfolgende Verdunstung geht um so schneller von Statten, je weiter die Lust von ihrem Sättigungspunkte entsernt ist. Durch die Verdunstung wird Wärme gebunden und das Thermometer sinkt so lange, bis die umgebende Lust mit Wasserdämpsen gesättigt ist. Der Feuchtigseitszustand (die psychrometrische Disserenz) ergiebt sich aus dem Unterschied beider Thermometer.

^{*)} Daffelbe Sygrometer ift icon 1822, also zwar lange vor der Beröffentslichung von Regnaults Abhandlung, von Dobereiner empsohlen worden.

Achtzehntes Kapitel.

Meteorologische Rotizen.

- 220. Thau. 221. Rächtliche Strablung. 222. Abfeben des Thaues. —
- 223. Reif. -- 224. Bildung ber Bolten. 225. Eintheilung der Bolten. -
- 226. Schweben der Bolten. 227. Rebel. 228. Regen. 229. Schnee. 230. hagel. 231. Graupeln 232. Ursprung der Binde. 233. Sandwinde. Seewinde. 234. Paffatwinde.
- 220. Thau. Benn ein in der Luft befindlicher Körper eine Temperatur annimmt, welche niedriger ist, als diejenige, bei welcher der atmosphärische Basserdampf das Maximum der Spanntraft hat, so bedeckt er sich mit Bassertröpschen, welche durch die Condensation dieses Dampses entstanden sind.

Diesen Riederschlag von Feuchtigkeit bemerkt man an den Wanden eines Gefäßes, das mit kaltem Basser angefüllt oder durch Berdunstung einer Flüssigkeit abgekühlt worden ist; es kann dieses Riederschlagen auch dann noch stattsinden, wenn die in jedem Augenblicke von dem Körper durch Strahlung verloren gegangene Bärme größer ist als diejenige, welche er von den umgebenden Körpern erhält.

Dies bemerkt man bei Körpern, welche der Luft ausgesfest find.

Benn die von diesen Körpern ausgestrahlte Barme andere Körper von derselben Temperatur trifft, so sindet gleicher Austausch statt und ihre Temperatur erniedrigt sich nicht; find aber die Körper unter einem reinen wolfenlosen himmel isolirt, so empfangen sie von den umgebenden Körpern nur wenig Barme; die Luft, deren Strahlungsvermögen sehr gering ist, den Barmestrahlen außerdem Durchgang gestattet, ist nicht hinreichend, die Temperatur der Körper zu erhalten und dieselben fühlen ab, da sie unaushörlich ausper zu erhalten und dieselben fühlen ab, da sie unaushörlich ausper

strahlen; ihre Temperatur fann demnach mehrere Grade unter die Temperatur der umgebenden Luft finken.

221. Nächtliche Strahlung. Diese Abfühlung ist besonders während der Nacht zu bemerken. Sie läßt sich durch zwei Thermometer nachweisen, von welchem das eine den Boden berührt, das andre aber in einer Entsernung von einem Meter über demselben ausgehängt ist. Das untere Thermometer zeigt stets eine niedrigere Temperatur an, und die Differenz beträgt zuweilen bis zu 8°.

Um sich zu überzeugen, daß die Temperaturerniedrigung von der angegebenen Ursache herrührt, braucht man nur über das am Boden besindliche Thermometer einen Schirm so zu stellen, daß der Hich genau dieselbe Temperatur wie das in der Luft, aufgehängte an. Die verloren gehende Wärme wird durch den Schirm restituirt und die Temperatur des Thermometers bleibt unverändert.

Die in der Atmosphäre schwimmenden Bolken können auf das Thermometer dieselbe Wirkung hervorbringen wie die Schirme, indem sie dem Thermometer die oberen Theile des Himmels verdecken und ihm Wärme zusenden. Ihr Einstuß ist so groß, daß ein Thermometer, welches bei reinem Himmel 6,7° weniger als ein in der Entsernung von 1 Weter darüber besindliches Thermometer angiebt, durch das Erscheinen einer Wolke in wenigen Augenblicken um 1,6° steigen kann.

Die von der nächtlichen Strahlung herrührende Temperaturerniedrigung tritt um so mehr hervor, je stärker das Ausstrahlungsvermögen des Körpers ist; so wird die Temperatur der Metalle weit weniger erniedrigt, als die des Holzes und des Papiers.

222. Absetzen des Thaues. Der bekannte wäffrige Riederschlag aus der Atmosphäre, welcher sich am Abend und während der Nacht bildet und im Freien befindliche Körper in Gestalt von Tropsen überkleidet, wird durch die Wärmestrahlung der Körper, welche dem freien, heiteren Himmel ausgesetzt sind, erzeugt. Die Bildung des Thaues ist von dem Feuchtigkeitszustande der Atmosphäre, von der nächtlichen Strahlung und von dem Strahlungsvermögen der Körper abhängig.

Die Bewegung der Luft kann auf die Thaubildung von Einsfluß sein. Ein gelinder Wind befördert dieselbe, da dieser Wind die Luftschichten erneuert, welche sich abkühlen und ihre Fenchtigskeit auf die Körper absehen, ohne sie merklich zu erwärmen. Ein

starfer Wind ist dagegen der Thaubildung ungunstig, da derfelbe durch die Berührung den durch Ausstrahlung entstandenen Bersust wieder ausgleicht.

- 223. Reif. Wenn die Temperatur der Luft annähernd Rull beträgt, so kann die Temperatur des der nächtlichen Strahlung ausgesetzen Körpers unter 0° finken und der Thau setzt sich darauf als Reif ab. Man sieht daraus leicht, daß selbst dann Reif sich bilden kann, wenn die Temperatur der Luft oberhalb des Gefrierpunktes stebt.
- 224. Bilbung ber Bolten. Das sortwährend auf der Obersstäche der Erde verdunstende Wasser wird durch die in Berührung mit dem Boden erwärmte Luft sortgerissen. Indem diese Lustmasse sich erheben, haben sie einen geringeren Druck auszuhalten und dehnen sich aus, dadurch fühlen sie sich aber auch zugleich ab. Ihr Feuchtigkeitszustand nimmt in Folge dieser Abkühlung zu und in einer gewissen Höhe sind sie vollständig oder fast vollständig gesätztigt. Die geringste Temperaturerniedrigung ist sodann hinreichend, um den Dampf zu verdichten und in Rebelbläschen überzusühren.

Diese Blaschen bestehen ebenso wie die Seifenblasen aus einer stüssigen hulle, die mit seuchter Luft angefüllt ift. Indem diese Blaschen sich vereinigen, entstehen daraus die Wolfen.

Einige Meteorologen nehmen an, daß die Bolten aus Tröpfschen und nicht aus Bläschen gebildet seien; ware dies nun der Fall, so müßten die Bolten die Eigenschaft haben, das Licht zu zersehen und, ohne in Regen überzugehen, die Erscheinungen eines Regensbogens hervorbringen, eben so wie es die Wassertröpschen eines Bassersalles thun, was aber bekanntlich bei den Bolten nicht der Kall ist.

- 225. Gintheilung ber Bolten. Je nach ihren Gestalten unterscheibet man die Arten von Bolten, nämlich:
 - 1) die Federwolfe (cirrus),
 - 2) die Haufenwolke (cumulus),
 - 3) die Schichtwolfe (stratus),

außerdem vier abgeleitete Formen:

- a) die fedrige Haufenwolke (cirro-cumulus),
- b) die streifige Haufenwolfe (cumulo-stratus),
- c) die fedrige Schichtwolfe (cirro-stratus),
- d) die Regenwolfe (nimbus).

Die Federwolke besteht aus zarten, parallel laufenden oder verwirrten, zuweilen baum = oder lockenartig verzweigten Fasern. Die Federwolken sind die höchsten Bolken. Nach genauen Ressungen kann man ihre höhe auf 6500 Meter schätzen. Söchst wahrsscheinlich bestehen die Federwolken nicht aus Nebelbläschen, sondern aus Schneeslöckhen.

Die Haufenwolke oder Sommerwolke erscheint oft in Form halbkugelförmiger Massen, die auf einer horizontalen Basis zu ruhen scheinen. Zuweilen thürmen sich diese Massen übereinander auf und bilden dann jene malerischen Gruppen, welche den Anblick ferner Schneegebirge darbieten.

Die Hausenwolken entstehen durch aufsteigende Strömungen, bilden sich am Tage nach Sonnenaufgang und verschwinden gewöhnlich gegen Abend. Zuweilen aber verschwinden sie nicht nach Sonnenuntergang, sondern werden im Gegentheile dichter und dunkler und gehen in die streifige Hausenwolke über. In diesem Falle hat man Regen oder Sturm zu erwarten.

Die Sohe dieser Art Wolfen variirt sehr, sie ist aber stets weit geringer, als die der Federwolfe.

Die Schichtwolken dehnen sich über den himmel in horizontalen Streifen aus, bilden sich gewöhnlich beim Sonnenuntergang und verschwinden beim Sonnenaufgang.

226. Schweben ber Wolken. Das Schweben der Wolken in beträchtlichen Soben der Atmosphäre hat noch keine genügende Erklärung gefunden. Die folgende Erklärung scheint noch die genügendste zu sein.

Die Anhäufung von Bläschen, aus denen die Wolfen bestehen, sind keineswegs unbeweglich und bewegen sich vielmehr fortwährend nach unten und fallen; dies geschieht aber in Folge des Widerstandes der Luft außerordentlich langsam. Rommen nun die Bläschen in Schichten trocknerer Luft, so verdampfen sie, lösen sich auf, und steigen bis zur Höhe der mit Feuchtigkeit gesättigten Luftschicht, wo sie von Neuem sich bilden. Auf diese Weise fällt eine scheinbar unbewegsliche Wolfe langsam nieder, der untere Theil löst sich fortwährend auf, während der obere in demselben Verhältnisse durch die Bildung neuer Schichten zunimmt.

Uebrigens existirt eine dem Fall der Wolfen direct entgegengesetzte Ursache; die durch die Erwärmung der Luft in Berührung mit dem durch Insolation erhisten Boden entstehenden Strömungen wirfen der Richtung des Falles entgegen.

Bon der Existenz dieser Strömungen kann man sich leicht durch Seisenblasen überzeugen. In einem Zimmer fallen diese Blasen zu Boden, da ihr specifisches Gewicht größer als das der Luft ist, im Freien dagegen werden sie von dem Luftstrom, der von dem er-wärmten Boden emporsteigt, mit fortgeführt.

227. Rebel. Wenn die Berdichtung des Wafferdampfes zu Rebelbläschen in den untern Schichten der Atmosphäre, nahe an der Erdoberfläche vor sich geht, so nennt man den Niederschlag Nebel. Gewöhnlich entstehen Nebel, wenn der Erdboden oder das Waffer der See'n und Fluffe warmer find, als die schon mit Feuchtigkeit gesättigte Luft.

Der Nebel kann sich auch unabhängig von der Temperatur der Erdoberstäche bilden, wenn zwei Luftschichten sich mengen, von denen die eine hinlänglich feucht, die andere hinlänglich kalt ist. So entstehen Nebel, wenn kalte Nordostwinde plöglich in eine Gegend dringen, deren wärmere Luft feucht ist; ebenso auch, wenn plöglich nach strenger Kälte ein seuchter Südostwind zu wehen beginnt, weil die von ihm mitgeführten Dämpse bei der erfolgten Abkühlung nicht ausgelöst bleiben können.

228. Regen. Der Regen kann entweder durch unmittelbares Abkühlen der mit Feuchtigkeit gefättigten Luft, oder durch die Berzeinigung mehrerer Dampfbläschen entstehen, welche in Gestalt von Tropfen niederfallen. Diese Tropfen lösen sich zuweilen auf, wenn die unteren Luftschichten sehr trocken sind. In anderen Fällen nehmen sie während des Fallens an Größe zu, wenn sie die Temperatur der oberen Luftschichten haben und diese Temperatur niedriger, als die der unteren Luftschichten ist und den Wasserdampf dieser Schichten condensiren.


Je nach der Temperatur der Luftschichten, in welchen diese Condensation erfolgt, strömt der Regen in größerer oder geringerer Menge. Dies rührt daher, daß die Spannfraft des Dampses schnell mit der Temperatur mächft.

Daraus erklärt sich, warum es unter dem Aequator mehr regnet als in den gemäßigten Zonen, warum im Sommer der Regen häufiger ist als im Winter.

Die Menge bes jährlich fallenden Regens bestimmt man durch die Hohe der Schicht, welche der Regen auf dem Erdboden bilben

wurde, wenn et nicht in denselben eindrange, auch sonft kein Berluft stattfände.

Udometer, Ombrometer oder Regenmesser. Jum Aufsfangen des Regens und zur Bestimmung der Wenge desselben bes dient man sich des Udometers (Kig. 112), welches aus einem Blech-



cylinder besteht, auf welchem ein zweiter Cylinder mit vertieftem Boden gesetzt wird; in der Mitte dieses trichtersörmigen Bodens ist eine Deffnung, durch welche alles in das offene Gesäß fallende Regenwasser in den nutern Cylineder absließt. Bon dem Boden dieses Behälters geht eine nach auswärts gebogene Röhre aus, welche die Höhe der

Bafferschicht in dem Gefäße angiebt.

Mit Hilfe dieses Apparates ist nun gefunden worden, daß die Wassermenge, welche jahrlich an einem Orte fällt, nicht constant ist, daß ste selbst bis um das Doppelte variiren kann.

Was man im gewöhnlichen Leben ein Regenjahr nennt, ist nicht immer ein Jahr, in welchem verhältnismäßig die meiste Wenge Wasser gefallen ist, denn in einer Stunde Regen im Monat Juli kann eine größere Wenge Regen fallen als während mehrerer Tage im Wonat November.

Wenn das Udometer sich in einer gewissen Entfernung über der Erdoberstäche besindet, so ist die Quantität des aufgefangenen Bafesers geringer, als wenn das Udometer auf der Oberstäche selbst gestanden hätte. Dies rührt daher, daß die Regentropfen in den unstern Schichtern eine Temperaturerniedrigung hervorbringen, wodurch die in denselben enthaltene Reuchtiakelt niedergeschlagen wird.

Das auf die Erdoberstäche fallende Baffer verschwindet theils durch Berdunftung, theils sidert es in die Erde und giebt zur Entstehung von Quellen und Brunnen Veranlaffung.

229. Schnee. Der Schnee scheint durch unmittelbaren Uebergung des Wassers in Gestalt von Dampf in den festen Zustand entstanden zu sein. Diese Umwandelung geht in den oberen Luftschichten vor sich.

Die ungemein mannichfachen Gestalten des Schnees laffen sich im-Befentlichen auf einen sechsseitigen Stern zurücksühren.

230. Sagel. Rleinere Sagelförner (Schloßen) entstehen durch das Gefrieren von Regentropfen, wenn sie mahrend des Fallens in Schichten gelangen, deren Temperatur unter 0° ift.

Bas den eigentlichen Sagel, diese fürchterliche Geisel für den Landmann anbelangt, so scheint die Bildung deffelben mit der Elektricität in Berbindung zu stehen. Eine genügende Erklärung der hagelbildung existit bis jest noch nicht.


231. Granpeln. Mit diesem Ramen (in Suddeutschland Riefel genannt) bezeichnet man diejenige Art von Hagel, welche aus fleinen undurchsichtigen, weißen, schneeballähnlichen Augeln besteht, die in eine durchscheinende Eisschicht eingehüllt sind und durch Busammenhacken von Schneeslocken entstanden zu sein scheint.

Die Bildung der Graupeln erklärt sich, wenn man die verschiedenen Temperaturen in verschiedenen Sohen annimmt, eine obere Schicht, deren Temperatur unter 0° ift, in welche sich der Dampf in Form von Schnee abset, eine mittlere Schicht von höherer Temperatur, in welcher der Schnee eine angehende Schmelzung ersleidet, und endlich eine dritte Schicht, die von niedrigerer Temperatur als die mittlere Schicht und dem Boden am nächten ist. In dieser Schicht gefriert der halb geschmolzene Schnee von Neuem.

In unsern Gegenden fallen Graupeln in den Monaten März und April.

Das Glatteis kann entstehen, indem die Graupeln ihre dritte Umwandelung in den der Erdoberstäche zunächst liegenden Schichten erleiden, oder indem die Regentropfen auf den bis unter 0° erkatteten Erdboden fallen.

232. Entstehung ber Winde. Der Bind ift eine Folge der Bariationen der Dichte, welche Temperaturdifferenzen in aneinander grenzenden Luftschichten hervorbringen.



Rehmen wir an, die Luft habe in ihrer ganzen Höhe gleiche Dichte und oben eine scharse Grenze. Bezeichnen wir mit AB die Erdobersstäche und mit CD die mit AB parallele Grenze der Atmosphäre. Benn die ganze Obersläche AB sich erwärmt, so wird die Lustfäule AB CD (Fig. 113) sich anddehnen, und da die Dichte überall gleichsornig

bleibt, keine merkliche Bewegung stattsinden. Wird aber EF erwärmt, während AE und FB ihre Temperatur beibehalten, so kann sich nur die Luftsäule EF IL ausdehnen. Die verdünnte Luft zieht sich nun über die benachbarten Theile und erzeugt auf diese Weise Winde, welche hauptsächlich von den wärmsten Ländern nach den kältesten zu wehen.

- Wenn diese Erscheinungen in den oberen Regionen stattsinden, so bewirken sie auf dem Boden eine Störung des Gleichgewichtes. Die Luft der Säulen AEIC und BFLD ist mit dem Gewichte der darüber verbreiteten Luft überlastet und erleidet demnach einen stärferen Druck als die Luft der Säule EFIL, deren Gewicht sich vermindert hat; sie bewegt sich deshalb nach EF hin und erzeugt in den unteren Regionen Wind.

Ware dagegen die untere Region EF talt, so wird die darüber befindliche Atmosphäre zusammengezogen und verdichtet; die oberen Theile der Säulen AE und FB fließen nach EF hin, während eine umgekehrte Strömung von EF nach AE und FB geht.

Wenn also zwei aneinander grenzende Regionen ungleich erwärmt sind, so erzeugt sich in den oberen Schichten der Atmosphäre Wind, der von der warmen Region nach der kalten geht; auf der Erdoberfläche bildet sich eine entgegengesetzte Strömung.

Durch folgenden Versuch, der von Franklin ausgedacht worden ist, läßt sich veranschaulichen, was in der Atmosphäre vorgeht. Wenn man im Winter eine Thür öffnet, welche ein geheiztes Zimmer mit einem nicht geheizten verbindet, so sinden zwei Strömungen statt, die eine obere von dem geheizten Zimmer in das kalte, die untere in umgekehrter Richtung. Das Vorhandensein dieser Strömungen läßt sich nachweisen, wenn man zwei brennende Kerzen, die eine oben, die andre unten an die Thür hält. Die Flamme der ersten Kerze wird von Junen nach Außen getrieben, die der zweisten umgekehrt.

Bu den Ursachen, durch welche Winde entstehen können, ist auch noch eine schnelle Condensation des atmosphärischen Bassers zu rechenen, wodurch in gewissen Regionen der Atmosphäre ein luftverdünnter Raum entsteht. Da dadurch das Gleichgewicht gestört worden ist, so strömt die Luft nach diesen Regionen und es entstehen mehr oder minder starke Strömungen.

233. Landwinde. Seewinde. Un den Ruften bemerkt man bei ruhigem Better bis gegen acht und neun Uhr des Morgens

keine Bewegung in der Luft; zu dieser Zeit erhebt sich aber ein gelindes Lüftchen, das stärker wird und an Ausdehnung zunimmt bis gegen drei Uhr Nachmittags. Sodann verschwindet dieser Wind und macht dem Landwind Plat, der kurze Zeit nach Sonnenuntergang beginnt und das Maximum der Geschwindigkeit und der Ausdehnung im Augenblicke des Sonnenausgangs erlangt.

Die Richtung dieser beiden Binde ift der der Rufte perpendicular. Wenn aber zu gleicher Zeit ein anderer Wind weht, so verandert sich die Richtung nach den Gesetzen der Zusammensetzung der Bewegungen.

Das Alteriren biefer Winde erklart fich burch ungleiche Erwarmung des Landes und des Meeres. Gegen neun Uhr des Morgens ift die Temperatur des Landes und des Meeres ziemlich Diefelbe und die Luft darüber im Gleichgewicht. In dem Dage, als die Sonne fich über den Borigont erhebt, erwarmt fich ber Boden ftarter als bas Baffer und es entsteht ein bochgebender Landwind, ber fich an den eilenden Bolfen ertennen lagt; ju gleider Beit bilbet fich ein Seewind, ber in ber entgegengefesten Richtung weht. 3m Augenblide des Maximums der Temperatur mabrend des Zages nimmt ber Seewind an Intenfitat zu. Gegen Abend fühlt fich die Luft über bem Lande ab und bei Sonnenuntergang bat fie Diefelbe Temperatur wie die Luft über bem Meere. Daber tommt es, daß eine Bindftille von mehreren Stunden eintritt. Bahrend der Nacht nimmt die Temperatur des Landes mehr ab als die des Meeres und es herrscht ein Landwind, deffen Maximum der Rraft mit dem Minimum der Temperatur innerhalb der vierundzwanzig Stunden zusammenfällt.

224. Paffatwinde. Auf dieselbe Beise erklart man die regelmäßigen Binde, welche unter den Tropen bis zum 25. oder 30. Grad wehen und von den Seefahrern Paffatwinde genannt werden.

Die Aequatorialzonen sind die heißesten der Erde, denn die Sonne entfernt sich wenig nur aus ihrem Zenith; von den Zonen aus vermindert sich aber die Temperatur in dem Maße, als man sich den Polen nähert. Es entsteht demnach daraus eine obere Strömung, die vom Aequator nach den beiden Polen geht, und eine untere in umgekehrter Richtung. Wäre die Erde unbeweglich, so müßten diese Strömungen in den Aequatorialregionen, auf der nördlichen Hemisphäre einen Nordwind, auf der südlichen dagegen einen Südwind hervorbringen. Die Erde dreht sich nun aber von

Often nach Westen und diese Bewegung ist am Aequator stärker als un jedem andern Orte. Die Lustmassen, welche den höheren Breiten zusließen, wurden, da sie ihre Geschwindigkeit beibehalten, nicht mit der Bewegung der Erde in Einklang sein, und würden die Gegenstände tressen, als wenn sie vom Westen kämen. Daraus und aus den Gesehen von der Zusammensehung der Kräste solgt, daß die Winde eine mittlere Richtung der Geschwindigkeit zwischen Rord und West für die nördliche Hemisphäre, für die südliche Hemisphäre dagegen eine mittlere Richtung zwischen Süd und West haben müssen.

In den oberen Regionen der Atmosphäre giebt es Gegenströme von constanter Richtung, welche von der erwärmten Enft der Aequatorialregionen entstanden sind. Auf der nördlichen Halbsingel geht dieser warme Luftstrom nach Rorden; in dem Maße, als er gegen den Rorden vorschreitet, übertrifft er immer mehr und mehr die Erde in ihrer Rotationsbewegung. Die Zusammensehung dieser Bewegung von Osten nach Westen mit der ursprünglichen Bewegung von Säden nach Norden erzeugt einen Südwestwind. Aus demselben Grunde entsteht in den oberen Schichten der südlichen Hemisphäre ein Nordwind.

Mennzehntes Kapitel.

Bon ber Optit.

235. Spyothefen aber die Ratur des Lichts. — 236. Fortpffanzung des Lichts. — 237. Schatten. — 238. Bilder durch kleine Deffnungen. — 239. Geschwindiglie des Lichts. — 240. Die Intensität des Lichts. — 241. Geses der Entfernung. — 242. Beleuchtung eines Punktes. — 243. Photometrie.

235. Hypothesen über die Natur des Lichts. Die Natur des Lichts ist uns völlig unbekannt. Hauptsächlich zwei Hypothessen sind zur Erklärung der Erscheinungen des Lichts ausgestellt worden. Diese beiden Hypothesen sind: die Emissions oder Emanationshypothese und die Undulations oder Vibrations hypothese.

Die Emissions oder Emanationshypothese. Nach dieser Hypothese nimmt man an, daß das Licht eine aus ungemein seinen Theilen bestehende Materie sei, welche von den leuchtenden Körpern mit sehr großer Geschwindigkeit fortgestoßen werde. Durch Beränderungen in der Bewegung entstehen die verschiedenen Licht vbanomene.

Die Undulationshypothese. Nach dieser Sppothese entiteht das Licht durch eine Wellenbewegung, welche von dem leuchtenden Körper ausgeht und vermittelst des Aethers (vergl. S. 120) sortgepflanzt wird. Das Licht ist also eben so wie der Schall das Refultat von Wellenbewegungen, die in einem elastischen Mittel fortzepflanzt werden. Das Fluidum, welches das elastische Mittel bilbet, ist überall verbzeitet und findet sich auch in den Angen. Die Undulationshypothese rührt von Cartesius her; sie wurde von Euler, Young und Fresnel wieder ausgenommen und durch neue

Untersuchungen von Arago und Foucault so vervollsommnet, daß fie fast als der Ausdruck der Wahrheit betrachtet werden kann.

Die in diesem Berkchen zu studirenden einsachen Erscheinungen können ohne die Mithulse von Spothesen erklart und verstanden werden; nicht dasselbe gilt von den neuern Theilen der Optik, die ohne Spothese nicht gelehrt werden können.

236. Fortpffanzung bes Lichtes. Das Licht pflanzt fich in gerader Linie fort.

Bir betrachten diesen Satz als eine der Hauptwahrheiten, die innig mit den Vorstellungen verknüpft sind, welche wir von den Körpern haben. Wollen wir uns überzeugen, ob eine Linie, welche durch zwei Punkte geht, eine gerade Linie ist, so vergleichen wir sie mit dem Lichtstrahl, der von einem Punkte zum andern geht. Wir nehmen also gewissermaßen instinctmäßig an, daß der Lichtstrahl eine Gerade sei.

Daraus geht hervor, daß die von einem leuchtenden Punkte in unfer Auge gelangenden Strahlen in einem Regel zusammengesfaßt find, von welchem der leuchtende Punkt der Scheitel, unsere Pupille die Base ist. Dieser Regel verwandelt sich in einen abgestumpsten Regel, wenn die Strahlen von einer Oberstäche ausgehen.

237. Schatten. Wenn man zwischen bas Auge und den leuchtenden Körper einen undurchsichtigen Gegenstand bringt, dessen schere bare Oberstäche von dem leuchtenden Punkte aus betrachtet größer ift, als die scheinbare Oberstäche der Pupille, so empfängt das Auge keinen Lichtstrahl, und er wird im Schatten sein.


Der Schatten eines undurchsichtigen Körpers ist derjenige in der conischen Oberfläche begriffene Raum, welcher den leuchtenden Punkt zum Scheitel hat und um den dunklen Körper über die Berührungslinie hinaus beschrieben wird.

In diesem Falle ist die beleuchtete Gegend scharf von der im Schatten befindlichen getrennt. Richt dasselbe geschieht, wenn der leuchtende Körper bestimmte Dimensionen hat.

Stellen wir uns eine dem leuchtenden Körper und dem duntlen Gegenstand gemeinschaftliche Tangentialebene vor, und denken wir uns, daß diese Ebene sich bewege, zu den beiden Körpern aber außerlich tangential bleibe. Die durch die bewegliche Ebene beschriebene Fläche bestimmt die Grenze des Schattens, d. h. diejenigen Raumtheile, zu welchen die von dem leuchtenden Körper ausgehenden Strahlen nicht dringen. Der Raumtheil, der zwischen dieser ersten Fläche und der durch eine innere, beiden Körpern gemeinsamen Tangentialebene liegt, ift der Halbschatten.

Ein Punkt m des Halbschattens empfängt nur von demjenigen Theile der leuchtenden Fläche Strahlen, welche über der conischen Fläche ist, diesen Punkt zum Scheitel hat und um den dunklen Körper herum beschrieben ist; m ist solglich um so weniger beleuchtet, je näher er der Grenze des Scheitels liegt. Der Halbschatten ist unbegrenzt, der Schatten kann begrenzt sein. Wir entnehmen nun unser Beispiel aus der Natur, stellen uns die beiden Körper sphärisch vor, und den leuchtenden Körper größer, als den undurchsichtigen. Die beiden Flächen werden Kegel und der Schatten ist begrenzt.

L (Fig. 114) sei die leuchtende Rugel, O die undurchsichtige Rugel, so wird der Raum BS im Schatten, der Raum RASBT im



Halbschatten sein. Ein in diesem Raume befindlicher Punkt m wird nur durch den außerhalb des Kegels mbde liegenden Theil der leuchtenden Fläche beleuchtet, der innerhalb des Kegels liegt, welscher seinen Scheitel in m hat und durch die leuchtende Kugel besschrieben ist. Von diesem Punkte aus erscheint die leuchtende Fläche, die wir uns sehr entfernt denken, als ein Segment einer ebenen Scheibe, das zwischen einer Peripherie und der Contour eines Keschschitts liegt.

238. Bilber burch kleine Deffnungen. Dadurch, daß das Licht sich in gerader Linie fortpflanzt, erklärt sich auch das Erscheinen von Bilbern in einem geschlossenen Zimmer, wenn die von der Sonne oder von einem leuchtenden Körper ausgehenden Strahlen durch eine Spalte des Fensterladens eintreten können.

Ist die Deffnung klein und dem geometrischen Bunkte vergleich= bar, so ist das perspectivische Sonnenbild nichts anderes, als ein Regelschnitt, dessen Gestalt sich mehr oder weniger der Gestalt eines Kreises nähert, je nach der Reigung der Projectionsebene zu der Axe des Lichtbundels.

Wenn die Strahlen nicht von einem selbstleuchtenden Körper, sondern von einem beleuchteten Gegenstande ausgehen, so wird das Bild nicht nur den Umriß, sondern auch die Schatten und die helsen Stellen wiedergeben, welche den tiefen und den erhabenen Stelsen auf der Oberstäche entsprechen. Ist das Gemälde passend gesneigt, so kann es ziemlich deutlich erscheinen.

Die perspectivische Reproduction ist um so weniger vollkommen, je größer die Deffnung im Fensterladen ift.

239. Sefchwindigkeit des Lichts. Seschieht die Fortpflangung des Lichts unmittelbar oder allmählich? Diese Frage hat lange Zeit die Philosophen gespalten und ist erst im Beginn des vorigen Jahrhunderts von Römer und Bradley entschieden worden. Die von Galilei zur Lösung dieses Problems angestellten terrestrischen Bersuche waren ohne Ersolg geblieben; heutzutage sindet man dies sehr natürlich, wenn man die Kleinheit der größten terrestrischen Entsernungen mit den unermeßlichen Räumen vergleicht, welche das Licht in einer Sesunde durchläuft.

Beobachtung von Römer. Römer hat den progressiven Lauf und das Dag der Geschwindigkeit des Lichts aus den Beobachtungen der Eflipsen des erften Jupitertrabanten geschloffen. Die Umdrehungen dieses Satelliten find von conftanter Dauer und da fie in der Ebene des Aequators des Planeten vor fich geben, fo versepen ste dieselbe periodisch in den Schatten, welchen der Planet nach ber ber Sonne entgegengesetten Seite wirft. Die Zeit, welche zwei auf einander folgende Eflipsen von einander trennt, ift genau ber Zeit gleich, welche ber Trabant gur Befchreibung feiner Bahn nöthig hat; gablt man n auf einander folgende Eflipsen, fo wird die Zeit, welche die erste von der (n + 1) trennt, gleich fein n Mal der Dauer der Umdrehung des Trabanten. Wenn die Entfernung bes Planeten von der Erde ftets die nämliche bliebe, wenn das Licht ferner diesen Raum in einem Augenblide durchliefe, so murden die Eflipsen von dem auf der Erde befindlichen Beobachter in demfelben Augenblicke gefehen werden, in welchem fie vor fich geben, und die Erscheinungen wurden wie die Eflipsen selbst in constanten Beitraumen regelmäßig auf einander folgen. Aber in Kolge der relativen Bewegung der Erde und des Planeten, in Folge der Geschwindigkeit der Erde, verglichen mit der des Lichtes, ift dies nicht der Fall.

Durch die Ortsveränderungen der Erde entstehen Differenzen der Perioden der aufeinanderfolgenden Erscheinungen, und wenn man n+1 aufeinanderfolgende Ellipsen beobachtet, so wird der Augen-blick des scheinbaren (n+1) Eintrittes je nach der Richtung der Bewegung der Erde in Bezug auf den Augenblick des wirklichen Eintritts um die Zeit verzögert oder beschlennigt sein, welche das Licht bedarf, um die Sehne des von der Erde von der ersten Beobachtung an bis zu (n+1) hin beschriebenen Bogens zu durchlaufen.

Römer fand, als er die Anzahl der Eklipsen, die von der Zeit der Conjunction bis zur Zeit der Opposition der Erde mit dem Jupiter stattgefunden haben, zählte, daß das Licht ungefähr eine Viertelstunde braucht, um den Durchmesser der Erdbahn zu durchlausen. Die Geschwindigkeit des Lichts in einer Sekunde beträgt daher nahe 41900 Meilen.

Biederholungen der Bersuche Romers mit andern Trabanten Jupiters und Saturns haben gezeigt, daß die Geschwindigkeit des Lichts constant ist. Die Entdedung der Aberration oder Abzirrung des Lichts der Gestirne durch Bradley hat die Beobachtung Romers bestätigt.

Die Geschwindigkeit des Lichts ift auch in der neuesten Zeit auf der Erdoberfläche gemessen worden. Fizeau und später Fou-cault haben durch verschiedene Mittel dieselbe Zahl, wie die auf aftronomischem Wege erbaltene, gefunden.

240. Die Intenfitat bes Lichts. Die Intenfitat des von einem Körper ausgehenden Lichts varlirt mit dem Sinus der Reigung der Strahlen zu der Flache.

Eine leuchtende Augel erscheint in der Entfernung wie eine Scheibe von derselben scheinbaren Contour; die Sonne, der Mond scheinen leuchtende Areise zu sein; eine weißglühende Augel, Prisma von polirtem Stahl oder Silber erscheinen von Weitem als leuchtende Klächen.

Dieses constante Factum zeigt, daß Lichtbundel von der namlichen Breite dem Auge die nämliche Lichtmenge zuführen, oder daß ein jedes Element der leuchtenden Flache das Sehorgan afficirt.

Bezeichnen wir mit i' die Intensität des Lichts, das in ichiefer Richtung von einem Element der Oberfläche w' ausgestrahlt wird, mit i die Intensität des von der Projection w ausgestrahlten Lichts, welche gleich ist der des normal von der Fläche ausgestrahlten Lich= tes, so haben wir:

 $i'\omega' = i\omega$ und da $a = a' \sin \alpha$, $i' = i \sin \alpha$;

a ist der Bintel der in das Auge fallenden Lichtstrahlen mit der Rlace a'.

Die Beleuchtung einer Fläche ift abhängig von der Quantitat bes Lichts, das auf diese Fläche fällt und von dem Sinus des Ginfallswinkels.

Angenommen, die Lichtstrahlen bildeten ein chlindrisches Bunbel von gleichförmiger Intensität; fallen sie auf eine Ehene, welche zur Aze des Chlinders perpendicular oder geneigt ist, so vertheilen sie sich gleichförmig, ist Q die Quantität des Lichtes, S die Fläche des in dem Cylinder durch die Ebene gebildeteu Abschnittes, so ist $\frac{Q}{S}$ —E die Quantität des auf jede Einheit der Obersläche verbreisteten Lichts oder die Intensität der Beleuchtung.

Die Beleuchtung variirt demnach in umgekehrtem Berhaltniffe ber Flache des Abschnittes in dem leuchtenden Cylinder, oder im geraden Berhaltniffe des Sinus des Binkels der Strah-len mit der Schnittflache.

241. Gefet der Entfernung. Die Intensität des Lichts ift dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional. Dieses Geset ift ein Corollarium der Emissionsbypothese.

Der von einem Punkte ausgehende Lichtstrom verbreitet fich spharifch um diesen Bunkt herum und nimmt in seinem Laufe Diche ten an, die im umgekehrten Berhaltniffe der fpharischen Oberflachen, auf welche man fie in einem gegebenen Momente

annehmen fann, variiren.

Daraus

$$\frac{\Delta}{\Delta} = \frac{4 \pi R^2}{4 \pi R^2} = \frac{R^2}{R^2}$$
.

R' und R find die Strahlen von zwei Augeln, die als Centrum den leuchtenden Punkt haben, D' und D find die entsprechenden Dichten des Lichtfluidums.

In der Emifftonshupothefe find die erzeugten Effecte Diefer Dichten proportional.

In der Undulationshppothese versett eine gleiche Ursache von Gr= schütterung nach und nach homogene spharische Schichten von gleicher

sehr kleiner Dice E, welche ausgedrudt werden können durch $4\pi R^2 E$, $4\pi R^2 E$... in Bibration. Die erzeugten Effecte muffen demnach im umgekehrten Berhältniffe der Massen oder Bolumen dieser verschiedenen Schichten, oder wegen der gemeinschaftlichen Dicke im umgekehrten Berhältnisse ihrer Oberstächen variiren.

242. Beleuchtung eines Punktes. Wenn man das Gesetz des Sinus mit dem Gesetz der Entfernung verbindet, so läßt sich leicht beweisen, was schon bei Gelegenheit der Wärme geschehen ift, daß die Beleuchtung eines Punktes, oder der in einem Punkte eines Körpers oder eines empfindlichen Organs erzeugte Effect, proportional ist der Intensität der normal von dem leuchtenden Körper ausgehenden Strahlen, so wie der scheinbaren Obersläche des von diesem Punkt aus gesehenen Körpers.

Durch dieses Theorem reducirt sich die Bergleichung der Intenfitäten zweier Lichtquellen auf die Bergleichung der von leuchtenden Flächen von derselben scheinbaren Größe erzeugten Effecte.

243. Photometrie. Die größte Schwierigkeit besteht in der Ermittelung des Berhaltniffes dieser Effecte.


Beschränkt man sich darauf, dieses Berhältniß mittelft des Sehorgans zu constatiren, so wendet man gewiffe Umwandlungs- verfahren an, worauf die sogenannten photometrischen Metho= den beruben.

Diese Methoden haben zum Zweck, die zu untersuchenden Lichtintensitäten gleich zu machen, da das Auge nicht fähig ist, die Differenz oder das Berhältniß zweier verschiedener Helligkeiten zu einander anzuzeigen, wohl aber im Stande ist anzugeben, ob die Helligkeiten gleich sind oder nicht.

Es ist dabei nothwendig, daß der auf das Sehorgan hervorgebrachte Eindruck nicht zu stark set, um das Organ zu ermüden und zu blenden. Man setzt deshalb zwischen das Licht und das Auge einen durchscheinenden Schirm.

Dieser Schirm ift unumgänglich nothwendig, wenn es fich darum handelt, die mittlere Intensität oder das Leuchtvermögen eines Leuchtstoffes zu meffen, welcher keinen gleichförmigen Glanz befitt.

Das Photometer von Bouguer (Fig. 115) ist nach diesen Principien eingerichtet. Bon zwei gleich großen Blättern Papier AB wird das eine durch das Licht beleuchtet, das als Einheit die-



nen soll, das andere durch das zu messende Licht. Diese beiden Lichter werden von einander durch einen undurchsichtigen Schirm getrennt. Das erste Licht bleibt in einer constanten Entsernung von dem Schirme; das andere Licht wird von dem Schirme entsernt oder dentselben genähert, bis die beiden durchscheinenden Flächen

in derfelben scheinbaren Größe gesehen und durch fast perpendiculare Strahlen beleuchtet, von gleicher Helligkeit erscheinen. Unter diesen Bedingungen sommen scheinbar:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{1'}{d'^0}.$$

II' find die Intensitäten der beiden Lichter, d und d' ihre Ent-fernungen von dem Schirme.

Bwanzigftes Kapitel.

Von der Reflexion des Lichtes.

244. Nebergang des Lichtes aus einem Mittel in ein anderes. — 245. Reflectirtes Licht. — 246. Einfluß des Cinfallswinkels. — 247. Regelmäßige Beugung. —
248. Spiegelbilder. — 249. Concave sphärische Spiegel. — 250. Secundare
Brennpunkte. — 251. Convexe sphärische Spiegel. — 252. Bestimmung des
Hauptsocus.

244. Uebergang des Lichtes aus einem Mittel in ein anderes. So lange das Licht sich in einem homogenen Mittel fortpstanzt, bewegt es sich in gerader Linie und ohne sich zu theilen. An der Trennungsstäche zweier Mittel theilt es sich aber, ein Theil des Lichtes geht in das erste Mittel zurück, ein anderer Theil dringt in das zweite Mittel ein. Ist dieses zweite Mittel undurchsichtig, so wird die leuchtende Bewegung in geringer Entsernung von der gemeinsamen Oberstäche vernichtet; ist es dagegen durchsichtig, so pflanzt sich das Licht daselbst nach Gesehen fort, welche von der Natur und von der physicalischen Beschaffenheit des Mittels abhängig sind. Wir betrachten diese Gesehe nur in dem einsachen Falle eines homogenen nicht trystallinischen Mittels, zuerst aber betrachten wir denjenigen Theil des Lichtes, welcher in das erste Mittel zurückseht.

245. Reflectirtes Licht. Zu diesem Behuse stellen wir uns vor, wir besinden uns in einem sinstern Zimmer, durch dessen mit einer engen Deffnung versehenen Fensterladen Sonnenstrahlen einstreten. Das Sonnenlicht tritt in das Zimmer in Gestalt eines schmalen Streisens ein, welcher uns durch die Erleuchtung der in der Lust besindlichen Sonnenständichen bemerkbar wird.

Bringt man in die Richtung dieses Sonnenstreisens eine Glasplatte mit politten und parallelen Flächen, so bemerkt man folgende Erscheinungen:

- 1) Ein Theil des Lichtbundels wird unter einem Binkel reflectirt, der von dem Einfallswinkel abhängig ist. Das in diefer Richtung befindliche Auge empfängt ein lebhaftes glänzendes Bild-
- 2) Die Stelle, an welcher der Lichtstrahl die obere Fläche der Glasplatte trifft, ist von allen Punkten des Zimmers außerhalb der Richtung des restektirten Strahls aus sichtbar; in der letzteren Richtung aber erscheint er mehr beleuchtet als in jeder anderen.
- 3) Ein anderer Theil des Lichtbundels geht durch die Platte hindurch und gelangt zur zweiten Fläche, wo eine neue Spaltung stattsindet, ein Theil des Lichtes wird in das Glas resicctirt, ein zweites geht in die Luft über.

Das, was an der ersten Fläche der Glasplatte vorgeht, sindet auch bei allen durchsichtigen oder undurchsichtigen Körpern statt, vorausgeset, daß dieselben politt sind. Das Licht, welches das Bild des leuchtenden Gegenstandes hervortreten läßt, ist regelmäßig reflectirt, das Licht, welches sich in allen Richtungen verbreitet, ist diffus oder unregelmäßig reflectirt.

246. Einfluß bes Einfallswinkels. Die Quantität des diffusen Lichtes ist von der Beschaffenheit der Oberfläche und von dem Einfallswinkel der Strahlen abhängig.

Nimmt man ein Glas mit matt geschliffener Oberstäche und bringt man dasselbe fast normal in den Lichtstrahl, so bemerkt man kein regelmäßiges Bild und das Licht wird gleichförmig nach allen Richtungen hin zurückgeworfen. Es geschieht dieß so lange, als der Lichtstrahl nur einen sehr kleinen Winkel mit der Fläche bildet.

Berändert man nun allmählich diesen Winkel, so findet man, daß die regelmäßige Resterion mit den orangegelben Strahlen beginnt, und in dem Maße, als die Reigung zunimmt, wird das restectirte Licht lebhaster und das erzeugte Bild deutlicher. Die nämlichen Erscheinungen zeigen sich bei allen Körpern. Der Einstuß des Einfallswinkels giebt sich nicht allein bei der Menge des restectirten Lichtes, sondern auch bei der Quantität des durchgehenden Lichtes zu erkennen. Es ist eine bekannte Thatsache, daß Fenstersscheiben, Oberstächen von Flüssigkeiten, Bilder von Gegenständen zurückenden und daß diese Bilder um so deutlicher sind, je kleiner der Einfallswinkel ist, unter welchem die von den Gegenständen ausgehenden Strahlen anlangen.

247. Regelmäßige Reflerion. Die derfelben zu Grunde liegenden Gefete find folgende: Der einfallende Strahl und

der reflectirte Strahl sind zu der reflectirenden Fläche in derselben Normalebene; sie bilden mit den Normalen dieser Fläche im Einsallspunkte gleiche Winkel.

Diefe Befete laffen fich auf experimentellem Bege beweifen.

Man bildet mit hulfe einer großen Queckfilberfläche, die man als eben betrachten kann, einen kunftlichen horizont, und betrachtet mit hulfe eines Theodolithen irgend einen Stern und sodann deffen Bild in dem Queckfilber. Man findet nun, daß in beiden Lagen die Are des Fernrohres mit den horizontalen gleiche Winkel bildet.


Der Einfallswinkel ist demnach gleich dem Restexions = (Aus-falls-)winkel.

Man geht hierbei von der Voraussetzung aus, daß der in das Auge des Beobachters gelangende Strahl parallel mit dem auf das Queckfilber fallenden sei, was auch bei der unermeslichen Entfernung des Sternes von der Erde in der That der Fall ist.

248. Spiegelbilber. Die Gesetze der Reflexion erklaren das Erscheinen eines leuchtenden Bunktes in einem Spiegel.

Planspiegel. Bei den Planspiegeln scheinen die von einem Punkt ausgegangenen Lichtstrahlen von einem symmetrischen Punkte bes letzteren aus in Bezug auf die Ebene des Spiegels zu divergiren

A (Fig. 116) sei ein scuchtender Punkt, CD die ebene Flache des Spiegels; die Strahlen Al, AK, AL werden nach den Rich=



tungen A'IM, A'ZN restectirt; diese letzteren Richtungen erhält man, wenn man die Einfallspunste I, L, K mit dem mit A symmetrischen Punkte A' verbindet. Die in das Auge des Beobachters gelangenden restectirten Strahlen erzeugen das Bild des Gegenstandes.


Daraus und aus geometrisschen Gesetzen der Symmetrie folgt, daß die Reslexion des

Lichtes in einem Planspiegel den Gegenständen das symmetrische Bild derselben substituiren muß, denn ein jeder Punkt eines leuchztenden Gegenstandes wird in dem Spiegel durch seinen symmetrisschen Punkt repräsentirt.

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

Bilder. Das Bild eines kleinen vor dem Spiegel befindlichen Gegenstandes ist die Stelle aller Brennpunkte, die durch die vorskehende Formel bestimmt werden.

Ift der Gegenstand eine kleine leuchtende zur Axe perpendiculare Ebene, so ift das Bild auch fast eben (Kig. 118) und die Be-



ziehung der homologen Dimenstonen des Bitdes und des Gegenstandes wird durch die ähnlichen Dreiecke CPQ und CP'Q' ausgedruckt, welche geben

$$\frac{P Q}{P'Q'} = \frac{C P}{C P'},$$

nach den Broportionen des vorigen Baragraphen aber:

$$\frac{CP}{CP'} = \frac{AP}{AP'};$$

demnach

$$\frac{P'Q'}{P,Q} = \frac{A\,P'}{A\,P} \text{ ober } \frac{\mathfrak{Bilb}}{\mathfrak{Gegenftanb}} = \frac{p'}{p} = \frac{p-f}{f}.$$

Diese Proportion zeigt, daß wenn p>2f, das Bild kleiner ist als der Gegenstand; daß es bei p = 2f gleich ist dem Gegenstand, und bei p<2f größer ist als der Gegenstand.

So lange p größer bleibt als f, so lange ist das Bild ein wirt- liches und umgekehrtes.


Befindet sich der Gegenstand zwischen dem Spiegel und dem Hauptbrennpunkt, so hat man, wenn man p' positiv nimmt:

Das Bild ift übrigens virtuell, gerade und größer als der Gegenstand; es bringt den Effect einer hinter dem Spiegel befindlichen leuchtenden Gestalt hervor.

251. Convere sphärische Spiegel. Die Formel der convexen sphärischen Spiegel wird aus denselben physikalischen und geometrischen Betrachtungen deducirt.

Rimmt man nun Strahlen, welche mit der Aze einen sehr kleinen Winkel bilden (Fig. 119), so hat man immer noch:

$$CP': CP \Longrightarrow AP': AP.$$



Woraus, wenn man mit p und p' die Entfernungen der Puntte P, P' vom Spiegel bezeichnet

$$p: p' = p + 2f: 2f - p';$$

dies giebt :

$$p(2f-p') = p'(p+2f), 2f(p-p') = 2pp',$$

und endlich

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f};$$


p wird in dem Sinne von 2f hinter dem Spiegel gerechnet. Der Brennpunkt ist stets virtuell.

Das Bild eines Gegenstandes wird erhalten, wenn man das secundare Bild eines jeden Punktes construirt; es ist stets virtuell, gerade und kleiner als der Gegenstand.

Für eine zur Aze perpendiculare leuchtende Ebene, gilt immer noch: Bild: Gegenstand = p': p = f: f + p.

252. Bestimmung der Hauptbrennpunkte. Um den Hauptbrennpunkt eines concaven sphärischen Spiegels zu bestimmen, bringt man ihn in die Sonne oder setzt ihn den Strahlen eines entsernten leuchtenden Gegenstandes aus, indem man seine Axe parallel zu den einfallenden Strahlen richtet. Die Strahlen werden resectivt und geben von dem Spiegel ein glänzendes Bild. Der Punkt, in welchem das Bild am lebhaftesten ist, ist der Hauptbrennpunkt; das Doppelte dieser Entsernung dieses Punktes vom Spiegel giebt den Strahl.

Um den Strahl eines convexen shparischen Spiegels zu ermitteln, bedeckt man seine Oberstäche mit einem matten Reberzug mit Ausnahme von zwei kleinen Kreisen, welche derselben Jone angehören und demselben Weridian entsprechen. Man setzt darauf den Spiegel den Sonnenstrahlen aus und bringt die Axe des Spiegels der Richtung der Sonnenstrahlen parallel; die Strahlen werden von den beiden glänzenden Fleden reflectirt und treffen die Ränder eines Schirmes, in welchem eine Deffnung den auffallenden Strahlen Durchzgang gestattet. Die Ebene des Schirmes ist perpendicular zur Deffnung des Spiegels (Fig. 120).



Dieser Schirm wird in eine solche Entsernung von dem Spiegel gebracht, daß die beiden Projectionen durch einen Raum von einander getrennt sind, der das Doppelte des Zwischenraumes zwischen den beiden glänzenden Flächen ist. Die Entsernung des Schirmes vom Spiegel ist alsdann ziemlich der Brennweite des Spiegels gleich. Es geht dies aus der Aehnlichkeit der beiden Dreiecke FGK und FG'K' hervor.

Cinnndzwanzigftes Kapitel.

Bon der Refraction.

253. Refraction. — 254. Refraction in fluffigen Körpern. — 255. Grenze ber Refraction. — 256. Totalreflezion. — 257. Durchgang des Lichtes durch eine Platte. — 258. Weffen des Brechungsindez.


253. Refraction. Wenn ein Lichtstrahl aus einem Mittel in ein anderes übergeht, so nimmt er im Allgemeinen an der Trennungsstäche beider Mittel eine andere Richtung an. Diese Beränderung der Richtung ist von der Natur und der Constitution der
beiden Mittel abhängig.

Gelangt der Strahl aus dem leeren Raume in ein wägbares Mittel, so nahert er fich im Einfallspunkte der zu der Oberfläche Normalen; dasselbe ift auch der Fall, wenn das zweite Mittel von derfelben Natur wie das erfte, aber von größerer Dicte ift.

Gefet von Cartesius. In allen Fällen, in welchen der Uebergang in durchsichtigen, nicht trystallisteten oder in Tesseralspsteme trystallisteten Körpern stattsindet, bleibt der gebrochene Strahl ung etheilt. Er ist in der Ebene enthalten, welche durch den einfallenden Strahl und der zur Oberstäche Normalen im Einfallspunkte führt, und der Sinus des Einfallswinkels ist zum Sinus des Refractionswinkels in einem constanten Bershältnis.

Unter Einfallswinkel und Refractionswinkel versteht man die Winkel, welche durch die Normale und den einfallenden und gebrochenen Strahl gebildet werden. Dieses Geset, welches von Snellins aufgefunden und unter dem Ramen des Gesets von Cartesius bekannt ift, läßt sich auf experimentellem Wege nachweisen.

Man bedient fich zu diesem Zwede eines halbkugelförmigen Gefäßes von Glas, das mit einem getheilten Metallringe versehen ift (Fig. 121). Läßt man nun ein feines Bundel Sonnenlicht gerade nach diesem Mittelpunkt gerichtet eintreten, so macht es einen



Binkel mit dem Einfallslothe, den man an dem getheilten Metallringe ablesen kann. Der Brechungswinkel kann ebenfalls an demselben Metallringe abgelesen werden, da man sieht, an welcher Stelle der gebrochene Lichtstrahl die Wand des Glases trifft, um wieder in die Luft auszutreten.

Die berechneten Sinus dieser Winkel geben das Verhältniß $\frac{\sin i}{\sin r}$ und der für verschiedene Richtungen des einfallenden Strahles wiederholte Versuch führt zu dem Verhältniß:

 $\frac{\sin i}{\sin r}$ — Constant.


Wenn man das Licht durch den convexen Theil des Cylinders eintreten läßt und demfelben die Richtung des gebrochenen Strahles ertheilt, so findet man, daß das Licht gebrochen wird und die Richtung des einfallenden Strahles annimmt.

Sat man für den Uebergang aus der Luft in das Glas $\frac{\sin i}{\sin r}$ = 1, so hat man für den Uebergang aus dem Glas in die Luft $\frac{\sin i}{\sin r}$ = $\frac{1}{1}$.

- 1, d. h. der Quotient aus dem Refractionswinkel in den Sinus des Einfallswinkels heißt der Brechungsexponent oder der Brechungsindez.
- 254. Refraction in fluffigen Körpern. Die Refractionsgesetze laffen sich bei Flufstgleiten mittelst eines mit Wasser gefüllten und mit einem getheilten Metallringe versehenen halbkugelformigen gläsernen Gefäßes nachweisen. Der gebrochene Strahl erleidet, indem er durch die Glaswand geht, keine Ablenkung und verhalt sich wie wenn er durch eine isolirte Flufstgleit ginge. -


Es läßt fich auch durch folgenden Bersuch das Gesetz der Re-fraction in Flüffigkeiten nachweisen.

Man bedient sich eines kupfernen Ringes C (Fig. 122 und 122 bis), der von zwei Metalldrähten MN und BC, die sich pers



pendicular in dem Centrum freuzen, durchz zogen ist. Bon dem Gentrum aus gehen zwei schwarzseidene Fäden AC, CD bis zu dem Ring und bilden mit AE die Winkel BCA, ECD, die unter sich durch die Relaztion $\frac{\sin BCA}{\sin ECD} = \frac{4}{3}$ verbunden sind $\left(\frac{4}{3}\right)$ ist der Brechungsinder aus der Luft in das Wasser.)

Taucht man den Ring bis zu dem diames tralen Faden MN ins Wasser, so daß ders



selbe horizontal zu stehen kommt, so sindet man, wenn man von A aus in der Richtung AC beobachtet, daß die beiden Fäden in der Berlängerung des einen von dem andern erscheinen. Daraus schließt man, daß das Licht, indem es aus

dem Waffer in die Luft übergeht, sich von der zu der freien Fläche Normalen entfernt und zwar in dem durch das Gesetz des Sinus angegebenen Verhältnisse, ohne aus der Ebene herauszutreten, welche durch diese Linie und den einfallenden Strahl führt.

Wenn die beiden Faden in gerader Linie gespannt gewesen waren, so wurde der untere Faden über den Horizont erhaben erscheinen. Daraus erklart sich, warum ein gerader in Wasser gestauchter Stab an der Obersläche der Flüssigkeit gebrochen erscheint, warum ein Gefäß weniger tief aussieht, wenn es mit Wasser gefüllt, als wenn es leer ist.

255. Grenze ber Refraction. Das constante Berhältniß $\frac{\sin i}{\sin r} = 1$ zeigt, daß der gebrochene Lichtstrahl sich von der Rormalen entsernt, wenn der Einfallswinkel zunimmt; für l > 1 jedoch entsernt er sich minder schnell als der einfallende Strahl, denn wenn sin i von 0 zu 1 wächst, nimmt sin r nur von 0 zu $\frac{1}{l}$ zu.

Nennen wir R den Werth des sin $\mathbf{r} = \frac{1}{1}$ entsprechenden Winstels und nehmen an, daß die Lichtstrahlen in einem Punkte der bestechneten Fläche von allen Punkten einer beleuchteten Fläche ges

kommen seien, so brechen sich diese Strahlen, indem sie in das Mittel eintreten, und bilden ein zusammengezogenes Bundel, das in einem Regel des Winkels 2R begriffen ist, der den Einfallspunkt zum Scheitel und die Are zur Normalen hat.

256. Totale Resterion. Wenn ein Lichtstrahl, indem er sich in Wasser fortpstanzt, einen Winkel von 48° 35' mit dem Einfalls-lothe macht, so wird er sich nach seinem Austritte parallel der Tren-nungsstäche bewegen und mit dem Einfallslothe einen Winkel von 90° bilden. Wird der Werth dieses Winkels überstiegen, so kann sich das einfallende Licht nicht mehr in restectivtes Licht und in durchgehendes Licht spalten und es wird total ressectivt.

Die Erscheinung der totalen Resterion läßt sich durch einen febr einfachen Bersuch constatiren.

Man bringe in ein Gefäß mit ebenen vertikalen Wänden zwei Flüssigkeiten von verschiedener Dichte und verschiedenem Brechungsvermögen, z. B. concentrirte Schwefelsäure und Wasser. Das Wasser
wird vorsichtig über die Schwefelsäure gegossen, so daß es sich mit
derselben nur in den Schichten, welche der Trennungsstäche zunächst liegen, mischt. Darauf klebt man an die äußere Wand des Gefäßes
und zwar etwas unter der gemeinsamen Grenze beider Flüssigkeiten,
ein Stück beschriebenes Papier. Bringt man nun das Auge ungefähr in die Höhe des Papierstreisens, so bemerkt man von der dem
Papier entgegengesesten Seite her, anstatt einer Zeile auf dem
Papier zwei Zeilen, auf der einen Zeile sind die Buchstaben gerade,
auf der anderen sind sie umgekehrt. Diese letztere Linie rührt von
den auf der Trennungsstäche beider Mittel total resectirten Strahlen her.

Luftspiegelung. Diese ben Seeleuten wohl bekannte Erscheinung ift nichts anders als ein Phanomen totaler Reslexion, die an der gemeinsamen Grenze zweier Luftschichten von verschiedener Dichte stattfindet.

257. Durchgang des Lichtes durch eine Platte. Wenn ein Lichtstrahl durch eine homogene durchscheinende Platte mit parallelen Flächen geht, so wird derselbe im Innern der Platte abgelenkt, nach dem Geraustreten aus dem Glas hat er aber wieder seine ursprüngliche Richtung angenommen.

Bezeichnen wir mit i ben außern Einfallswinkel, mit r und r' die innern Refractions = und Einfallswinkel, mit o den Austrittswinkel, so haben wir in Folge des Parallelismus' der Alachen des -Mittels r' == r, worans sin i == l sin r; und sin e == l sin r; demnach sin e == sin i; e == i, der austretende Strahl ift parallel dem eintretenden Strable.

Wenn die Platte aus mehreren Schichten von verschiedener Ratur besteht, die durch parallele Flächen begrenzt sind, so sindet dasselbe Gesetzt statt. Das Licht beschreibt im Innern der Platte eine gebrochene Linie, deren Gestalt durch die relativen Lichtbrechungsvermögen bedingt ist. Beim Uebergang in das erste Mittel nimmt der Strahl seine frühere Richtung wieder an.

Stellen wir uns vor, dieses Mittel sei das Bacuum, und die Platte bestehe aus drei Schichten, nämlich aus Lust, Wasser und Glas. Bezeichnen wir mit L den Brechungsinder beim Uebergang aus dem leeren in das erste Mittel, mit l den Index beim Uebergang aus der Lust in das Wasser, mit l den Judex beim Uebergang aus dem Wasser in das Glas und mit L' den Index aus dem Bacuum in das Glas.

Bir baben die Gleichungen

$$\sin i = L \sin r$$

$$\sin r = l_1 \sin r_1$$

$$\sin r_1 = l_2 \sin r_2$$

$$\sin r_2 = \frac{1}{L'} \sin e$$

Durch Multiplication dieser Gleichungen Glied für Glied und Berücksichtigung der gemeinsamen Factoren erhalt man daraus

$$\sin i = L l_1 l_2 \frac{1}{L'} \sin e.$$

Der Bersuch zeigt aber, daß der austretende Strahl in Folge des Parallelismus der Flächen parallel mit dem einfallenden ist: e — i, daber

$$L' = L \downarrow \downarrow$$
.

Wenn die Platte nur aus zwei Schichten, z. B. nur aus Luft und Baffer gebildet ware, so hatte man das Verhaltnig L'-L l1.

Sauptindez. Die Quantitäten L und L' bezüglich des Nebergangs aus dem Bacunm in die verschiedenen Mittel heißen Sauptsinder; fie find von der Ratur der Mittel abhängig.

Der Hauptindez einer Substanz tann erhalten werden, wenn man die Refraction dieser Substanz bezüglich der Luft beobachtet und den erhaltenen Index mit dem Hauptindez der Luft multiplicirt.


258. Meffen bes Brechungsinder. Das Meffen der Conkanten l. L läst fich auf die der Ablenkung reduciren, die ein Lichtstrahl bei seinem Durchgange durch ein Prisma von bekannten Binteft erleidet.

Die Brechung des Indez ist unabhängig von dem Einfallswinkel in zwei Fällen: 1) wenn der Lichtstrahl normal zu der Einfallsebene ist, 2) wenn die Richtung des gebrochenen Strahles im Innern des Prismas perpendicular zur Bisectorstäche seines Winkels ist.

Der Werth der Ablenkung ist in dem letztern Falle Minimum. Er läßt sich leicht bestimmen, wenn man ein Prisma in den leuchtenden Punkt und das Auge bringt und das Prisma langsam dreht, bis das Bild, welches anfänglich dem Gegenstand genähert ist, stationär zu sein scheint; ehe es sich von Neuem entfernt. Das Prisma wird in dieser Lage befestigt und der Winkel des austretenden Strahles und des auffallenden Strahles mit Hülfe des Repetitors (Fig. 123) gemessen. S sei dieser Winkel, a der Winkel des Prismas, so giebt die Formel:

$$\frac{\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta)}{\sin \frac{1}{2} \alpha} = 1$$

den Refractionsindex an-



Wenn a varirt, so variirt & gleichfalls und in dem namlichen Sinne; dem Winkel des Prismas wird deshalb der Rame Breschungswinkel gegeben.

Bas im Borhergehenden gesagt worden ift, gilt auch von dem Brechungeinder einer jeden durchsichtigen Substanz.

Ift die Substanz fest, so schneidet man zwei geneigte Ebenen vollkommen eben und politt sie. Bur Bestimmung der Brechungsverhältnisse tropfbar flüssiger Körper schließt man dieselben in Hohlprismen ein, deren brechende Flächen durch Spiegelplatten gebildet find (Fig. 124). Diese Platten find auf die Richtung der Strahlen ohne Einfluß; die beobachtete Ablenkung rührt einzig und allein von dem Flüssigkeitsprisma her.



Da das Brechungsvermögen der Gase weit schwächer als das der festen Körper und der Flüssteiten ist, so kann man nur durch bedeutende Vergrößerung des Breschungswinkels eine einigermaßen merkliche Ablenkung erbalten.

Das bei den Bersuchen von Biot und Ara go angewendete Prisma besteht auszwei Glasplatten mit parallelen Flächen, die an den beiden Enden eines Glasrohres angebracht sind, das schief abgeschliffen ist, so daß die Glasplatten einen Winkel von 143° 7' 28" mit einauder bilden.

Bweinndzwanzigftes Rapitel.

Bon ben Linfen.

259. Brechende Mittel mit gekrümmten Flächen. — 260. Biconveze Linsen. — 261. Planconveze Linsen; Menisten. — 262. Zerstreuungslinsen. — 263. Optisiser Mittelpunkt. — 264. Secundäre Azen. — 265. Bilder durch Brechung erzeugt. — 266. Astronomisches Fernrohr. — 267. Terreftrisches Fernrohr. — 268. Galilei'sches Telestop. — 269. Zusammengesetzes Mikrostop. — 270. Sphärische Abweichung.

259. Brechende Mittel mit gekrümmten Flächen. Benn die Fläche, welche die gemeinsame Grenze beider Mittel bildet, gekrümmt ist, so geschieht die Brechung im Einfallspunkte wie auf einer ebenen Fläche, welche die zu diesem Punkte gehörige Tangente ausmacht. Die Birkung eines durch zwei gekrümmte Flächen eingeschlossenen brechenden Mittels bezüglich der Veränderung der Richtung der Strahlen und der Gruppirung derselben zu einem Lichtwündel läßt sich demnach einer unendliche Jahl von Prismen vergleichen, die nach einem bestimmten Gesetz vereinigt sind. Diese Wirkung läßt sich anwenden, um Strahlen, die von einem Punkte aus divergiren, convergirend, oder noch mehr divergirend zu machen. Die verschiedenen Formen von Gläsern, durch welche dies erreicht werden soll, umsaßt man unter dem gemeinschaftlichen Ramen Linfen.

Die sphärischen Linsen bestehen aus einem brechenden Mittel, gewöhnlich aus Glas, das durch zwei gekrümmte sphärische Flächen begrenzt ist. Man unterscheidet folgende Hauptformen der Linsen

I. Sammellinsen oder convergirende Linsen find am am Rande dunner als in der Mitte:

- a) Biconvere Linsen (Fig. 125).
- b) Planconvere Linsen (Fig. 126).
- c) Concav=convege Linfen ober Menisten (Fig. 127).

Fig 125, Fig 126. Fig. 127. Fig 128. Fig. 129. Fig. 130.



II. Zerftreuungelinfen ober bivergirende Linfen find in ber Mitte bunner als am Rande:

- a) Biconcave Linfen (Fig. 128).
- b) Planconcave Linfen (Fig. 129).
- c) Conver-concave Linfen (Fig. 130).

260. Biconvere Linfen. Die Figur 131 zeigt uns einen Querdurchschnitt ber Linfe. P ift ein in der Are gelegener leuchtender



Punkt, C und C' die Mittelpunkte beider Spharen, C'M und CN die Normalen des Einfalls- und Austrittspunktes, PMNP der Weg des Lichtstrahles außerhalb und innerhalb der Linse.

Bezeichnen wir mit x und y den Einfalls- und den Brechungswinkel beim Eintritt, mit x' und y' den Refractions- und Einfallswinkel beim Austritt, mit den Buchstaben der Scheitel die übrigen Winkel, so haben wir

$$y + y' = 180^{\circ} - H = C + C'$$
 (1)
 $x + y + x' - y' = 180^{\circ} - S = P + P'$ (2).

Ift der Winkel P sehr klein, entfernt sich das von dem leuchtenden Punkte ausgehende Strahlenbundel nur wenig von der Aze, so sind die verschiedenen Winkel, welche in die Verhältnisse (1) und (2) eintreten, sehr klein, und den Beziehungen der Brechung: $\sin x = 1 \sin y$, $\sin x' = 1 \sin y'$ kann man die einsacheren Beziehungen x = 1 y, x' = 1y' substituiren.

Die Berthe von x und von x' in die Gleichung (2) gebracht, geben bei Beruckstigung der Gleichung (1)

$$(l-1)$$
 $(C+C') = P+P'$. (3)

Diese Beziehung zwischen den Binkeln läßt fich in eine Beziehung zwischen den Entfernungen umwandeln, wenn man beobach= tet, daß genau

$$C = \frac{AN}{R}$$
, $C' = \frac{A'M}{R'}$

ift;

$$P = \frac{A'M}{D}, P' = \frac{AN}{D'},$$

annähernd und nur in dem Falle, in welchem die Strahlen fich nur wenig von der Are entfernen.

Sett man ferner A'M = AN, was fich im Falle einer Linfe von geringer Dide annehmen läßt, so hat man:

$$(1-1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}\right) = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}; \tag{4}$$

p', p find die Entfernungen AP', A'P, R, R' die Strahlen der beis ben spharischen Alachen

Diese Formel ist unabhängig von der Richtung der leuchtenden Strahlen zu der Aze; sie zeigt, daß Strahlen, in einem sehr engen Bündel begriffen, nach ihrer Brechung in der Linse, alle in einem Bunkte der Aze convergiren.

Die in einem mit der Axe parallelen, sehr dunnen Bundel begriffenen Strahlen vereinigen sich nach ihrer Brechung in einem Punkte, den man den Hauptbrennpunkt der Linse nennt. Die Entsernung dieses Punktes von der Austrittsstäche wird durch die Formel (4) gegeben. Setzt man p=0, p'=1, so wird

$$\frac{1}{f} = (1 - 1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'} \right). \tag{5}$$

Das Zeichen dieses Ausdruckes characteristrt eine Linse; ist es positiv, so giebt es die Convergenz an; ist es dagegen negativ, so zeigt es die Divergenz an. Die absolute Größe von $\frac{1}{s}$ bestimmt den Grad der Größe dieser beiden Effecte; je größer $\frac{1}{s}$ ist, desto stärker ist die Convergenz. Es folgt dies aus der nachstehenden Betrachtung.

Substituirt man in der Formel den Werth des zweiten Gliedes, so hat man:

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n'} = \frac{1}{f}$$
 (6)

Diese Formel, welche der Formel der Nebenbrennpunkte durch Reslexion (Seite 191) ähnlich ist, zeigt, daß die beiden Brennpunkte auf beiden Seiten der Linse sind, so lange post; die durch die Linse gebrochnen Lichtstrahlen convergiren in dem wirklichen oder physischen Brennpunkte.

Dieser Punkt liegt zwischen f und 2f für alle Werthe von p, die zwischen o und 2f liegen; für die Werthe von p die von 2f auf o über.

Bird p<f, so ist p' negativ und die Strahlen laufen nicht mehr zusammen, sondern divergiren von einem Punkte, den man den virtuellen Brennpunkt nennt; er liegt auf der Seite des leuchtenden Punktes. Bon der Linse ist er entfernter als der leuchtende Bunkt, wie es aus der folgenden Formel hervorgeht

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p'} + \frac{1}{f}; (7)$$

261. Planconvere Linfen; Menisten. Die Formel für die planconveren Linfen deducirt fich aus den vorstehenden, wenn man R'= fest; sie läßt fich direct feststellen und man findet:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = (l-1) \frac{1}{R}.$$
 (8)

Der Werth von $\frac{1}{f} = (l-1)\frac{1}{R}$ ist kleiner als der Werth $\frac{1}{f}$ der Formel (6).

Die Formel der Menisken wird erhalten, wenn man einem der Strahlen der Curve in der Formel (4) das Zeichen — giebt:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = (l-1) \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right)$$
 (9)

Die allgemeinen Effecte der Linse find dieselben wie die der vorstehenden Formeln, so lange R'>R; die Brennweite ist größerals bei den erstern Linsen.

262. Berftreuungelinfen. Die Formel

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{p'} = (1 - l) \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'} \right) \tag{10}$$

welche man erhält, wenn man die Zeichen der beiden Strahlen und das Zeichen von p' in der Formel (4) wechselt, ist die Formel der biconcaven Gläfer

Sest man R' = 0, so hat man die Formel der planconcaven Linsen.

Die der convex-concaven Linsen erhält man, wenn man R' negativ und zwar größer als R nimmt.

Diese drei Formeln führen zu denselben Schluffen: p' kann

niemals sein Zeichen andern und ist immer kleiner als p; die Punkte P und P' sind auf der nämlichen Seite der Linse; die Strahlen, welche aus der Linse austreten, bilden einen Regel, der mehr geöffnet als der Regel der einfallenden Strahlen ist, sie die vergiren stets.


Man kann jedoch den Fall unterscheiden, in welchem die einsfallenden Strahlen gegen einen Punkt der Axe convergiren; es ist dies bei Strahlen der Fall, die von einem Spiegel ausgehen oder durch eine convergirende Linse gegangen sind.

Die für diesen Fall paffende Formel wird erhalten, indem man bas Zeichen von p in der Formel (10) wechselt; fie wird fein:

$$-\frac{1}{p} - \frac{1}{p'} = (1 - 1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'} \right) = -\frac{1}{f}$$

Die Strahlen fahren so lange fort zu convergiren, als p<f; fie werden auch um so viel divergiren als p größer ist als f.

263! Optischer Mittelpunkt. Wenn man durch die Mittelspunkte der Kugeln, welche die Linse begrenzen zwei Parakelen CM, C'M' (Fig. 132) zieht und durch eine Gerade die, Punkte



M, M', wo sie die Oberstäche schneiden, berührt, so schneidet die Berbindungslinie die Axe in einem Punkte O, für welchen man hat:

$$CO: C'O = CM: C'M'$$

$$= CA: C'A;$$

woraus

AO:A'O = R:R' und AO:AA' = R:R + R' (a)

Der Punkt O ist also ein bestimmter und wird optischer Mittelspunkt genannt.

In den biconbegen oder biconcaven Linsen ist der optische Mittelpunkt innerhalb; seine Entsernung zu einem der Scheitel wird burch die Gleichung (a) bestimmt.

In den planconveren und planconcaven Linsen fällt er mit dem Scheitel der Linse zusammen, was man findet, indem man in der Gleichung (a) R'== fest.

In den convex-concaven Linsen oder Menisten liegt der optiiche Mittelpunkt außerhalb.

Irgend eine Gerade MM', welche durch den optischen Mittels punkt geführt wird, beschreibt auf den Flachen der Linsen zwei

parallele ebene Elemente. Wenn ein Lichtstrahl die Richtung MM' verfolgt, so wird er keine Ablenkung erleiden und der ursprünglichen Richtung parallel austreten.

264. Secundare Aren ober Rebenaren. Ift die Linse nur von geringer Dide, so fallen die Einfallslinie und die Ausfallslinie ziemlich zusammen und unterscheiden sich nur durch eine Linie von einander, die man die secundare Axe nennt und durch den optischen Mittelpunkt und einem außerhalb der Axe liegenden leuchstenden Punkt geführt ist; in dieser Axe liegt der Punkt, in welchem die von dem leuchtenden Punkte ausgegangenen Strahlen nach dem

Durchgange durch die Linse convergiren.

Die Formel der secundaren Brennpunkte ift der ber Sauptbrennpunkte ahnlich.

Formel der secundaren Brennpunkte. Ift Q (Fig. 133) der außerhalb der Axe liegende leuchtende Punkt, QO die zu diesem Punkte ge-börige secundare Axe, QM ein einfallender Strahl, M'Q' der entsprechende ausfallende Strahl, so findet man:

$$H + H' == Q + Q';$$

übrigens ist nach ben Gleichungen (1) und (2) Seite 203 und 204)

$$H + H' = (l-1)(C + C')$$

woraus


$$Q+Q'=(1-1)(C+C').$$

Erfest man die Winkel C, C', Q, Q' durch die Inversen $\frac{1}{R'}$, $\frac{1}{q'}$, $\frac{1}{q'}$, welche deuselben genau oder approximativ proportional sind, so hat man:

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{q'} (1-1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'}\right).$$
 (6)

Die Brennpunkte haben demnach auf der secundaren Axe dieselbe Lage wie die Hauptbrennpunkte auf der Hauptage.

Der Ort aller dieser Brennpunkte von Punkten, die von einem vor der Linse befindlichen leuchstenden Gegenstand ausgehen, erzeugt das Bild bieses Gegenstandes.



265. Bilber burch Brechung. Ift der Gegenstand eine kleine leuchtende, zur Aze perpendiculare Ebene, so wird das Bild ebenfalls nach der Formel (6) eben und perpendicular zur Aze und die Dreiecke OPQ und OP'Q' geben:

$$\frac{\mathfrak{Bilb}}{\mathfrak{Gegenftanb}} = \frac{p'}{p} = \frac{f}{p-f}.$$

Diese Gleichung zeigt, daß das Bild in Bezug auf den Gegenftand um so kleiner sein muß, je mehr dieser Gegenstand entfernt
ist, und daß es immer um den ganzen Werth, den p größer ist als
2 s. Das Bild erscheint außerdem verkehrt und liegt zwischen dem Hauptbrennpunkt und einem Punkte, der von der Linse um 2 f entfernt liegt.

p=2f, p'=2f; das Bild erscheint aufrecht und gleich dem Gegenstande. p<2f und >f; das Bild erscheint stets aufrecht und größer als der Gegenstand; es ist umgekehrt und entsernt sich schnell unter Vergrößerung von der Linse, in dem Maße als p sich f nähert; für p=f ist das Bild unendlich groß.

Diese Bariationen der Größe in Berbindung mit passender Beleuchtung erzeugen die Nebelbilder und die Bilder der Zausberlaterne (laterna magica).

Bei dem Sonnenmikrostop bringt man den Gegenstand in geringe Entfernung von der Linse; das Bild des Gegenstandes ersscheint auf einer entfernten Fläche. Der Gegenstand muß lebhaft beleuchtet sein, damit die Details des Bildes hinlänglich scharf und deutlich zum Vorschein kommen. Ju diesem Zwede wendet man nun Sonnenstrahlen an, die durch eine Sammellinse concentrirt worden sind. Bei dem Hydro-Drygenmikrostop (Gasmikrostop) benutzt man zu gleichem Zwede das Licht, welches sich bildet, wenn man die Flamme eines Gemenges von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas auf einen Cylinder von Kall leitet.

Lupen. Ist p<f, so ist das Bild virtuell und aufrecht wie bei den divergirenden Linsen (Fig. 134); bei diesen ist aber das




Bild dem Auge genähert und verkleinert, bei den andern dagegen ift es entfernt und verkleinert.

Bei der Lupe oder dem einfachen Milrostope, das in der That nichts Anderes als ein convergirendes Glas ift, wird die Entfernung p' durch die Beschaffenheit des Sehorgans bestimmt.

Bringt man eine Lupe ganz nahe an das Auge, so ift p' ungefähr die Beite des deutlichen Sehens, die bei einem gefunden Auge ziemlich 30 Centimeter beträgt.

Das Object muß demnach in eine Entfernung p von der Linfe gebracht werden, welche durch folgende Gleichung bestimmt wird:


$$\frac{1}{p} - \frac{1}{D} = \frac{1}{f};$$

D ift die Entfernung des deutlichen Sebens.

Die Bergrößerung $\frac{p}{p'}=\frac{D}{f}+1$, aus der vorstehenden Formel deducirt, ist bei übrigens gleichen Bedingungen um so größer, je fleiner f ist.

Brillen. Dieselbe Formel gilt für $D_f^1 = (l-1)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)$, wenn p einen bestimmten Werth hat. Bei den Kurzsichtigen und Weitsichtigen erhält das Auge nur einen undeutlichen Eindruck durch die Lichtstrahlen, welche auf die gewöhnliche Weise divergiren. Die ersteren bedürsen einer geringeren, die letzteren einer größeren Divergenz. Die ersteren müssen demnach convergirende Gläser, die letzteren dagegen divergirende Gläser anwenden, um die in der Entsfernung des gewöhnlichen deutlichen Sehens besindlichen Gegenstände wahrnehmen zu können.

266. Das aftronomische Fernrohr besteht im Allgemeinen aus zwei Sammellinsen (Fig. 135). Die eine derselben, das Ob-




jectiv genannt, empfängt die von den Gegenständen ausgehenden Strahlen und sammelt dieselben zu einem Bild; die andere Linse, das Ocular genannt, bricht die im Focus des Objectivs gesammelten Strahlen und zerstreut sie zu einem virtuellen Bilde, das sich in der Weite des deutlichen Sehens besindet. Das von dem

Objectiv erzeugte Bild muß demnach zwischen das Deular und ben Hauptbrennpunkt deffelben fallen; es ift verkehrt und stets kleiner als der Gegenstand, der, da es klein ist, fich in einer Entfernung von dieser Linse besindet, die größer ist als 2 f.


Bergrößerung. Unter dem scheinbaren Durchmesser eines Gegenstandes versteht man den Binkel, unter welchem man diesen Gegenstand sieht. Für Punkte, welche von der Erdoberstäche nur wenig entsernt sind, bleibt der scheinbare Durchmesser eines Gestirnes fast unverändert; er läßt sich als gleich dem Binkel betrachten, der im optischen Mittelpunkt des Objectivs durch die ängersten Strahlen des Gestirnes gebildet wird.

Daraus folgt, daß diefer Winkel annähernd durch $\frac{RK}{F}$ (Fig. 135) ermittelt wird, wobei F die Brennweite des Objectivs ausdrückt.




267. Das terrestrifde Rernrobr bestebt eben so wie das gstronomische Fernrohr aus einem Objectiv und einem Ocular, zwischen welche man, um das Bild umzufehren, zwei Sammellinsen A und B (Fig. 136) fest. Die durch das Objectiv gegangenen Strahlen bilden ihren Brennpunkt vor der Linse A und in einer Entfernung von diefer Linfe, welche der Brennweite derfelben gleich ift. Die Linse A empfängt diese Strahlen und refractirt fle auf die. Linse B, welche dieselben in ihrem Hauptbrennpunkte in geeigneter Entfernung von dem Ocular vereinigt. Die Prüfung der Rigur und des Ganges der Strahlen zeigt, daß bas Bild in Bezug auf den Gegenstand gerade fein muß.


268. In Galilei's Teleskop, das als Theaterperspectiv häusige Anwendung sindet,



ift das Ocular biconeav (Fig. 137), das Objectiv eine Sammellinse. Die durch das Objectiv kommenden Strahlen fallen auf das Ocular,



ehe fie sich zu einem Bilde vereinigt haben, convergirend und werben durch das Concavglas parallel in's Auge gelegt. Die Entsernung der beiden Gläser muß in demselben Sinne variiren als die Sehweite.



269. Zusammengesettes Mikrostop. Die Mikrostope bestehen im Allgemeinen aus zwei Sammellinsen, von denen die eine die Objectivlinse dem Objectiv zugewenzdet ist (Fig. 138), das sich etwas außerhalb der Brennweite besindet und stark erleuchtet ist. Das vergrößerte Bild entsteht zwischen dem Ocular und dem Hauptbrennpunkt deselben. Die Stelle, an welcher dieses Bild erscheint, muß so beschaffen sein, daß die von dem Ocular sich ausbreitenden Strahlen den zur gewünschten Deutlichseit ersorderlichen Grad von Divergenz haben.

270. Spharische Abweichung. Die bei ber Berechnung der Formel:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = (1-1) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R'} \right)$$

ju Grunde gelegten Bedingungen der Approximation werden nur felten erfüllt. Die

verschiedenen brechenden Ringe, aus denen die Linse besteht, haben ihre Brennpunkte in verschiedenen Punkten der Aze, und in den convergirenden Gläsern bewirken die außeren Schichten eine größere Convergenz nach dem Scheitel der Linse zu, als es bei den mitteleren Theilen der Linse der Kall ift.

Durch das Aufeinanderlagern diefer Bilder entsteht ein Ber-

schwimmen derfelben, das man dadurch vermindern kann, daß man die Lichtstrahlen, welche auf den Rand der Linse fallen, durch unsdurchsichtige Diaphragmen mit centraler Deffnung auffängt. Das einzige wirksame Mittel, die sphärische Abweichung oder die Abweichung von der Augelgestalt aufzuheben, besteht darin, aus Ringen zusammengesetzte Linsen anzuwenden. Fresnel hat derartige Linsen construirt, mit Hulfe deren man das Licht der Leuchthurme auf viele Meilen weit in das Meer hinauswerfen kann.

Preinndzwanzigstes Kapitel.

Bon ber Berftreuung bes Lichts.

271. Ungleiche Brechbarteit. — 272. Sonnenspectrum. — 273. Frauenhofer'sche Linien. — 274. Zerlegung der Farben. — 275. Erzeugung von weißem Lichte. — 276. Newtons empirische Regel. — 277. Fristrende Streisen.

271. Ungleiche Brechbarkeit. Alles, was in dem Borstehenben in Bezug auf die Brechungsverhaltnisse des Lichtes gesagt worben ist, bezieht sich nur auf einfarbige Strahlen. Wenn verschiebenartig gesärbte Strahlen durch brechende Mittel gehen, so erleiben diese Strahlen verschiedene Brechungen. Newton hat diese Ungleicheit in der Brechung durch solgende Versuche gezeigt.

1. Man nimmt ein viereckiges Stück Papier, das auf der einen Seite geschwärzt ist, theilt auf der andern Seite die Oberstäche durch eine perpendiculare Linie in zwei gleiche Theile und mahlt den einen dieser Theile blau, den andern roth. Diese gefärbte Fläche wird horizontal vor ein Fenster gebracht, durch welches Strahlen von den Bolken auf die Fläche fallen; letztere besindet sich auf einem breizten Stück schwarzen Tuches, das die Resterionen der weißen Lichtstrahlen verhindert. Man betrachtet darauf die Fläche durch ein Prisma, dessen Kante der Länge der Fläche parallel ist.

Wenn man die Kante des Prismas nach Oben dreht, so daß das Bild sich in Folge von Refraction erhebt, so scheint die blaue Sälfte weit höher zu sein, als die rothe. Das Gegentheil findet statt, wenn man das Prisma herumdreht. Daraus geht hervor, daß die rothen Strahlen weniger gebrochen werden, als die blauen.


Diefer Berfuch wird auch durch die folgenden beftätigt.

2. Um das Biered des vorigen Bersuches bringt man mehrere Faden von schwarzer Seide, und stellt dasselbe einige Centimeter

außerhalb des Hauptbrennpunktes einer Sammelinse, so, daß die Trennungslinie der Farben vertikal zu stehen kommt. Nachdem die gefärbte Fläche gehörig beleuchtet worden ist, bestimmt man mit Hülfe eines auf der andern Seite der Linse besindlichen Schirmes den Ort, an welchem das Bild am deutlichsten zu sehen ist. Da nun eine der Hälften deutlich hervortritt, während die andere verschwimmt und der Brennpunkt des blauen Bildes der Linse beträchtlich näher liegt als der Brennpunkt des rothen Bildes, so kann man aus diesem Bersuche ebenfalls den Schluß ziehen, daß bei gleichem Einfalle der Strahlen die blauen Strahlen stärker gebrochen werden als die rothen.

272. Sonnenspectrum. In der ungleichen Brechbarkeit der Lichtftrahlen hat man ein Mittel, leuchtende Strahlen zu analysiten und dieselben zu prüfen, ob fie einfach oder zusammengesett find.

Wenn man ein Lichtbundel durch den Laden eines dunklen Zimmers auf ein Prisma (Fig. 139) fallen läßt, so bemerkt man, daß das gebrochene Licht weder rund noch elliptisch ist, sondern daß ein



in die Lange gezogenes Farbenbild (Spectrum) entsteht, deffen Lange von dem brechenden Binkel bes Strahles und von der brechen-

ben Subftanz des Prismas abhängt. Ift das Prisma rein, so find die Seifencontouren des Spectrums scharf, die beiden außerssten Enden dagegen zeigen nur eine unbestimmte Grenze. Im Spectrum selbst unterscheidet man folgende sieben Hauptsarben, welche in der Ordnung der abnehmenden Brechbarkeit auf einander solgen:

Biolett, Indig, Blau, Grun, Gelb, Drange, Roth.

Diese Farben theilen sich aber nicht gleichmäßig in die ganze Länge des Spectrums. Theilt man die ganze Länge in 360 Th., so sind ungefähr 109 Th. vom Violett, 95 Th. vom Blau, 46 Th. vom Grün, 27 Th. vom Gelb, 27 Th. vom Orange und 56 Th. vom Noth eingenommen. Die Grenzen der einzelnen Farben lassen sich nicht mit Genauigkeit angeben, die Farben gehen vielmehr in Rüancen in einander über.

Ein jeder der homogenen Lichtstrahlen hat seine eigene Brechbarkeit und seine eigenthümliche Farbe, welche er auch beibehält,
wenn er auf irgend eine Weise gebrochen wird. Man erkennt dies,
indem man Strahlen von derselben Farbe, welche durch einmalige Brechung von andern gefärbten Strahlen getrennt worden sind,
durch ein zweites Prisma gehen läßt. Diese Strahlen, die man
durch eine kleine, in einer Tasel befindliche Deffnung sallen läßt,
um sie von den andern Strahlen des Spectrums zu trennen, werden gebrochen und erzeugen auf einem Schirme ein gefärbtes Bild
der Deffnung. Dieses Bild erscheint roth, wenn die durch die Dessenung sallenden Strahlen dem rothen Theil des Spectrums entsprechen, grün, wenn diese Strahlen grün sind u. s. f.

Daraus läßt fich schließen, daß das in das dunkle Zimmer fallende Strahlenbundel fein und dunn sein muß, denn ware es breit, so mußte das erhaltene Bild sich durch ein schärferes Spectrum verlängern.

3mei Ursachen schaben ber Deutlichkeit ber secundaren Bilber und folglich auch der Reinheit bes Hauptspectrums. Diese beiben Ursachen find:

- 1) die Breite des einfallenden Bundels;
- 2) die Größe des icheinbaren Sonnendurchmeffers.

In Folge der erftgenannten Ursache ift das erhaltene Spectrum ein Gemenge von Farbenbildern, welche durch einen jeden der Licht-

ftrahlen erzeugt werden, aus welchen das Lichtbundel besteht. Die außersten Farben allein find rein.

Die Birkung der zweiten Ursache ist ziemlich dieselbe. Gine jede der Farben erzeugt auf dem Schirme eine Ellipse, deren kleine Axe den anscheinenden Durchmesser der Sonne hat. Diese Ellipsen greisen in einander ein und man erhält austatt eines deutlichen zeinen Spectrums ein Spectrum, dessen Farbungen durch die Uebereinanderlegung der Schichten undeutlich geworden sind.

Diesem Uebelstande läßt sich dadurch abhelsen, daß man das durch die Dessnung im Laden gegangene Licht durch einen zweiten Schirm gehen läßt, in welchem sich eine kleine Dessnung befindet, oder, daß man anstatt des directen Sonnenlichtes die von dem Sonnenlicht, das sich im Brennpunkte einer Linse mit nahem Brennpunkte erzeugt hat, ausgehenden Strahlen anwendet. Die so ershaltene Lichtquelle ist, obgleich einem mathematischen Punkte versgleichbar, glänzend und lebhast. Das durch sie erzeugte Spectrum hat weniger Glanz als das gewöhnliche Spectrum, es ist aber rein und die durch die homogenen Strahlen erzeugten secundären Spectren erscheinen als deutlich begrenzte gefärbte Fleden.

- 273. Frauenhofer'sche Linien. Wenn das Prisma sehr rein ist, so sinder man, daß alle Theile desselben mit schwarzen Linien von grösperer oder geringerer Breite durchschnitten sind, welche mit der brechenden Kante des Prismas parallel laufen. Sie sind für jede Farbe in einer bestimmten Anzahl vorhanden und ihre Entsernungen von einander sind für Prismen von derselben Substanz unverändersich. Durch ihre Entsernung oder Annäherung, die in einer Substanz im Bergleich zu einer andern stattsindet, hat man ein Wittel, die Zerstreuungsvermögen dieser Substanzen zu bestimmen. Diese Linien werden Frauenhoser'sche Linien genannt.
- 274. Zerlegung ber Farben. Die Farben des Spectrums, die man auch Regenbogenfarben, prismatische Farben, einfache Farben nennt, geben, indem sie sich in verschiedenen Bershältnissen mischen, die verschiedenen Farben. Bringt man z. B. rothe Strahlen und gelbe Strahlen über einander, so erhält man ein Orange, welches dem Orange des Spectrums sehr ähnlich, aber ungleich weniger stabil ist; wenn man dieses Orange durch ein Prisma betrachtet, so löst es sich in die beiden einsachen Farben aus. Dasselbe geschieht mit allen zusammengesetzen Farben.

275. Erzeugung von weißem Licht. Das weiße Licht entsteht durch Mischen der einfachen Farben in den erforderlichen Bershältniffen. Dies kann auf folgende Beise nachgewiesen werden.

Wenn man das Spectrum mit einer Linse auffängt, so werden die verschiedenartig gefärbten Strahlen in einem Punkte vereinigt; wenn man nun in diesem Punkte das Sonnenlicht auf einem Papierschirm auffängt, so entsteht ein weißes Bild.

Benn man vor der Bereinigung der Strahlen durch das Spectrum eine oder mehrere derselben entfernt, so wird das Bild nicht weiß, sondern erscheint gleichförmig gefärbt.


Durch Mischen von gefärbten Bulvern in geeigneten Berhaltniffen läßt fich ebenfalls Beiß erhalten; Diesem Beiß ift aber Schwarz beigemengt.

Drehung einer gefärbten Scheibe. Dieselbe graue Farbung ist auch wahrzunehmen, wenn man einen Kreis aus Pappe, der in sieben mit den Regenbogenfarben bemalte Sectoren eingestheilt ist, schnell dreht. Geschieht das Drehen so schnell, daß wähsend der Dauer eines Lichteindruckes die verschiedenen Sectoren nach einander ihre Bilder auf derselben Stelle der Rephaut erzeugen, so wird in dem Auge der Eindruck von weißem Licht hervorgebracht. Da man aber nie die Nüancen der Farben so genau tristt, wie sie in dem Spectrum enthalten sind, so erscheint der Kreis beim Drehen nie weiß, sondern grau.

Die Sectoren oder die Bogen, welche ihnen entsprechen, mussen den Seite 215 angeführten Zahlen proportional sein, welche die sieben Farben des Spectrums repräsentiren. Stellt man sich vor, daß sie aus einem Sector in den andern mit derselben Intenssität und derselben Rüance, die sie in dem Spectrum besigen, übergeben, so bildet der Kreis die ununterbrochene Folge der Regenbogenfarben.

276. Empirische Regel von Newton. Dieselbe Regel tann auch dazu dienen, die Ruance und die Farbe eines zusammengessetzen Lichts zu bestimmen, wenn man die Componenten und die Intensitäten derselben kennt.

Von einem Punkt O, den man als Mittelpunkt betrachtet, aus, beschreibt man mit Hulfe eines Strahles, den man — i sest, eine Peripherie (Fig. 140), welche man in sieben Theile theilt, die den sieben Regenbogenfarben entsprechen.



Die Schwerpunkte dieser Bogen werden bestimmt, indem man an dieselben Gewichte bessestigt annimmt, die den Intenssitäten der Farben, die man zerssehen will, proportional sind. Darauf sucht man den allen diesen Gewichten gemeinschaftlichen Schwerpunkt z und verbindet ihn mit dem Mittelpunkt des Kreises. Der Bogen, der durch die Linie Oz geschnitten wird, giebt die Farbe der Mischung

an, die Lange Oz die Intenfitat Diefer Farbe.

Fällt 3. B. der Durchschnittspunkt y in die Mitte von FG, so ist die resultirende Farbe Gelb, und zwar Reingelb; ist dieser Punkt näher an F als an G oder umgekehrt, so wird sich das Gelbe ins Orange oder ins Grüne neigen.

Wenn der Schwerpunkt z in die Nähe der Peripherie fällt, so wird die Färbung sehr lebhaft sein; fällt er in die Mitte des Radius, so wird die Farbe einem Gemenge von gleichen Theislen Weiß und Gelb gleichen. Ift im Allgemeinen Δ die Entfernung des Schwerpunktes vom Mittelpunkt des Kreises, so giebt Δ die Quantität Gelb, $1-\Delta$ die Quantität Weiß an. If $\Delta=0$, so ist Weiß die resultirende Farbe.

Das Gesetz der Auseinanderfolge der Bögen auf der Peripherie zeigt, daß zwei Schwerpunkte sich nicht zu gleicher Zeit auf dem nämlichen Durchmesser befinden können; man zieht daraus den Schluß, daß durch Uebereinanderlegung zweier Regenbogenfarben niemals Weiß entstehen kann.

Complementare Farben. Diejenigen Farben, welche sich mit einander zu Beiß ergänzen, nennt man complementare Farben oder Ergänzungsfarben. Wählt man aus den Farben des Sonnenspectrums eine aus, so ist die Mischung aller übrigen die complementare Farbe derselben. Die complementare Farbe einer gegebenen Farbe bestimmt man nach Newtons empirischer Regel, wenn man den Mittelpunkt des Kreises mit dem Schwerpunkte dieser Farbe verbindet. Die Berlängerung dieser Berbindungslinie trifft die Peripherie an dem Bogen der Complementärfarbe.

277. Irifirende Streifen. Die Zerstreuung des Lichtes in den Mitteln, seine Wiederzusammensetzung, wenn die verschiedenen Strahlen ihre Eindrücke auf das Schorgan schnell folgen lassen, erklärt die Erscheinung, welche ein weißes Rechteck auf schwarzem Grunde darbietet, wenn man dasselbe durch ein Prisma betrachtet, dessen Kante parallel der Länge ist.

Denkt man sich die Oberstäche dieses Rechtedes in eine große Anzahl von sehr schmalen, der Länge parallelen Streisen zerlegt, so wird ein jeder dieser Streisen ein Spectrum erzeugen, dessen Strahlen in verschiedenen Höhen in das Auge fallen. Wird die Kante des Prismas nach Oben gedreht, so kömmt das Rothe zuerst, dann das Orange und so fort die zum Bioletten. Die unendlich große Anzahl von Sonnenspectren wird, mit Ausnahme der äußern Spectren, deren Grenzfarben isolirt bleiben, ihre Eindrücke so schnell auf einander solgen lassen, daß durch das Auge ein weißer Streisen gesehen wird, der mit iristrenden Fransen besetzt ist. Die oberen Jonen endigen Oben mit Roth, die unteren Unten mit Biolett.

Ist die weiße Flache sehr ausgedehnt, wie ein breiter Schirm oder das himmelsgewölbe, so erscheinen die iristrenden Zonen nicht mehr.

Vierundzwanzigftes Kapitel.

Bom Magnetismus.

278. Natürliche Magnete. — 279. Coërctitivtraft. — 280. Künstliche Magnete. — 281. Erzeugung fünstlicher Magnete. — 282. Richtung ber Magnetnabel. — 283. Magnetischer Meridian. Declination. — 284. Magnetischer Influs der Erde. — 286. Componenten der Einwirfung der Erde. — 287. Einfluß des Erdmagnetismus auf das Eisen. — 288. Magnetische Kraft eines Magneten. — 289. Declinationsboussole. — 290. Compaß. — 291. Inclinationsboussole.


278. Natürliche Magnete. Mit diesem Ramen bezeichnet man diejenigen Körper, welche schon in dem Justande, in welchem sie sich in der Natur sinden, eine magnetische Kraft bestzen. Zu diesen Körpern gehört der Magneteisenstein (Eisenoxydul-Oxyd = Fo3 O4), der sich an manchen Orten in der Natur in großen Massen sindet. Dieses Mineral hat die Eigenschaft auf gewisse Körper wie Eisen, Nickel, Robalt, Mangan, Chrom 2c. einzuwirken und sie an sich zu ziehen. Wir beschränken uns hier auf das Studium dieser Wirkung und die Erscheinungen, die sich unmittelbar daran knüpsen.

Wenn man einen Magnet in Eisenfeile walzt, so sindet man nach dem Herausnehmen, daß sich an den beiden Enden des Magneten die meiste Eisenfeile abgesetzt hat (Fig. 141). Man nennt diese Stellen die Pole des Magneten.



An diesen Polen befinden fich lange Fäden von Eisenfeile, die rechtwinklig auf der Oberfläche fteben.

Benn man auf einen Magneten ein Stud Papier legt und auf das Papier Eisenfeile durch ein Sieb fallen läßt, so ordnen sich, wenn man an das Papier stößt, die Eisentheilchen in regelmäßigen Curven (Fig. 141 bis), wodurch gewissermaßen die Gestalt des Magneten abgebildet wird.



Um diese eigenthümliche Bewegung der Eisentheilschen zu erklären, bringe man in die Rähe des Magneten kleine eiserne Chlinder. Der erste, der an dem Magneten hängt, zieht einen zweiten Chlinder an, dieser einen dritten u. s. f. Die Anzahl der so nach einander aufgehängten Chlinder (Fig. 142) ist von der Stärke des Magneten abhängig. Der Magnetismus des Magnes

Flg. 142.

ten entwickelt also in dem ersten Cylinder ein Attractionsvermögen, das sich von diesem Cylinsder auf einen jeden der folgenden fortpflanzt.

Wenn man von dem ersten Cylinder den Magneten entfernt, so kehren alle in den natürlichen Zustand zuruck und hören auf auf einan-


der zu wirken, wenn sie aus weichem Eisen bestanden. Wenn sie dagegen aus gehärtetem Eisen oder aus gehärtetem Stahl fabricirt, so behalten die Cylinder die Fähigkeit bei, anzuziehen, und sind in Magnete übergeführt worden. Der ursprüngliche Magnet hat weder etwas ausgenommen noch an seiner Kraft eingebüßt.

279. Coërcitiviraft. Der Unterschied in dem Berhalten des weichen Eisens und des gehärteten Stahles wird einer Kraft zugeschrieben, die man die Coërcitiviraft nennt. Durch diesen Ramen drückt man den Widerstand aus, der sich in den magnetischen Körpern der Entwicklung des Magnetismus, sowie der Schwächung des einmal entwickelten Magnetismus entgegensetzt. Diese Kraft wird in dem Eisen durch mechanische Einwirkung, wie durch Torston, durch Hämmern in der Kälte u. s. w. hervorgerusen. Durch Wärme wird sie vermindert, durch Kälte verstärkt. Kohle, Schwesel und

Arsenil entwideln diese Kraft, indem fle fich mit dem Gifen verbin= den, in hohem Grade.

280. Künstliche Magnete. Entgegengesete Pole. Kunstliche Magnete sind gewöhnlich Stabe aus gehärtetem Stahl, in welchem der Ragnetismus durch eigenthümliche Methoden entwickelt worden ist. Gewöhnlich haben diese Stabe zwei an den Enden liegende Pole.

Diese beiden Pole oder besser die beiden denselben entsprechenben Stellen des Stades besitzen entgegengesetzte Eigenschaften. Es lät sich dieß nachweisen, wenn man die verschiedenen Punkte des Magnetstades von dem Ende A bis zu dem Ende B (Fig. 143) einer dunnen Magnetnadel ab nähert, die an einem biegsamen dun-



nen Faben aufgehängt ift. Wird das Ende a durch den Theil AM des Magneten angezogen, so wird es von BM abgeftoßen; das Ende b dagegen wird von AM abgeftoßen, von BM abgeftoßen, von BM abgeftoßen.

Rimmt man anstatt der Radel einen der kleinen Cylinder des vorigen Bersuchs, die von Stahl sein mögen, und nähert man einem der Enden desselben die verschiedenen Bunkte der andern Cylinder,

so wird man finden, daß die gleichnamigen Enden sich abstoßen, die ungleichnamigen sich anziehen.


Eine jede Salfte des Magnetstabes besitzt also einen Magnetismus, welcher dem der andern Salfte entgegengesetzt ist. Wir werden bald seben, daß man den einen den nördlichen Magnetis= mus, den andern den fudlichen nennt.

281. Erzeugung kunstlicher Magnete. Solchen Stoffen, die wie der gehärtete Stahl eines bleibenden Magnetismus fähig sind, läßt sich der Magnetismus durch schon fertige Magnete, theils durch strömende Clektricität mittheilen. Wir betrachten nun die erste Mittheilungsweise. Die Methode, welche am häusigsken augewendet wird, heißt die Methode des einfachen oder des doppelten Striches, je nachdem man mit einem oder gleichzeitig mit zwei magnetischen Bolen streicht.

Bei der Methode des einfachen Striches gleitet man mit dem zu magnetistrenden Stabe von einem Ende desselben bis zum andern und stets in derselben Richtung über das eine Ende eines Magnetstabes oder den Pol eines Magnetsteines. Durch steben=bis achtmal wiederholtes Streichen ist die Nadel, obwohl nur schwach, magnetisch geworden.

Wenn die Nadel lang und nicht sehr gleichmäßig ift, wenn ferner die verschiedenen Buntte derselben mit ungleicher Geschwindigkeit über' den Magnet geführt worden sind, so zeigt fie häufig außer den beiden Polen an ihren Enden Zwischenpole oder Folgepuntte.

Bei der Methode des doppelten Striches, welche ein regebmäßigeres Magnetisiren des Stabes hervorbringt und von Duhamel ersunden worden ist, bringt man an die beiden vierectigen parallel liegenden Stahlstäbe, die magnetisirt werden sollen (Fig. 144), zwei andere Stahlstäbe (Anker genannt), so daß durch diese letzteren die beiden Stahlstäbe mit einander zu einer zusammenhängenden Eisenmasse verbunden siud.



Um nun in diesen Stäben den Magnetismus zu entwickeln, sest man zwei fünstliche Magnete (Streichmagnete) mit entzgegengesetzen Polen unter Binkeln von 15—20° auf die Mitte des Stabes in geringer Entzsernung von einander auf, streicht gleichzeitig mit dem einen Magnete nach dem einen, mit dem

andern Magnete nach dem andern Ende hin. Darauf hebt man die Magnete ab und bringt sie in die Mitte der Fläche des Stabes zurück. Dieselbe Operation wird ungefähr zehn Mal für eine jede der Flächen wiederholt. Dadurch wird dem Stahlstab das Magimum des Magnetismus ertheilt, welches er überhaupt unter diesen Bedingungen annehmen kann. Man nennt die so eben anzgesührte Methode die Methode des getrennten Striches. Sine andere Methode, die des ungetrennten Striches oder die Mesthode des Aspinus genannt, besteht darin, daß man die beiden Magnete wie vorher ausseht, dieselben aber in gleichbleibender Entsernung von einander haltend, gemeinschaftlich nach den Enden hinsund zurücksührt.

Rugen der Anker. Der Rugen der Armatur oder der Anker aus weichem Eisen ist leicht einzusehen. Der in dem Stahlstabe erregte Magnetismus wirkt auf das weiche Eisen ein und erzeugt darin zwei Pole. Die daraus in dem Stabe AB entstehende Reaction unterstützt die Wirkung der Striche und bringt in dem parallelen Stabe A' B' ein beginnendes Magnetistren hervor. Ein mehrmaliges Streichen mit dem Streichmagnete auf die beiden Flächen dieses Stabes bringt das Maximum des Magnetismus darin hervor.

Die vortheilhafte Anwendung von Stüden weichen Eisens bei dieser Operation erklärt auch den Rugen der Anker, die man bei künstlichen und natürlichen Magneten anwendet, in der Absicht, theils den Magnetismus zu conserviren, theils auch, um durch an sie ge-hängte Gewichte die Tragkraft zu bestimmen. Die Wirksamkeit der Anker beruht darauf, daß sie durch Bertheilung stark magnetisch geworden, wiederum vertheilend auf den Magneten zurückwirken und dessen Magnetismus erhöhen, andererseits durch diese Rückwirkung als beständige Quelle magnetischer Erregung die Schwächung, welche leicht sich selbst überlassene Magnete erleiden, verhindern.

282. Richtung ber Magnetnabel. Eine mit Gulse der genannten Versahren erhaltene Magnetnabel nimmt, wenn sie in ihrem
Schwerpunkte an einen beweglichen Faden aufgehängt und darauf
sich selbst überlassen wird, bald eine bestimmte Lage an. Sie neigt
sich auf die Horizontale hin und hat eine Richtung ungefähr von
Nord nach Süd. Ihr Nordende ist unter dem Horizonte der nördlichen Halbkugel, über dem Horizonte in der südlichen Halbkugel.
Benn man die Nadel aus dieser ihrer Gleichgewichtslage entsernt,
so gelangt sie nach einer Anzahl von Schwingungen wieder in dieselbe zurück.

283. Magnetischer Meribian. Declination. Der magnetische Meribian ist die durch die Richtung einer in ihrem Schwerpunkt aufgehängten Magnetnadel gehende Bertikalebene.

Wenn man den magnetischen Meridian mit dem geographischen Meridian des Beobachters vergleicht, so findet man, daß beide sich unter einem Winkel schneiden, den man die Declination oder Abweichung nennt.

Sacularvariationen der Declination. Die Declination ist von der Zeit und dem Orte abhängig. Im Jahre 1663 fiel der magnetische Meridian von Baris mit dem geographischen zusammen

und die Magnetnadel zeigte genau nach Rorden. Seit dieser Zeit aber findet eine Declination nach Westen Statt.

Gegen das Jahr 1818 hatte diese westliche Abweichung ihr Maximum erreicht; sie betrug 22° 32', seit dieser Zeit ging der Nordpol der Nadel wieder allmählich nach Osten. Im Jahre 1835 betrug die Abweichung noch 22° 04', am Ende des Jahres 1850 war sie uur noch 20° 30' 40", was ungefähr eine jährliche Berminderung von 6' 13" ausmacht. Diese Berminderung scheint im Zunehmen begriffen zu sein.

Eine ähnliche Bewegung ift auch auf andern Orten der Erdoberfläche beobachtet worden. Bariationen dieser Art werden säcu=
lare genannt.

Diejenigen Linien auf der Erdoberstäche, welche die Orte gleischer Declination mit einander verbinden, werden isogonische Lisnien oder Jsogonen genannt. In Folge der erwähnten Säcularsvariationen der Declination ändern dieselben mit der Zeit ihre Lage und deßhalb gelten geographische Karten, in welchen die Isogonen eingezeichnet sind, nur für einen bestimmten Zeitpunkt.

Es giebt jedoch Orte auf der Erdoberfläche, wie die westliche Spige der Antillen und Spigbergen, an welchen die Declination kaum mahrend eines Jahrhunderts sich andert.

Außer diesen fäcularen Bariationen bemerkt man auch Ofcillationen von kurzerer Dauer. Die monatlichen Bariationen der magnetischen Declination sind sehr unbedeutend; man hat sich bis jest darauf beschränkt, sie zu constatiren.

Die täglichen Bariationen scheinen mit der täglichen Wärmeperiode zusammenzuhängen. Bon $7\frac{1}{2}$ Uhr des Morgens bis $1\frac{1}{2}$.
Uhr Nachmittags geht der Nordpol der Nadel nach Westen; von dieser Zeit an dreht sie wieder nach Osten und hat ungefähr um 10 Uhr Abends ihren Lauf beendigt. Während der Nacht bleibt die Nadel ruhig, abgesehen dabei von der durch zufällige Störungen hervorgebrachter Bewegung.

Auf der südlichen Halbkugel findet eine umgekehrte Bewegung statt; der Nordpol der Nadel geht nach Osten und folgt übrigens eben so wie auf unserer Halbkugel der Bewegung der Sonne. Die Amplitude dieser täglichen Bariationen nimmt mit der magnetischen Breite zu und variirt mit den Jahreszeiten. Bom 1. April bis zum 1. October beträgt die Amplitude ungefähr 14 Minuten, für die übrigen sechs Monate des Jahres 9 Minuten.

Die zufälligen Beränderungen der Magnetnadel werden durch die magnetischen Ungewitter hervorgebracht, die sich durch das Erscheinen des Rordlichtes zu erkennen geben. Unregesmäßige Bewegungen der Magnetnadel geben den Lichterscheinungen des Ungewitters voraus. Dieses Ungewitter ist nicht wie das elektrische Ungewitter auf einen kleinen Raum beschränkt, sondern äußert seinen Einsluß auf einen großen Theil der Continente; die Einwirkung auf die Magnetnadel giebt sich an Orten zu erkennen, die von den Gegenden, an welchen die Lichtphänomene zu bemerken sind, sehr weit entsernt liegen.

284. Magnetische Inclination ober Neigung. Darunter versteht man denjenigen Winkel, welchen eine in ihrem Schwerpunkt aufgehängte Magnetnadel mit der Horizontalebene macht. Die magnetische Inclination, vom praktischen Standpunkte aus weniger wichtig als die Declination, ist weit weniger als die Declination studiet worden. Erk seit einigen Jahren ist auf zuverlässige Weise nachzewiesen worden, daß dieses Element der Declination analoge Bariationen darbietet. Im Jahre 1830 betrug die Inclination in Paris 67° 42'; im Jahre 1850: 66° 37'. Neue Untersuchungen haben gezeigt, daß die mittlere jährliche Berminderung 3' beträgt.

Diejenigen Linien auf der Erdoberfläche, welche die Orte gleischer magnetischer Inclination mit einander verbinden, werden isos klinische Linien oder Isoklinen genannt.

Mit dem Namen magnetische Pole bezeichnet man die Punkte, in welchen die Magnetnadel eine vertikale Lage annimmt. Berbindet man alle Orte mit einander, an welchen die Inclination gleich Rull ist, so erhält man den magnetischen Aequator, der aber nicht mit dem geographischen Aequator zusammenfällt, sondern eine Linie von doppelter Krümmung bildet, welche den geographischen Aequator in zwei Punkten durchschneidet; diese beiden Punkte, welche man die Knotenpunkte des magnetischen Aequators nennt, scheinen in einer sehr langsamen Bewegung begriffen zu sein.

Die täglichen und monatlichen Variationen der Inclination sind sehr schwach; die Amplitude derselben beträgt nicht viel mehr als 4'—5'.

285. Einfluß der Erde. Wenn man eine Magnetuadel über einen ftarken Magnet aufhängt, so bemerkt man, daß ste ihre magnetssische Axe in die Vertikalebene lenkt, welche durch die Linie der Pole des Magneten geht, und dabei ihre Pole nach der entgegen-

gesetzt bezeichneten des Magneten richtet. Benn man die Radel aus dieser Lage entsernt, so kehrt sie nach einer Reihe von Oscillationen in dieselbe zurud.


Durch die Analogie dieser Wirkung mit denjenigen Effecten, welche durch die unbekannte richtende Ursache der freischwebenden Magnetnadel erzeugt werden, ist man veranlaßt worden, den Erdkörper als einen mit zwei entgegengesetzen Polen begabten Magneten zu betrachten. Der eine dieset Pole wurde in der Nordpolegegend, der andere in der Südpolgegend sein.

In Folge dieser Sypothese, die man mit der Thatsache verbunden hat, daß gleichnamige Bole sich abstoßen, ungleichnamige sich anziehen, hat man in Frankreich dem Nordende der Nadel den Ramen Südpol, dem Südende dagegen den Namen Nordpol gegeben. In Deutschland psiegt man das Nordende Kordpol, das Südende Südpol zu nennen.

Die Wirlung des Erdmagnetismus ift eben so wie die Schwere einer Centralwirlung, die bei sehr nahe liegenden Puntten nach parallelen Richtungen bin wirkt.

Es folgt dieß aus den Bersuchen von Coulomb, der nach= gewiesen hat, daß die Kraft, mit welcher ein magnetisches Nendel in seine Gleichgewichtslage zuruckzusehren ftrebt, proportional dem Sinus des Ausschlagswinkels ift.

Die Wirfung der Erde auf die Magnete ist nur eine richtende; fie ist der Wirfung eines Kraftpaares zu vergleichen, das die Entfernung der beiden Pole des Magneten von einander als Hebelarme hat, dessen Kräfte ferner parallel der Richtung der frei aufgehängten Magnetnadel sind (Fig. 145). Die Länge des perpendiculären Gebelarmes varirt mit der Lage der Nadel; sie ist Null, wenn die Radel



in der Ebene des Meridians ift; fie variirt proportional dem Sinus des Ausschlagswinkels.

Das Borftebende folgt aus der Seite 227 angeführten Spothefe, nach welcher die Wirtungen, die von einem jeden der Bole der Erde auf die Bole der Magnetnadel ausgeübt werden, gleich, parallel und entgegengefest find.

Die Birkung der Erde auf eine Magnetnadel ift nur eine richtende und feine angiebende, benn, mare letteres ber Fall, fo mußte eine Magnetnadel mehr wiegen, nachdem fle magnetisch gemacht worden ift, als vorber. Gine auf einem Rort befindliche Dagnetnadel wurde, wenn die Birfung der Erbe auf einen Ragnet eine anziehende mare, fobald fie aufs Baffer gebracht wird, nach bem Rorden zu schwimmen fuchen, mas aber nicht der Fall ift.

- 286. Componenten ber Birtung ber Erbe auf einen Magneten. Bezeichnen wir mit a, B, y die Bintel der magnetischen Rraft mit ben figen rechtwinkligen Agen x, y, z (Fig. 146) und mit F die Intensität, so find die Componenten dieser Rraft nach den Axen:

 $F \cos \beta (y)$

Fig.146

 $F\cos\alpha(x)$

 $F \cos \gamma (z)$. Wir nehmen an, daß die Are von z vertikal sei.

Wenn die Nadel aus dem magnetischen Meridian entfernt wird, so werden die horizontalen Componenten F cos a, F cos \beta allein wirksam sein, um die Nadel in ihre Gleichgewichtslage zurudzuführen. Die vertifale Componente ift ohne allen Einfluß. Bei den Declinationsnadeln läßt fie fic durch ein Gegengewicht vernichten.

Wenn fich die Nadel um eine nicht biegfame, zu einer der Ebenen von X Z und von Y Z perpendicularen Age bewegt, fo ift die Bewegung und die Richtung durch die mit diesen Gbenen parallelen Componenten bestimmt; die horizontale Einwirkung ift burch die Steifheit der Are vernichtet worden.

Für die Winkel, welche die Nadel mit der Horizontalen in einer jeden dieser Ebenen bildet, findet man: .

(X Y)
$$\cot I' = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}$$
, (Y Z) $\cot I'' = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}$

Die Summe der Quadrate dieser Werthe führt auf die Gleichung $\cot^2 I' + \cot^2 I'' = \tan^2 \gamma = \cot^2 I.$

Diese Formel kann zur Bestimmung der Inclination dienen; sie zeigt, 1) daß eine doppelte Beobachtung der Inclination in zwei recht-winkligen Bertikalebenen die Beobachtung dieses Winkels in der Ebene des magnetischen Meridians unterstützen kann, 2) daß für 1'—I, I'' = 90°, d. h. daß in einer zu dem magnetischen Meridian perpendiculären Ebene die Nadel vertikal sieht.

287. Einfluß des Erdmagnetismus auf das Eisen. Die Magnetistrung eines Eisenstabes kann sich unter dem Einflusse der Erde eben so gut wie unter dem Einflusse eines Magneten entwickeln. Diese Einwirkung ist jedoch nur bei weichem Eisen zu bemerken.

Wenn man einen Stab aus weichem Eisen in eine der Richtung der Inclinationsnadel nahesommende Stellung bringt, so nimmt derselbe an beiden Enden entgegengesetzte Pole an. Durch Umsehren des Stabes werden auch die Pole umgekehrt.

Um den Stab dauernd magnetisch zu machen, muß er burch hammern oder Reiben wiederholt erschüttert werden.


- 288. Magnetische Kraft eines Magneten. Die Anzahl der Schwingungen, die in der Einheit der Zeit von einer dem Einflusse des Erdmagnetismus ausgesetzen Magnetnadel vollbracht werden, ift eine Function, welche aus dem Magnetismus des Erdkörpers und dem Magnetismus der Nadel zusammengesett ift.


Der erstere ist an dem nämlichen Orte für nicht weit auseinander liegende Periodent ziemlich constant; wenn man nach einander zwei auf die nämliche Beise ausgehängte Magnetnadeln schwingen läßt, so giebt das Berhältniß der Quadrate der Anzahl der Oscillationen das Berhältniß der richtenden Kraft der beiden Radeln an.

Durch dieselbe Methode läßt sich auch der Grad des Maguetifitiseins einer Radel ermitteln.

Auf diese Beise hat Coulomb gefunden, daß bei gleicher Länge und bei gleichem Gewicht die Compagnadeln in Gestalt eines Doppelpfeils eine größere richtende Kraft besitzen als Radeln von einer andern Form.

289. Declinationsbouffole. Die Nadel derselben besteht aus einer Stahlnadel, welche die Gestalt eines Doppelpfeils hat. In






ihrem Mittelpunkte befindet sich eine kreissörmige Oessenung, in welcher ein Achat-hütchen angebracht ist. Diesses Stück (Fig. 147) ist von ellipsoidischer Form, im Innern sorgfältig polirt und ruht auf einem conischen Zapsen, dessen Winkel 15 bis 20° beträgt. Dieser Winkel ist nach Versuchen von Coulomb für die Beweglichkeit der Nadel am vortheilhaftesten.

Die Nadel befindet fich in einem tupfernen Bebalter, in welchem ein in Grade getheilter Kreis angebracht ift. Der Bebalter ift mit einer Glastafel verichloffen und mit einer festen Axe verbunden, welche in einem Regel endigt. Der boble Suf des Instrumentes P Q, in dem sich die Axe AB befindet, trägt durch fechs divergirende Strablen einen Kreis, welchen man den Azimuthalfreis nennt, auf welchen die Winkelverande= rungen des Behälters aufgenommen werden tonnen. Die Veränderungen werden mit Sulfe von zwei Ronien Y und V' beftimmt.

Die Einfallsschrauben RR dienen zur horizontalen Einstellung des Instrumentes; eine Libelle N zeigt die Horizontalität an.

Um den Winkel der Nadel mit dem aftronomischen Meridian zu bestimmen, befindet sich auf dem Apparat ein Fernrohr, das um




die horizontale H beweglich ift; H liegt in der Bertifalsebene des Zapfens der Radel.

Das Fernrohr bewegt sich mit dem Behälter; es ist mit einem Fadenkrenz verbunden; durch eine einfache Abanderung kann es leicht in ein Mikrossop verwandelt werden.

Um die Declination zu meffen, richtet man das Fernrohr auf die beiden Enden der Radel und stellt ein, bis der Wittelpunkt der Fäden mit

den Bildern der Enden der Nadel coincidirt. Ift diese Bedingung erfüllt, so befindet sich die optische Are des Fernrohres in dem magnetischen Meridian. Um diese Ebene zu erkennen, braucht man nur das Fernrohr auf einen in der Nähe des Horizontes befindlichen befestigten Gegenstand zu richten und den Azimuth dieses Gegenstandes in Bezug auf den astronomischen Meridian zu bestimmen. Diese Operation kann mit Hulfe des Fernrohres und des Azimuthustreises ansgeführt werden.




290. Compaf. Bei dem gum Schiffsgebrauche bestimmten Compaß (Rig. 148) befindet fich die Radel auf einer freisför= migen Papierscheibe, die auf eine Blatte aus Marienglas Die Pavier= aufgeklebt ift. fcbeibe, die Bindrofe aenannt, enthält auf ihrer glache eine besondere Theilung in 32 Theile, die Striche der Bind= rofe genannt. Diese Binbrose wird auf die Magnetnadel fo befestigt, daß der Rullpunkt, oder mas baffelbe ift, der Rordpunft ihrer Eintheilung auf das Mordende der Nadel zu liegen

tommt: Das Ganze ift mit einem Dedel von Glas versehen, welcher die Radel von ftorenden Ginfluffen der Atmosphäre schützt


Die Borrichtung jum Biffren nach den Gegenständen besteht aus zwei Studen; eines berfelben ift eine auf die Ebene bes Rom= pafgebaufes fenfrechte Rupferplatte, in der Mitte mit einer Langenöffnung durchbrochen, in beren Mitte fich ein fleiner Raden gespannt befindet, der mabrend der Beobachtungen vertifal und fenfrecht auf Die Chene ber Rreiseintheilung bliden muß. Dan erbalt Diefe Bebingung erfüllt, indem man den gaden durch ein kleines Gewicht Sinter ben andern Theil, welcher bem erften gegenüber liegt, und der mit einer Deffnung verfeben ift, bringt man das Auge. Diefer Theil besteht mefentlich aus einem halbrunden Stud einer biconvegen Linfe, welches die Bestimmung hat, das Bild der Grade der Rreiseintheilung, das durch einen flaren Spiegel M qu= rudgeworfen wird, dem Auge naber ju bringen und ju vergrößern. Da die Deffnung der Buville einen merklichen Durchmeffer bat, fo vermag man auf diese beiden Arten zu gleicher Beit zu feben. Der vertifale Kaden erscheint bann als ein dunner Strich auf dem qurudgeworfenen Bild der ihm diametral entgegengesetzen Gintheilungen, und glebt burch dieses Uebereinanderfallen die Bestimmung ber Gefichtslinie leicht und genau an. Wenn man 3. B. das Instrument breht, bis der Faden auf 180° projicirt, so wird die Gesichtslinie mit der Richtung der Radel felbst zusammenfallen und die Abwei= dung der auf Diefer Richtung gelegenen Gegenstände Rull fein. Dreht man aber bas Gehäuse borizontal um einen gewiffen Binkel und läßt so die Besichtslinie auf andere Begenstände fallen, fo wird die Radel, die an der Bewegung nicht Theil nimmt, die Kreisein= theilung in der nämlichen Lage festhalten, und der Faden wird fich auf eine andere Bahl Grade projiciren, wodurch der Winkel, um den die Drehung erfolgt ift, gemeffen wird.

Der Seecompaß ist so eingerichtet, daß die Nadel ungeachtet ber Bewegungen des Schiffes horizontal bleibt. Zu diesem Zwecke ist die Büchse, in der sich der Compaß besindet, an eine Aze ange-bracht, die sich innerhalb eines Ringes drehen kann, während wieder dieser Ring 1 sich in einem zweiten größeren Ringe 2 und um eine auf der Aze des Ringes 1 senkrechte Aze drehen kann. Auf diese Weise kehrt die Nadel von selbst in die Vertikale zurück, so bald sie durch die Bewegung des Schisses daraus entsernt worden ist.



Der Compaß zum Aufnehmen (Fig. 149) besteht aus einer freischwebenden Radel, die sich in einem viersectigen Gehäuse besindet. Die Axe des Zapfens der Nadel fällt mit der Axe eines Zisserblattes zusammen, deren Linien 0,180 mit einer der Seiten des Gehäuses parallel ist. Dieser Compaß wird benupt, um den Restisch einzustellen oder Wintel zu messen. Im letztern Falle besindet sich an der Seite, die mit der Linie (0,180°) parallel ist, ein Fernrohr.

291. Inclinationsbouffole. Die Inclinationsnadel hat die Form einer länglichen Raute (Fig. 150) und ist über einer horizontalen Aze mittelst eines kupfernen Ringes aufgehängt. Gin verti-



kaler Kreis, der in der Ebene des magnetischen Meridians aufgestellt ist, und in deffen Ebene die Magnetnadel sich dreht, giebt die Inclination der letzteren an. Der horizontale Kreis hat die Bestimmung, dem vertikalen Kreis verschiedene Reigung gegen ben magnetischen Meridian zu geben.

An dem genau vertikal stellbaren, getheilten Kreise besinden sich zwei Stügen, welche die Pfannen für die horizontale Aze der Magnetnadel enthalten. Diese Aze muß genau durch den Mittelpunkt des getheilten Kreises, durch den Schwerpunkt der Nadel gehen und leicht beweglich sein. Der Rektangel, auf welchem die Nadel ruht, ist ein wichtiger Bestandtheil der Boussole; er besteht aus einem sesten Querstücke, das eine Schneide von Achat C trägt, und aus einem andern Querstück, das um die Aze beweglich ist. Lestere trägt Gabeln F, welche die Drehungsage der Nadel ausnimmt, wenn man sie nicht länger auf der Achatschneide ruhen lassen will.

Um die Inclination zu messen, nachdem die Declination oder die Richtung des magnetischen Meridians bekannt ist, stellt man die Ebene des vertikalen Kreises in diese Richtung. Sehr bald stellt sich die Nadel von selbst in die Richtung der Inclination. Will man nicht abwarten, bis sie sich in dieser Stellung sixirt hat, bis zu welchem Grade am vertikalen Kreise die Nadel bei den kleinen Oscillationen, die sie macht, ausschlägt und nimmt aus diesen das Mittel. Nach dem ersten Resultate wird die Nadel umgewendet, so daß der ansangs westlich gerichtete Theil der Orehungsaxe nun nach Osten steht, ohne aber zugleich die Pole der Radel umzuwenden und stellt die Beobachtung wie vorher an. Durch diese Umwensdung erhält man ein Mittel, die möglichen Beobachtungssehler zu verbessern.

fünfundzwanzigstes Rapitel.

Bon ber Eleftricitat.

293. Meibungselettricität. — 294. Leiter. Isolatoren. — 295. Clettrifirung der Metalle. — 296. Einfluß des Luftdrucks. — 297. Entgegengesetzt Clettricitäten. — 298. Spyothese über die Natur der beiden Clettricitäten. — 299. Bertheilung der Clettricität. — 300. Bertheilungseleftricität. — 301. Clettrische Anziehung. — 302. Neutralisation der beiden Clettricitäten. — 303. Clettrischer Funken. — 304. Clettrostope. — 305. Clettristrmaschine. — 306. Spydvoelettristrmaschine.

293. Reibungselektricität. Wenn man gewisse Körper, wie Schwefel, Harz und Glas mit Wollen- oder Seidenzeug reibt, so erlangen dieselben vorübergehend die Eigenschaft, leichte Körper, wie Papierschnitzel, Sägespäne, Kügelchen von Hollundermark u. s. w. anzuziehen. Diese Eigenschaft verschwindet aber nach einiger Zeit und die Körper verhalten sich gegen einander wie vor dem Reiben.

Wenn die geriebenen Glas- oder Harzehlinder von großen Dimensionen sind, so bemerkt man, sobald man den Finger dem Cylinder nähert, ein Anistern, und im Dunkeln einen Funken. An dem geriebenen Körper nimmt man im Finstern einen bläulichen Lichtschein wahr, welcher dem reibenden Zeug folgt.

Diese Eigenschaft gewisser, durch Reiben vorübergehend leichte Körper anzuziehen, ist mit dem Namen der Elektricität bezeichnet worden. In den ältesten Zeiten nämlich hatte man schon beobachtet, daß der Bernstein (im Griechischen Haxxpov, Elektron) durch Reiben die erwähnte Eigenschaft erlange.

294. Leiter. Isolatoren. Lange Zeit hindurch war man der Meinung, daß nur gewisse Körper die Eigenschaft erlangen können,

Clektricität anzunehmen. Genaue Versuche haben aber gezeigt, daß sich die Elektricität in allen Körpern entwickeln könne, daß sie aber nicht in allen im gleichen Maße zurückgehalten werde.

Benn man einer frisch geriebenen Harzstange einen Glasstab ober eine nicht geriebene Harzstange nähert, so findet man, daß eine Mittheilung der Elektricität stattfindet und der zweite Stab die Eigenschaft angenommen hat, leichte Körper anzuziehen. Der Sig dieser Eigenschaft aber ist begrenzt und erstreckt sich nicht viel über die Theile hinaus, die mit einander in Berührung waren.


Berührt man dagegen geriebenes Harz mit einem Metallchlinder, der von einem Stiel aus Glas oder Harz gehalten wird, so geht allerdings auch die Elektricität aus dem Harz in das Glas über, sie bleibt aber nicht an gewissen Stellen, sondern breitet sich über die ganze Oberstäche des Metalles aus. Bei metallischen Flächen sindet demnach eine schnelle Dissusion von Elektricität statt, was bei Harz- und Glaskörpern nicht der Fall ift. Letztere scheinen gegen die Elektricität eine gewisse Adhässon auszuüben und sie an den Berührungsstellen hartnäckig festzuhalten, ohne sie durch ihre Masse hindurchzuleiten. Man neunt diese Körper Nichtleiter oder Isolatoren, zum Unterschied von den erstgenannten, die man Leister neunt.

- . Harz, Glas, Schwefel, die meisten Metalloide, die Luft und Gase sind schlechte Leiter. Geglühte Rohle, die Metalle, die flüssigen Körper mit Ausnahme der Dele, organische Gewebe, den Wasserdampf betrachtet man als Leiter der Elektricität.
- 295. Cleftrifirung ber Metalle. Die augenblickliche Vertheilung der Elektricität in metallischen Körpern und Leitern, wie der Boden, Theile lebender Thier= und Pflanzenkörper ist die Urssache, warum man die Clektricität nicht wahrnimmt, wenn man Metalle reibt und dieselben dabei in der Hand hält. Versteht man aber die Metalle vor dem Reiben mit nicht leitenden Handhaben, so sindet man, daß sie eben so wie Glas und Harze elektrisch geworden kind.
- 296. Einfluß bes Luftbruckes. In feuchter oder fehr verdünnter Luft entwickelt sich entweder keine Elektricität, oder die entwickelte Elektricität verschwindet sehr bald wieder; daraus folgt, daß die Luft zugleich durch ihren Druck und durch ihr Isolirvermögen die Elektricität auf der Oberstäche der leitenden Körper zurüchfält.

Bei den Richtleitern unterftutt eine eigenthumliche Affinitat, welche die Elektricität felbst in der verdunntesten Luft erhalt, den Drud der Atmosphäre.

297. Entgegengefette Elektricitäten. Rachdem die Bebingungen, unter welchen Körper elektrisirt werden können, angegeben werden können, gehen wir zur Betrachtung der elektrischen Eigenschaft selbst über.

Benn man ein leichtes Rügelchen einer die Gleftricität leitenben Substanz, wie z. B. von Hollundermark, an einem Seidenfaden aufhangt (Fig. 151) und demselben eine elektrisitte harzstange nähert,



so wird das Rügelchen angezogen, bleibt einige Augenblicke an dem Harz haften, theilt demselben seine Elektricität mit und wird sodann wieder abgestoßen. Gleichnamig elektrisirte Körper stoßen demnach einander ab.

Nähert man nun dem Hollunderfügelchen, das durch Berührung mit dem Harz elektristrt worden ist, einen mit Wolle geriebenen Glasstab, so sindet Anziehung statt. Daraus geht hervor, daß das mit Wolle geriebene Glas nicht dieselbe Elektricität als das Harz annimmt.

Dieselbe Aufeinanderfolge der Effecte ift zu bemerken, wenn man das Hollundermarkfügelchen im nicht elektristrten Zustande zuerst dem Glasstabe und dann der Harzstange nähert.

Anfänglich hat man die durch Reiben des Glases mit Bolle entwickelte Cleftricität Glaseleftricität, die mit derselben Substanz auf Hanz erzeugte dagegen Hanzeleftricität genannt. Seit-

dem find diese Benennungen mit den passenderen Ramen der posi= tiven und der negativen Elektricität vertauscht werden.

Um alle Zweideutigkeiten zu vermeiden, ist man übereingekommen, die Elektricität eines Körpers, der ein isoliertes Pendel anzieht, welches mit einer durch Reiben mit Wollenzeug elektrisch gemachten Harzstange berührt worden ist, positive oder + Elektrität zu nennen. Diejenige Elektricität, welche dieses Pendel abstößt, bezeichnet man mit dem Namen der negativen oder — Elektricität.

298. Sprothesen über bie Ratur ber beiben Gleftricitaten. Die eleftrischen Eigenschaften der Rorper werden im Allgemeinen diesen beiden Gleftricitaten jugeschrieben. Die Molefule ber einen diefer Eleftricitäten wirken durch Repulfion auf einander ein und durch Attraction auf die Moleküle der andern Gleftricität. In Körpern, die fich im natürlichen Buftande befinden, find Diefe Kluffigkeiten vereinigt, fie haben fich gegenseitig neutralifirt und bilben die gebundene Eleftricität. Durch Reibung und durch alle übrigen bekannten Elektricitätserregungsmittel wird die gebundene oder neutrale Elektricität gerfest. Die Gefege, nach welchen Diese Rersetung erfolgt, find uns unbefannt, wir miffen nur, daß zwei. an einander geriebene Rorper entgegengefeste Gleftricitäten anneh-Die Art ber Gleftricitat, welche ein jeder Rorper nach dem Reiben enthalt, ift von der Ratur und dem phyfitalifchen Buftand ber geriebenen Rorper abhängig. Scheinbar unbedeutende Umftande, wie g. B. eine Beranderung auf ber Oberflache, ber Thermometer= Rand, die Richtung, nach welcher gerieben wird, find hinreichend, um eine Beranderung des eleftrischen Ruftandes in den entgegenge= fetten zu bewirken. .

Die Cleftriffrung durch Reiben findet für jeden Buftand der Körper ftatt.

Bei dem Versuche des Quedfilberregens (Seite 9) bewirkt die Reibung der Quedfilbertropfchen die Elektristrung des Glases.

Die bei diesem Bersuche frei werdende Elektricität erklärt das Benchten, welches man im Dunkeln bemerkt, wenn man die Quecksilsbersaule des Barometers schnell bewegt, oder Quecksiber auf die trocknen Bande eines Porcellangefäßes fallen läßt.

Safe und Dampfe find ebenfalls fähig, durch Reibung elektrifirt zu werden; wenn man auf eine Fensterscheibe trodue Luft blaft, so wird fie positiv elektrisirt. 299. Bertheilung ber Glektricität. Die Glektricität verbreitet fich nur auf der Oberfläche leitender Körper.

Um dies zu beweisen, uimmt man eine hohle Metallugel, die isolirt und mit einer kreisförmigen Deffnung versehen ist; durch diese Deffnung bringt man eine kleine Scheibe aus Flittergold, die an einer Siegellackstange besestigt ist, in die Augel, ohne jedoch die Wände derselben zu berühren, und sett die Scheibe mit der innern Fläche der Augel in Berbindung. Darauf entfernt man die Scheibe aus der Augel und nähert sie dem Elektrostop (siehe weiter unten). Ist der Persuch gelungen, so bemerkt man nicht die geringste Menge von Elektricität. Wird dagegen die nämliche Scheibe mit der äußern Fläche der Augel in Berührung gebracht und sodann dem Elektrossop genähert, so wird letzteres sogleich angezogen. Das elektrische Fluidum befindet sich demnach nur auf der äußern Oberstäche der Augel und nicht auf den innern Punkten der Oberstäche.

Dieselben Erscheinungen lassen sich bei Leitern von jeder Form beobachten; daraus schließt man, daß das elektrische Fluidum auf einen elektristren Leiter auf der außern Oberstäche derselben eine dunne Schicht bildet, welche durch den Druck der Luft erhalten wird.

Die Dicke dieser Schicht ist auf einer Kugel constant. Bei elliptischen Körpern richtet sie sich nach der Form und den Axen derfelben.

Bon der Dicke dieser Schicht, welche nach den Berechnungen von Poisson zu der Spannkraft sich wie das Quadrat verhält, hängt das Bestreben zur Ausgleichung des Zwangszustandes, in welchem sich die Elektricität in Bezug auf ihre Umgebung besindet, oder die elektrische Spannung ab.

Ist ein Körper sehr lang, so kann der Fall eintreten, daß die Spannung an dem einen Ende weit größer ist, als am andern, und dadurch der Luftdruck überwunden wird. In diesem Falle entweicht die Elektricität an diesem Ende.


Daffelbe findet bei Körpern statt, die in einer Spipe endigen; das Entweichen der Elektricität geht sehr schnell vor fich.

Wenn man auf einen elektristren Leiter, der mit einem Pendel versehen ist, einen in einer Spipe endigenden Leiter bringt, so bes merkt man, daß das Pendel keine Elektricität mehr anzieht.

300. Bertheilungseleftricitat. Ans der Theorie der beiben

elektrischen Flüssgeiten folgt, was stattsinden muß, wenn man einen Körper im natürlichen Zustande einem elektristrten nähert. Die anziehende Wirkung einerseits, die abstoßende Wirkung andererseits, welche die freie Elektricität auf die beiden Flüssigseiten, aus welchen die neutrale Elektricität besteht, ausübt, bewirkt eine Zerlegung der letteren. Die entgegengesett bezeichnete Flüssigseit wird von denzienigen Theilen des Leiters angezogen, welche dem elektristrten Körper zunächst liegen; die gleichnamige Flüssigseit dagegen wird gegen die entserntesten Theile des Körpers hin abgestoßen. Unter diesem doppelten Einslusse theilt sich die Oberstäche des Leiters in zwei Zonen, von denen die eine positiv, die andere negativ elektristrt ist. Die Dicken der elektrischen Schicht nehmen von den äußersten Enzben einer jeden Zone bis zu dem mittlern Theile ab.

Alle diese Folgerungen der Theorie der beiden Flüssigkeiten können durch das Experiment bewahrheitet werden. Um diese Folgerungen zu studiren, bedient man sich eines metallenen Cylinders, dessen außerste Enden abgerundet sind (Fig. 152). Der Cylinder ist durch einen Glassuß isolirt. Wird derselbe dem Conductor einer



Elektristrwaschine genähert, so ladet sich das der Elektricitätsquelle zunächst gelegene Ende des Eylinders mit negativer Elektricität, das entgegengesette Ende mit positiver. Bon diesen Enden aus verbreiten sich die Elektricitäten in entgegengesetzter Richtung und nehmen an Intensität ab bis zu der Mittellinie, in welcher sie sich vollständig neutralistren.

Die Vertheilung der Flüssigkeit auf jeder Jone läßt sich leicht mit Hülfe eines Hollundermarkpendels studiren, das man von einem Ende des Cylinders nach dem anderen bringt. Je nach der Länge des Cylinders kann man auch an demselben Pendel anbringen, die aus zwei Leinfaden und Hollundermarkfügelchen conftruirt sind; diese Pendel gehen sogleich auseinander, sobald der Cylinder dem Conductor der Maschine genähert wird. Die Divergenz der Bendel vermindert sich von dem Ende nach dem mittlern Theile zu.

Die Bertheilung der Fluffigkeit verandert fic, wenn man den Cylinder dem Conductor der Maschine mehr oder weniger nabert;

die Quantität der zersetten neutralen Fluffigkeit verandert fich in derfelben Zeit.

Wenn man den Cylinder entfernt, so vereinigen sich die beiden getrennten Flüfsigkeiten und der Cylinder nimmt wieder den natürlichen Zustand an. Der momentan gestörte elektrische Zustand der Maschine nimmt ebenfalls wieder seine frühere Beschaffenheit an.

301. Clektrische Anziehung. Der Fundamentalversuch der Elektricität findet durch vorstehende Thatsache eine einsache Erklärung. Wenn leichte Rörper mit einem elektrisitten Rörper zusammengebracht werden, so wird die in ihnen enthaltene gebundene Elektricität zersett, die Flüssigkeit von derselben Bezeichnung wie die des elektrisitten Rörpers wird abgestoßen, die entgegengesette Flüssigkeit nehst dem Körper selbst angezogen.

Die anziehende Wirkung ist mehr oder minder stark, je nache bem die Zerlegung der Elektricität mehr oder minder leicht vor sich geht; ein Hollundermarkfügelchen, das der Bewegung der Klussigkeiten keinen Widerstand entgegensetzt, wird lebhafter angezogen, als eine Wachskugel.

302. Reutralisation ber beiben Glektricitäten. Wenn zwei mit entgegengesetter Elektricität geladene Körper sich bei einander befinden, so bewirkt die Attraction beider Flüssigkeiten zu einander eine Anhäufung auf denjenigen Theilen dieser Körper, die am nächsten bei einander liegen.

Ist die Annäherung beider Körper genügend, so ist die große Spannung an allen denjenigen Punkten, an welchen die Elektricität angehäuft ist, die Ursache, daß die Luftschicht, welche beide Körper trennt, zerrissen wird und beide Flüssteiten sich wieder vereinigen. Die Berbindung geht unter Luft- und Wärmeverbindung vor sich. Die Bewegung der Elektricität, welche eine Ausgleichung erzielt, nennt man das Strömen der Elektricität, die bei der Ausgleichung statisindende Feuererscheinung den elektrischen Funken. Das dabei zu bemerkende Geräusch rührt von der plöplichen Bewegung der Luft her.

Aus dem, was über den Einfluß eines elektrisiten Körpers auf die Leiter angegeben worden ist, solgt, daß ein Funke auch von einem elektrisiten Körper auf einen im natürlichen Juftande besindlichen überspringen kann. Der Funke kann selbst bei gleichnamig elektrisiten Körpern unter gewissen Umftanden wahrgenommen werden.

Die Entwickelung dieses Einstusses läßt sich in diesem Falle verfolgen, wenn man den einen Körper dem andern nähert. Die Abstohung, die anfänglich bei einer gewissen Entsernung merklich ist, wird schärfer in dem Maße, als die Entsernung abnimmt. Bei noch geringerer Entsernung hört sie auf und geht in Anziehung über.

Dieser secundare Effect ist wohl zu berücksichtigen, wenn die Art der Elektricität, die in einem Körper entwickelt worden ist, durch die Anziehung oder Abstohung eines elektristrten Pendels bestimmt werden soll. Man darf den Körper nur nach und nach nähern, damit man die ersten Zeichen der elektrischen Einwirkung, die allein maßgebend sind, wahrnehmen kann.

303. Clettroffope. Die Elektroslope, oder auch Elektrometer genannt, find Instrumente, durch welche nachgewiesen werden soll, ob ein Körper Elektricität überhaupt, und welche Art derfelben er besitzt.

Das einfachste Elektrostop ist das oben erwähnte Hollunder= markpendel. Bei Beitem empfindlicher ist das Goldblattelek= trostop (Kig. 153), welches aus zwei gleichlangen Goldblattstrei=



fen besteht, die an dem untern Ende eines glatten Messingdrahtes so aufgehängt sind, daß sie im natürlichen Zustande ihrer ganzen Länge nach sich decken. Der Metalldraht geht durch den oberen Theil einer gläsernen Glocke und endigt oben in eine Augel. Sobald der Apparat elektristet wird, so fangen die Goldblättchen sogleich an zu divergiren; die Divergenz ist um so stärker, je größer die Menge der Elektricität ist. Entsernt man den Körper, so hört die Divergenz aus.

Bermittelst dieses Apparates ist man im Stande, auch die Art der Elektricität zu erfahren, wenn man ihn vorher mit einer bekannten Elektricität lud.

Divergiren die so geladenen Blättchen, wenn man den Apparat der elektrisiten Körper nabert, so find sie mit derfelben Glektricität geladen. Nähern sie sich dagegen. so ist die Glektricität des Körpers der der Blättchen entgegengesett.


Diese Probe muß unter Beobachtung derfelben Borfichtsmaßregeln angestellt werden, die bei ber Probe mit dem Hollundermart-

pendel angegeben worden sind. Die Annäherung der Blättchen könnte sich im Entfernen verwandeln, wenn man den elektrisitren Körper der Rugel des Elektrostopes schnell nähert.

Wenn man das Clektrostop laden will, bringt man den Knopf desselben mit einem elektristrten Leiter in Berührung, oder, was noch besser ist, man theilt die Clektricität mit einem Glasstabe oder einer Siegellacktange mit, welche mit wollenem Zeuge gerieben worden ist. Wenn man den Metallknopf des Apparates mit dem Finger berührt, während derselbe unter dem Einflusse der Clektricität des Cylinders sich besindet, so geht die gleichnamige Elektricität in den Boden, die andere bleibt in dem Metall und bewirkt die Divergenz der Blättchen, sobald der Einsluß entfernt ist.

Ein anderes Clektrostop enthält statt der Goldblättchen Stroh= halme, welche von leicht beweglichen Ringen aus sehr feinem Me= talldraht getragen werden.

304. Clektrifirmaschine. Die Elektrifirmaschine wird benutt, um durch Reibung und Mittheilung größere Mengen von Elektricität zu erzeugen. Sie besteht (Fig. 154) aus einer großen Glas-



scheibe P, welche in der Mitte eine Deffnung hat, durch welche die mit einer Kurbel versehene Drehaze geht. Die beiden Flächen die= 16*

fer Scheibe werden beim Drehen gegen elastische, mit Leder bekleibete und mit Pferdehaaren ausgestopfte Kissen gerieben. Bei den gewöhnlichen Maschinen sind zwei Reibzeuge vorhanden, die sich an den beiden Enden des vertikalen Durchmessers der Scheibe bestinden.

Das Leber entwidelt beim Reiben auf Glas nur geringe Mengen von Elektricitat.

Man hat gefunden, daß es vortheilhaft sei, es mit gewissen Substanzen zu überstreichen. Diejenigen Substanzen, die für diesen Zweck passend gefunden worden sind, sind das Musivgold (eine Berbindung des Schwesels mit Jinn) und ein Amalgam aus Jins und Zinn (häusig wender man auch ein Amalgam aus 1 Th. Jinn, 2 Th. Blei, 2 Th. Duecksiber an). Diese Substanzen werden mit Vett gemischt und auf das Leder ausgetragen. Indem sie auf dem Glas gerieben werden, nehmen sie negative Elektricität an. Diese Elektricität geht durch die Halter, an welchen die Kissen besindlich sind, und durch den Tisch T, auf dem die Maschine steht, in den Boden.

Ginem jeden Reibzeug entspricht ein isolirter Conductor MM, gewöhnlich ein auf Glas rubender und dadurch isolirter hobler Rorper aus Messingblech mit überall abgerundeter und polirter Oberflache. Auf den Conductor wirft die positive Eleftricität des Glafes ein. An den beiden Conductoren der Mafchine befinden fich die Arme cc, welche bis in die Nabe ber geriebenen Glasflache reichen und an ihren Enden, den sogenannten Saugern, meift mit Spigen verseben find, die der Glasflache zugekehrt find. Diese Spigen begunftigen das Ausfließen der negativen Gleftricität der Conductoren nach der pofitiven Glektricitat der Glasscheibe gu. Die beiden Conductoren find mittelft eines transversalen Cylinders mit einander verbunden. Vor dem jedesmaligen Gebrauche der Maschine muffen das Glasgefäß sowie die Glasfüße des Cylinders durch ein erwarmtes wollenes Tuch abgewischt werden, um davon Staub und Keuchtiafeit zu entfernen, da durch die Leitungsfähigkeit der feuchten Luft eine fraftige Wirkung der Maschine verhindert wird.

Die Anhäufung des elektrischen Fluidums wird durch ein Hollundermarkpendel (Fig. 155) angezeigt, das sich auf einem getheilten Kreise bewegen kann.

Fig 155

Bermittelft dieser Maschine kann man nur die eine Art der Elektricität, nämlich die positive erhalten.

305. Fortsetzung. Bon andern Maschinen, welche beide Arten von Elektricität geben, ist die Masschine von Nairne (Fig. 156) anzusühren. Dieselbe besteht aus einem großen Glaschlinder D, der in seiner ganzen Länge durch ein Kissen gerieben wird. Das Kissen C steht mit dem Conductor A in Berbindung, welcher eben

Fig.156.

so wie die Axe des Cylinders isolirt ist. Die negative Elektricität des Kissens geht in diesen Conductor. Ein zweiter isolirter Conductor B, welcher dem ersten parallel steht, nimmt die positive Elektricität des Cylinders auf.

Sest man den Conductor B mit dem Boden in Berbindung, so ist die Maschine mit negativer Electricität geladen; sie giebt im Gegentheile nur positive Elektricität, wenn man den Conductor A mit dem Boden verbindet.

306. Hobroelektrisirmaschine. Bu der Construction dieser Maschine hat die vor einigen Jahren in England gemachte Entbeckung frästiger Elektricitätsäußerung an dem Ressel einer Dampf-maschine den Grund gelegt. Diese Maschine besteht im Wesent-

lichen aus einem durch Glasfüße isolirten Dampstessel, auf welchem sich ein Hut besindet. Auf letterem ist ein kurzes Rohr angebracht, auf dem sich ein System von Dampsausströmungsröhren sestgesschraubt besindet. Der Kessel und der ausströmende Damps sind stets entgegengesetzt electrisch. Der Damps ist positiv elektrisch. Um diese Electricität abzuleiten, sind vor den Dampsausströmungszöhren Spitzen angebracht, welche die Elektricität in einen Condustor unn von da in den Erdboden leiten. Der Kessel erscheint sodann kräftig elektrisch.

Sechsundzwanzigftes Kapitel.

Bon ber gebunbenen Glettricitat.

307. Clektrophor. — 308. Condensator. — 309. Franklin'iche Tafel. — 310. Lepbener Flasche. — 311. Nupen der Belegung. — 312. Clektrische Batterie. — 313. Mechanische Birkungen des elektrischen Stromes. — 314. Clektrisches Flugerad, — 315. Ausdehnung der Flüssigkeiten. — 316. Physikalische Birkungen des elektrischen Stromes. — 317. Thermische und optische Birkungen. — 318. Bhysiologische Birkungen.

307. Elektrophor. Der Elektrophor hat eben so wie die Elektristrmaschine den Zweck, Elektricität in größerer Menge zu liesfern. Derselbe besteht aus einem Harzkuchen mit möglichst ebener Oberstäche, der sich in einem Teller von Holz oder von Metall bestindet, und aus einem leitenden Deckel, der entweder durch seinen Schnuren oder durch einen gläsernen Handgriff isolirt ist (Fig. 157).



Die Elektricität wird auf dem Harze durch Schlagen mit einem trodnen Kapenfell entwidelt, und sodann der mit der isolirenden Handhabe persehene Dedel auf das Harz gesett. Die Elektricität des Harzes zersett die Elektricität des Dedels, zieht die posttive Elektricität desselben an und stößt die negative zurud. Diese Elektricität geht in


den Boden, sobald man den Deckel mit dem Finger berührt; die im gebundenen Zustande auf der unteren Seite des Deckels besindliche positive Elektricität wird frei, sobald man den Deckel in die Höhe hebt.

Die in dem Harz entwidelte Elektricität wird durch die Affinität dieser Substanz und durch das Isolievermögen der Luft zuruckgehalten. Wenn man den Apparat an einem trocknen Orte ausbewahrt, so läßt sich die Elektricität auf diese Beise mehrere Monate lang conserviren.

In der neuern Zeit hat man den Harzluchen des Elektrophors zwedmäßig durch eine dide Glasplatte ersett, die auf ihrer oberen Seite mit einer dunnen Lage von Collodium überzogen worden ift.

308. Conbensator. Das Gebundenwerden der Elektricität eines Körpers durch die eines anderen, in entgegengesetztem Sinne elektristren, ist mit einer Reaction begleitet, die durch solgenden Apparat augenscheinlich gemacht werden kann.

Dieser Apparat (Fig. 158) besteht aus zwei Metallblattchen A und B von derselben Korm und Größe, welche sommetrisch auf



einer doppelten Glasplatte von größeren Dimensionenbesestigt sind. An jeder dieser Platten besindet sich ein leichtes elektrisches Pendel. Man nähert den Apparat dem Conductor einer Elektristrmaschine, so daß A, nicht aber B elektristrt wird. Die Platte A nimmt dieselbe Spannung wie die Elektricitätsquelle an, das Pendel a erhebt sich und sogleich entsernt sich das Pendel b aus der Bertisale. Diese Wirfung ist vorauszusehen; sie rührt von dem Einflusse der positiven Elektricität von A auf die neutrale Flüssigseit von B her. Sie verschwindet, wenn man A von B entsernt

ober fie mit dem Boden in Berbindung sest. Die beiden einen Augenblick getrenuten Fluffigkeiten von B vereinigen fich wieder und bie Platte kehrt in ihren natürlichen Zustand zuruck.

Wenn man dagegen B berührt, während dasselbe mit A verbunden ist, so geht die positive Elektricität, durch die positive Glektricität von A abgestoßen, in den Boden und die negative Elektricität wird latent. Das Pendel B fällt wieder herab, als wenn alle Elektricität aus der Platte B verschwunden wäre; a geht herunter, als ob die Elektricität von A einen Verlust erlitten hätte.

Wenn man die doppelte isolirende Platte trennt, so gerathen die Pendel von Reuem in Bewegung und die Platten zeigen eine entgegengesette Elektristrung. Die beiden Elektricitäten bönnen sich also durch die Glasplatten hindurch neutralistren und der Einwirztung der ersteren entspricht die Einwirkung der zweiten.

Conbensation. Die Spannung der positiven Geltricitat von A wird burch biefe Renction vermindert, und diese Platte kann ans

der Quelle eine neue Quantität Elektricität erhalten. Dies ist in der That der Fall. Benn man A mit dem geladenen Conductor der Maschine in Berbindung setzt, so stellt sich die nämliche Spannung auf allen Theilen, die mit einander in Berbindung stehen, her, die Platte A nimmt ihre ursprüngliche Spannung an und das Penbel a steigt. Die von A erhaltene neue Menge Elektricität wirkt auf die neutrale Flüssigseit von B, zieht die negative Flüssigseit nach der isolirenden Platte zu und stößt die positive Elektricität ab. Das Pendel b steigt von Neuem, erreicht aber nie seine frühere Höhe. Durch neue Berührung von B mit dem Boden wird freie Elektricität ausgenommen und dieselbe in einen Zustand anscheinender Neutralität versetzt.

Dadurch, bag man abwechselnd A mit ber Quelle, und B mit bem Boden in Berbindung sest, wird allmählich positive Elektricität auf der andern angeshäuft. Lestere wird durch erstere vollständig gebunden.

Die Grenze dieser Anhäufung ist gegeben, sobald in Folge dieser abwechselnden Berühungen die Spannung der freien Elektricität von A, die mit jedem Augenblick zunimmt, der Spannung der Quelle gleich geworden ist.

Das Berhältniß zwischen der Totalquantität der Elektricität und der Quantität der freien Elektricität ist in jedem Augenblice daffelbe.

Bezeichnen wir mit E die Quantität der positiven Elektricität in irgend einem Momente, mit e die Quantität der negativen Elektricität, so sie auf m gebunden halt, mit m den constanten Quotienten $\frac{e}{E}$), mit E' die Quantität der positiven Elektricität, die auf A durch die Einwirkung von e gebunden wird, so haben wir:

$$e = m E$$
 und $E' = me$;

daraus

$$E' = m^2 E;$$

und folglich:

$$E - E' = (1 - m^2) E_r$$

ober

$$\frac{E}{E-E'} = \frac{1}{1-m^2}.$$

⁾ m ift von ber Entfernung der beiben leitenben Platten von einander und bielleicht auch von der Ratur der isolirenden Blatten abbangig.

E—E' ist augenscheinlich die Quantität der in A freien Elektricität. Sie ist ein constanter Bruch der Totalmenge. Man sieht serner, daß E das Maximum erreicht haben wird, sobald die freie Elektricität von A die Spannung der Quelle hat.

Volta's Condensator. Die Empfindlichkeit des Elektrostops (Siehe Seite 242) wird erhöht, wenn man damit einen Condenssator in Verbindung sest. In diesem Fall wird der Metallsnopf des Elektrostops durch eine Metallplatte ersest (Fig. 159), welche



auf der oberen Flache mit einem dunnen Ueberzuge von Firniß versehen ist. Auf diese Scheibe bringt man einen eben so großen Deckel aus demselben Metalle, der auf seiner unteren Flache mit Firniß überzogen und mit einer gläsernen handhabe verssehen ist.

Um das Elektrostop zu laden, berührt man die untere Scheibe mit dem elektristrten Körper, mahrend man den Finger auf den oberen Deckel sest. Die Anhäufung geht vor sich und die Blätter divergiren, wenn man die obere Platte aushebt. Dieses Elektrostop ist weit empfindlicher als das oben

beschriebene Elektrostop, weil sich Elektricität auf der unteren Platte ansammelt, welche Blatte man die Collectorplatte nennt.

309. Franklin'sche Tafel. Der einfachste Condensator ist die Franklin'sche Tafel, welche aus einer Glastafel besteht, deren beide Flachen bis auf einen ringsherumgehenden Rand mit Zinnfolie belegt sind. Dieser Condensator wird geladen, indem man die eine Flache mit der Elektricitätsquelle, die andere mit dem Boden in Verbindung sett.



310. Lendner Flasche. Der zur Erzeugung der hauptsächlichken elektrischen Wirkungen bestimmte Apparat besteht in einem Glasgefäß oder einer Glassslasche, die auf beiden Seiten bis zu einem gewissen Abstand vom oberen Rande mit Zinnfolie belegt und vermittelst eines mit Lackstrniß überzogenen Korkes verschlossen ist (Kig. 160). Die innere Belegung kann auch durch metallische Feilsspäne ersetzt werden. Durch den Kork geht ein Metallbraht, der außen in eine Kugel, innen in eine Spise endigt. Der Hals und der obere Theil

der Flasche ist gewöhnlich mit Schellack oder mit Gummilack überzogen. Diese Substanzen sind weniger hygrostopisch als das Glas, und isoliren die beiden Elektricitäten weit besser.

Entladen der Leydner Flasche. Die Leydner Flasche wird vollständig entladen, wenn man die eine Augel des Ausladers oder Excitators (Fig. 161) mit der äußeren Belegung, die andere

mit dem Knopf des Metalldrahtes zusammenbringt. Die Entfernung, bis zu welcher die Entladung unter Funken und Knall vor sich geht, ist von der Intensität der Ladung abhängig.

Ein Condensator läßt sich ferner noch entladen, wenn man abwechselnd die eine und die andere Fläche berührt.

Wenn eine geladene Leydner Flasche sich selbst überlassen wird, so entladet sie sich freiwillig in kurzerer oder längerer Zeit, die von dem Feuchtigkeitszustande der Luft abhängig ist.

Die freie Elektricität der inneren Fläche verschwindet zuerst und ihre Spannung vermindert sich; die Elektricität der äußeren Fläche beginnt sodann sich zu äußern und ihre Spannung vermehrt sich. Dieses Fortschreiten in umgekehrter Richtung sindet statt, bis in Folge des unaushörlichen Berlustes die Tension der beiden Seiten gleich geworden sind. Sie nehmen dann gemeinschaftlich ab bis zum vollständigen Verschwinden. Die bei den Belegungen in Verbindung gesetzten Pendel geben durch ihre Bewegungen diese progressive Verminderung der Ladung an und die auf einander solgenden Modificationen.

311. Nugen ber Belegung. Die Belegung hat jum 3med, die Bertheilung der eleftrischen Fluffigkeiten in den Schichten der

Oberfläche des Glases zu erleichtern und ihr Entweichen zu begunstigen, wenn man ihre Bereinigung bezweckt.

Dieselben Erscheinungen der Condensation und elektrischen Entladung nimmt man wahr, wenn man eine Flasche ohne innere Belegung luftleer macht, oder dieselbe mit Wasser füllt.


Benn man eine Lendner Flasche mit beweglicher Belegung (Fig. 162) auf die gewöhnliche Beife ladet,



dieselbe barauf aus der innern Belegung herausnimmt und sie vollskändig entleert, sodann auch das Glasgesäß aus der äußeren Belegung hebt und dieser auch alle Elektricität nimmt, so sindet man, daß, wenn man die Flasche wieder in die änzere Belegung in das Glas setz und einen Auslader nähert, daß die Flasche noch vollständig geladen ist. Daraus geht hervor, daß die Glaszwände der eigentliche Sit der Elektricität sind, und daß die Belegung nur die Bertheilung und das Ausströmen der Elektricität begünstigen.

Die Condensation der elektrischen Flüsstgleiten auf der Obersstäche des Glases, und die Schwierigkeiten, mit welchen dieselben sich darauf bewegen können, erklären die secundaren Entladunsgen, welche oft wahrzunehmen sind, wenn man eine Lepdner Flasche entladen hat.

312. Clettrifche Batterie. Die elektrischen Batterien (Fig. 163) bestehen aus einer Bereinigung von Lebdner Raschen, welche lettere



auf beiden Seiten mit Zinnfolie belegt find. Die Korke, mit denen diese Flaschen verschlossen sind, haben einen Ueberzug von Siegelslack und enthaften Mctalldrähte, die, wie aus der Zeichnung zu erssehen ist, sich zu einem Ganzen vereinigen. Die äußern Belegungen sind mit einander durch Zinnfolie, mit welcher das Gefäß in dem fich die Batterie befindet, innen überfleidet ist, metallisch verbunden.

Größere Batterien bestehen aus mehrern derartigen Gruppen. Um sie in der möglich fürzesten Zett mit einer mittelgroßen Maschine zu laden, verbindet man die innere Belegung der ersten Gruppe mit dem Conductor der Elestristrmaschine, während die äußere Bestegung derfelben Gruppe mit der innern Belegung der nächstolgen-

den in Berbindung steht. Die äußere Belegung der letztern Gruppe ist wieder metallisch mit der innern Belegung der nächstfolgenden verbunden, und so sort bis zur letzten Gruppe, deren äußere Bestegung mit dem Boden communicirt. Auf diese Weise benutzt man die Elektricität, welche von der äußern Fläche eines jeden Condensfators entweicht, wenn die gleichnamige Elektricität sich auf der insnern Belegung anhäuft.

Wenn das Pendel der Maschine nicht mehr steigt, wodurch angezeigt wird, daß die erste Batterie relativ gesättigt ist, so untersbricht man die wechselseitige Unterbrechung der Belegungen und vereinigt die innern Belegungen metallisch. Die außern Belegungen werden gleichfalls vereinigt und mit dem Boden in leitende Versbindung gesetzt. Einige Umdrehungen der Scheibe der Maschine sind hinreichend, um allen Theilen des Systems eine gleichsörmige Ladung zu ertheilen.

Die Elektricität von hoher Spannung, welche aus der Leydner Flasche oder aus den Batterien entweicht, erzeugt verschiedenartige Wirkungen, die je nach der Spannung oder der Quantität der anzgehäuften Flüssigliciten verschieden find. Man unterscheidet mechanische, physikalische und physiologische Wirkungen.

313. Mechanische Wirkungen bes elektrischen Stromes. Wenn große Quantitäten entgegengesetzter Elektricitäten auf einmal sich vereinigen, so durchbohren, zerbrechen oder zerreißen sie schlecht leitende Körper, welche der Vereinigung der beiden Elektricitäten sich widersetzen.

Eine zu bunne oder zu ftark geladene Lendner Flasche kann auf diese Beise durch die auf den beiden Flachen condensirten Glektricitäten zerbrochen oder durchbohrt werden.



Wenn man ein Kartenblatt zwischen zwei Metallsspisen a und b bringt, die von einander dergestalt isolirt sind (Fig. 164), daß die eine Svize auf der rechten, die andere auf der linken Seite sich bestindet, und zwischen diesen beiden Spizen eine Entsladung bewirft, so wird die Karte durchbohrt. Die durch die Elektricität bewirkte Dessung endigt auf beiden Seiten in kleinen Kegeln; es läßt sich dies durch die Annahme erklären, daß die neutrale Flüsssstellt des Kartenblattes in ihre beiden Bestandtheile

zersett, und daß diefelben von der Karte in entgegengesetter Rich= tung fortgeschleudert worden seien.

Derfelbe Bersuch läßt sich auch mit einer Glasplatte anstellen; die Glasplatte muß aber vollkommen trocken und an den den Spitzen gegenüberliegenden Theilen mit etwas Del befeuchtet sein, wenn der Bersuch gelingen soll. Uebrigens ist hierbei eine starke Batterie erforderlich.

314. Elektrisches Flugrad. Das elektrische Flugrad (Fig. 166) zeigt uns ein anders Beispiel der durch die Elektricität hervorge=



brachten mechanischen Wirkungen. Dasselbe besteht aus mehreren von einer gemeinsamen Axe auszgehenden Metallstäben, deren zu Spitzen ausgezozgene Enden sämmtlich nach der einen Seite hin umgebogen sind. Die Axe wird mit dem Conductor einer Elektristrmaschine in Verbindung gesetzt. Soz

bald die Entwickelung der Elektriciät beginnt, sindet ein Umdrehen des Rades statt. Die Richtung der Bewegung ist der der aus den Spizen ausströmenden Elektricität entgegengesett. Diese Bewegung läßt sich der abstoßenden Wirkung des elektrischen Fluidums zuschreiben, das sich in der Luft auf die gleichnamige Flüssigkeit verbreitet, welche durch die gebogenen Metallstäbe strömt.

315. Ausbehnung ber Fluffigkeiten. Der Durchgang der Elektricität durch die Körper vermehrt die Molekularrepulsivkrafte. Es können dadurch mechanische Wirkungen entstehen.

Ein mit Baffer angefüllter Ballon, deffen Bande an zwei Stellen durch Metalldrähte durchbohrt find, an denen fich Augeln befinden, wird durch die Expansion der Flufsigkeit sogleich zerbro-

den, wenn man durch die Fluffigkeit den elaftischen Funken schlagen läßt.



Auch die Luft, durch welche der elektrische Funke schlägt, erleidet eine beträchtliche Ausdehnung. Es läßt sich dies vermittelst des Thermometers von Kinnersley (Fig. 165) nachweisen.

Dieser Apparat besteht aus einer starken vertikalen Glasröhre AB, die an ihren beiden Enden mit Korken verschlossen ist, durch welche Metalldrähte gehen, die im Innern der Röhre in Rugeln endigen; eine enge offene Röhre communicirt mit der Röhre AB. In bei-

den Röhren befindet fich eine gefärbte Fluffigkeit, die in den beiden Schenkeln gleich boch fteht.


Wenn zwischen den beiden im Innern der Glasröhre befind= lichen Rugeln ein Funke überschlägt, so dehnt sich die Luft in der Röhre plöglich aus und die Fluffigkeit steigt in der engen Röhre.

316. Phyfifalische Birfungen des eleftrischen Stromes. Die phyfifalischen Birfungen des eleftrischen Stromes liefern ebenfalls den Beweis von der Reigung der Cleftricität, die Molekularrepulsivfrafte zu verstärken, die Attractionsfraft aber zu vermindern.

Wenn man ein kleines Metallgefäß, das mit Wasser gefüllt und mit Capillarausslußöffnungen versehen ist, vermittelst einer leiztenden Kette an den Conductor einer Maschine hängt, so wird die Flüssigeit in den Röhren sich zu Tropfen vereinigen, die allmählich größer werden und in ziemlich langen Pausen herabsallen. So wie aber die Scheibe der Maschine in Bewegung gesetzt und dem Conductor Elektricität mitgetheilt wird, so vermindert sich die Größe der Tropfen, sie solgen schnell auseinander und bald bilden sie einen dünnen Flüssigeitsstrahl. Nichtsdestoweniger ist die wirkliche Ausseslußgeschwindigkeit dieselbe geblieben, nur die Flüssigkeit ist dünnsslüßsiger geworden.

Das Berdunften des Wassers wird durch den Einsluß der Elektricität ebenfalls vermehrt; es ist lebhafter noch, als selbst in bewegter Luft.

317. Thermische und optische Wirkungen bes elektrischen Stromes. Die thermischen Birkungen lassen sich leicht vermittelft bes allgemeinen Austaders von Scalen (Fig. 167) zeigen. Dieser Apparat besteht aus einem Brett, in welchem sich zwei-



Glassüße eingekittet besinden, die am oberen Ende bewegliche Mefsinghülsen tragen. Zwei Metalldrähte a und b, die sich in den Messinghülsen verschieben lassen, endigen an beiden Enden in Augeln. Durch einen hölzernen Fuß läßt sich ein kleiner Tisch T auf= und abschieben. Der zu versuchende Körper wird zwischen die beiden Metalldrähte auf das Tischen gebracht. Darauf verbindet man die beiden Metalldrähte, den einen mit der äußeren Belegung der Batterie vermittelst einer leitenden Kette, den andern mit Gülse eines gewöhnlichen Ausladers mit der inneren Belegung.


Wenn man die beiden Augeln des Apparates, die sich auf dem Tische besinden, vermittelst eines Metalldrahtes mit einander verbinsdet, so bemerkt man Essecte, die nach der Stärke und nach der Natur des Drahtes verschieden sind, ebenso wie nach der vorhandenen Menge der Elestricität.

Ist der Draht did und kurz, und wendet man eine gewöhnliche Batterie an, so geht die Elektricität durch den Draht, ohne
eine merkliche Beränderung hervorzubringen. Ist der Draht dagegen
dunn, so ist dieselbe Menge Elektricität im Stande, ihn zu erwärmen, ihn weißglühend zu machen, oder ihn zu verflüchtigen, je nach
dem Material, aus welchem der Draht besteht, und seinem Durchmesser. Ist das Metall oxydirbar, so sind die Erscheinungen des
Glühens und des Berflüchtigens in der Lust mit einer Oxydation
des Metalles begleitet.

So wird ein sehr dunner Eisendraht durch die Entladung einer elektrischen Batterie in pulverförmiges Oxyd zerstäubt. Ein Goldsdraht wird dagegen nur in violettes Pulver verwandelt, das als Anflug auf den zunächst liegenden Gegenständen zu bemerken ist.

Die Elektricität pflanzt sich mit außerordentlicher Schnelligkeit in den Molekülen leitender Körper fort, ohne die Moleküle schlecht leitender Körper zu berühren, die mit jenen in Berbindung stehen. Wenn man z. B. die beiden Kugeln des Ausladers mit einem mit Seide übersponnenen Faden verbindet, so wird durch die Entladung das Gold verstüchtigt, die Seide aber nicht einmal zerrissen.

Die Lichteffecte der Eleftricität können vermittelst unterbrochener metallischer Leiter hervorgebracht werden. Man bringt zu diesem Zwede auf der Oberfläche von Condensatoren Zeichnungen an, welche im Augenblick der Entladung beleuchtet erscheinen. Man kann zu diesem Zwede einen Apparat benutzen, der aus einer Glastafel besteht, auf welcher Stanniolstudchen sehr nahe an einander



so aufgeklebt find, daß fie mit ihren Enden einander nicht berühren (Fig. 168).

Das elektrische Licht im leeren Raume läßt sich mit Hulfe eines langen Glasrohres beobachten (Fig. 168 bis), das an beiden Enzben durch metallische Einfassungen geschlossen ist, durch deren jede ein Metalldraht geht, an dessen Enden sich Rugeln besinden. Wenn man nun das Glasrohr, nachdem es luftleer gemacht worden ist, mit dem Conductor der Maschine in Verbindung setzt und es dabei

Fig. 168 bis isolirt erhalt, so kann man aus dem, von dem Conductor entferntesten Ende Funken ziehen. Im Dunkeln bemerkt man in dem Glasrohr ein schwaches Leuchten.

Die Beränderung, welche das elektrische Licht in Folge der Luftverdünnung erleidet, läßt sich sehr gut in dem elektrischen Ei beobachten, das aus einem Glasstolben mit Metallfassungen an beiden Seiten besteht. Auf der einen Seite ist die Metallfassung mit einem Hahn versehen, so daß sie auf den Teller einer Luftpumpe ausgeschraubt werden kann. Die Fassung der andern Seite ist mit einer Lederbüchse versehen, durch die ein mit einem Knopse versehener Messingdraht geht (Fig. 169), so daß der Knops dem andern gegenüber-



stehenden beliebig genähert werden kann. Wenn man den einen der Metalldrähte dem Conductor einer Maschine nähert, während man den andern in der Hand hält, so bemerkt man, daß der elektrische Funke sich um so mehr ausbreitet, je verdünnter die Luft in dem Apparat ist. Ist die Luft fast vollständig entsernt, so strömt die Elektricität leicht über und erfüllt das ganze Gefäß mit violettem Licht.

Die verschiedenartigen Färbungen des elektrischen Lichtes schreibt man materiellen Molekülen zu, welche durch die Elektricität mit fortgerissen werden. Zahlreiche constatirte Thatsachen kommen dieser Hypothese zu Hülse.

Die Art der Clektricität ist auch auf die Lichterscheinungen von Einstuß. Wenn man auf einen mit positiver Elektricität geladnen Conductor eine Spipe aufset, so bemerkt man im Dunkeln ein großes, divergentes Lichtbuschel; ist der Conductor dagegen mit nezgativer Clektricität geladen, so ist nur ein schwacher Schein oder ein leuchtender Punkt wahrzunehmen.

318. Physiologische Wirkungen bes elektrischen Stromes. Der menschliche Körper ist ein sehr guter Leiter der Elektricität. Der Bersuch zeigt, daß sehr große Quantitäten von Elektricität durch den Körper strömen können, ohne auf die Organe den minzbesten Einsuß auszuüben. Wenn der Körper aber als Conductor großen Mengen entgegengesester Elektricitäten dient, die sich plößlich vereinigen, so erleiden die Organe einen mehr oder minder lebhaften Eindruck. Wenn man eine Leydner Flasche dadurch entleert, daß man beide Belegungen berührt, so nimmt man eine heftige Erschütterung wahr. Der Schlag kann von mehreren Personen zu gleicher Zeit wahrgenommen werden, wenn dieselben vermittelst eines Wetallseiles mit einander verbunden sind, oder sich einander die Hände reichen. In dem Augenblicke, in welchem die erste und die letzte Person, welche die Kette bilden, die Belegungen der Batterie berühren, sindet die Entladung statt.

Es ist kaum nöthig zu bemerken, daß diese Wirkungen mit der Intensität der Ladung, den Körpertheilen, welche direct berührt werden, und auch mit dem Temperament der Individuen variiren.

In jedem Falle ift die Entladung eines ftark geladenen Condensators mit großer Oberstäche nicht ohne Gefahr.

Siebenundzwanzigftes Kapitel.

Bon der atmofpharifchen Gleftricitat.

319. Bergleichung bes Blipes mit dem elettrifchen Funten. - 320. Diffuse Clettricität in der Atmosphäre. - 321. Elettrifche Bollen. - 322. Blipableiter. - 323. Rugen der Spipen. 324. Rudfchlag.

319. Bergleichung bes Bliges mit bem elektrischen Funken. Die Analogie ber Wirkungen bes elektrischen Funkens mit denen des Bliges führte Franklin auf die Vermuthung der Identität der beisden Ursachen. Die von ihm und andern Physikern angestellten Versuche erhoben diese Vermuthung zur Gewißheit und zeigten, daß die unter dem Namen Blig bekannte Lufterscheinung elektrischer Art sei.

Die Substanz des Bliges, aus den Wolfen vermittelst metallener Spigen mit Hülfe eines Drachens herabgeleitet, ließ sich der Elektricität der Maschinen vergleichen. Eben so wie die letztere bewirkte die herabgeleitete Substanz die Zersetzung der neutralen Flüffigkeit auf leitende Körper, sie lud Condensatoren, die Goldblättchen des Elektrostopes wurden durch dieselbe von einander entfernt oder einander genähert, kurz sie brachte alle dieselben Erscheinungen hervor und vereinigte alle Charaktere in sich, die wir an dem elektrischen Finidum bevbachten.


Diese Bersuche dursen nicht ohne die größte Vorsicht angestellt werden. Charles, ein berühmter Physiker, der gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts lebte, wickelte das Ende des Seiles, an welchem der Drache besetstigt war, um eine Winde, die durch eine glässerne Rurbel gedreht werden konnte. Das Seil bestand aus mit Beide durchwirktem Metalldraft, und endigte unten in eine seidene Schnur. Zwischen dem Beobachter und dem leitenden Ende des Seiles besaud sich eine eiserne Stange, welche tief in die Erde sührte und oben in einer Angel endigte. Da das elektrische Fluidum

bei gleichen Entfernungen stets den besten Leiter aussucht, so hatte der Experimentator nichts zu fürchten, so lange sich zwischen ihm und der Elektricitätsquelle die eiserne Stange befand.

In Folge diesen Borsichtsmaßregeln war Charles im Stande, aus der Schnur seines Drachens Funken von mehreren Metern Länge zu ziehen und auf diese Weise eine vergleichende Untersuchung zwissen der Elektricität und der Materie, die den Blig hervorbringt, anzustellen.

320. Diffuse Clektricität in ber Atmosphäre. Bei fturmischem Better scheint fich in den Bolken die Elektricität zu condenftren und anzuhäusen, die bei hellem himmel sich in der Atmosphäre verbreitet.

Bon dem elektrischen Zustande der Wolken kann man sich überzeugen, indem man eine Metallkugel, die mit einer leitenden Schnur in Versbindung steht, welche letztere mit dem andern Ende um den Metalldraht eines Goldblattelektrometers gewickelt ist, in die Höhe wirft (Fig. 170). Die Goldblatter divergiren in dem Maße, als die Augel in die



Höhe steigt, und man findet, daß die Goldblätter mit positiver Elektricität geladen werden. Dieser Bersuch ist zuerst von Saussure angestellt worden. Bor einigen Jahren wurde derselbe Versuch auf dem St. Bernhard und zwar mit denselben Resultaten wiederholt, daß nämlich die atmosphärische Elektricität bei heiterem Himmel positiv ist, und daß ihre Spannung


mit der Sohe wächst.

Es stimmen diese Beobachtungen mit denen Gap-Luffacs, der die seinigen in einer Höhe von mehr als 4000 Metern anstellte, überein.

Um die Beränderungen des elektrischen Zustandes der Atmosphäre in den der Erde zunächst liegenden Schichten zu studiren, besestige man auf dem Hause, das als Observatorium dienen soll, auf der obersten Stelle des Daches einen Metallstab, an dessen unterem Ende eine Handhabe von mit Harz überzogenem Glas besindlich ist. Ein Metalldraht verbindet den unteren Theil des Ziegels, in welchem der Stab besestigt ist, mit einem Elektrostop. Um den Beobs

achter vollfommen zu schützen, bringt man in geringer Entsernung von dem unteren Ende des Stabes eine Metallfugel an, an welcher sich eine leitende Schnur befindet, die längs des Gebäudes herabgeht und in einem Brunnen oder in dem feuchten Boden endigt.

Die Gegenwart start elektristrer Wolken über dem Metallstab kann dem Beobachter durch das Läuten eines kleinen Apparates angezeigt werden, welcher unter dem Namen des elektrischen Gloz Eenspieles bekannt ist. Dieser Apparat (Fig. 171) besteht aus drei Glocken, welche, wie aus der Figur hervorgeht, an gleich langen Fäden aufgehängt sind; die beiden äußeren Glocken sind an Metallsäden, die mittlere an einem Seidensaden aufgehängt. Letz-



tere Gloce steht mit dem Boden in Berbindung. Zwei Metallkugeln bestinsten sich an Seidensäden aufgehängt zwischen den in der Mitte besindlichen Glocken. Der Apparat wird vermittelst eines Metallhakens an einen mit Elektriscität geladenen Conductor gehängt, die Glocken werden dadurch elektristet, ziehen die im natürlichen Zustande besindlichen Rugeln an, theilen denselben ihre Elekstricität mit und stoßen sie ab, so daß sie die mittlere Glocke berühren und dersselben ihre Elekricität mittheilen. Die

Rugeln werden von Neuem angezogen, darauf abgestoßen u. f. f. Da die Rugeln periodisch an die Gloden anschlagen, so wird dadurch dem Beobachter die Gegenwart einer elektrischen Bolke fignalisitt.

Bariationen der atmosphärischen Elektricität. Beobachtungen, die mit der in den der Erdoberstäche zunächst befindlichen Luftschichten enthaltenen Elektricität angestellt worden sind, zeigen regelmäßige Variationen in dem elektrischen Zustand der Atmosphäre. Nebliges oder schneeiges Wetter zeigen nichts Regelmäßiges; die Elektricität- geht schnell von der positiven in die negative über. Aehnliche Variationen sind bei stürmischem Wetter wahrzunehmen.

321. Clektrische Bolken. Wolken, in welchen der Blit entsteht, gehören zu derjenigen Art, die man Cumuli (vergl. S. 171) nennt. Diese Bolken bestehen aus condensirten Dampsbläschen und sind als wirkliche mit Elektricität geladene Conductoren zu betrach-

ten. Bon ben Conductoren unserer Maschinen unterscheiben sich aber biese Wolfen dadurch, daß die Elektricität sich nicht nur auf der Oberstäche derselben besindet, sondern auch im Junern auf den Dampfbläschen verbreitet ist. Diese Bertheilung der Elektricität ist die Ursache, daß eine Wolke sich mehrmals nach einander entladen kann.

Der Einfluß einer elektrisiten Bolle auf benachbarte Bollen ober auf der Erdoberstäche besindliche Körper bringt in den letzteren entgegengesetzt elektrische Zustände hervor. Ist die Bolle z. B. positiv elektrisitet, so ruft sie auf den genannten Körpern negative Elektricität hervor.

Der Blip entsteht durch die plögliche Bereinigung der Elektricität der Wolfen mit der entgegengesetzten Elektricität der genannten Körper. Die durch diese Berbindung in der Lust hervorgerusene Erschütterung erzeugt den Donner. Die slegible und wenig consistente Natur der Leiter, zwischen welchen der Funke überspringt, ist wahrscheinlich nicht ohne Einsluß auf den eigenthum-lichen Charakter des Donners.

322. Bligableiter. Der von B. Franklin ausgedachte Bligableiter hat die Bestimmung, einen das Gebäude treffenden Blig ohne Beschädigung des Gebäudes an demfelben herabzuführen, und

grundet fich auf die Beobachtung, daß der Blip vorzugsweise die höchsten und die am besten leitenden Körper trifft.

Der Bligableiter besteht aus zwei Theilen, der Auffangsstange und der Absleitung. Die Auffangsstange erhebt sich vertikal in die Höhe und besteht aus einer eisernen Stange, die bei einem Gebäude die höchsten Spizen überragt und an ihrer Spize in einem conischen supsernen Stab endigt, an welchem sich eine vergoldete oder platinene Spize besindet. Diese Spize ist auf das Aupfer vermittelst Silber gelöthet und durch eine sleine kupferne Hülle M (Kig. 172) umgeben.

Am unteren Ende der Auffangestange, ungefähr 8 Centimeter vom Dach entfernt, ift eine Art umgekehrter Erichter aufgelothet. Derfelbe hat die Bestimmung, das



an der Auffangsftange berabrinnende Regenwaffer, das in bas Innere des Gebäudes einsidern konnte, aufzufangen.

Unmittelbar barüber befindet sich ein Charnier F, an welchem die Ableitung besetigt ist. Die Ableitung besteht entweder aus zussammengelötheten Eisenstangen oder aus einer Schnur zusammengesslochtener Aupserdrähte. Sie steigt parallel mit dem Dach herab und wird dann an der Mauer herunter geführt.

50—55 Centimeter unter ber Erdoberstäche ist die Leitstange perpendiculär zur Mauer gebogen, geht sodann in einer Länge 4—5 Meter horizontal fort und endigt in einem Brunnen ober in einem Loche, das in die Erde in einer Tiefe-von 5— 6 Metern ge-, graben worden ist.

Um die Oxpdation des Metalles der Leitstange in dem seuchten Erdreich zu verhindern, welche das Leitungsvermögen schwächen und zu Unglücksfällen Beranlassung geben könnte, führt man die Leitungsstange in ein mit Ziegeln ausgemauertes Loch, das mit ausgeglühter Holzschle ausgefüllt ist. Die Ersahrung hat gezeigt, daß das mit Kohlen umgebene Eisen nicht im geringsten verändert wird. Die Kohle nützt aber nicht allein dadurch, daß sie das Rosten des Eisens verhindert, sondern auch, daß sie die Elektricität gut leitet und die Zerstreuung derselben in den Boden befördert. Im trocknen Erdreich kann die geglühte Kohle sogar die Feuchtigkeit des Bodens ersehen, wenn man die Leitstange in mehrere Arme verzweigt.

Der Bligableiter muß sich auf den höchsten Theilen des Gebäudes besinden; wenn auf dem Dache oder der Außenseite des Gebäudes metallene Gegenstände besindlich sind, so müssen dieselben zur Berhütung von Leiterentladungen mit der Leitstange metallisch verbunden werden. Außerdem schreibt man vor, wenn auf einem Gebäude mehrere Bligableiter besindlich sind, die Leitstangen derselben zu verbinden, damit das Fluidum vertheilt und noch abgelei= tet werde, wenn auch einer der Bligableiter desect sein sollte.

Aus einer großen Anzahl von Beobachtungen ift hervorgegangen, daß ein Bligableiter einen Umfreis von ungefähr zwanzig Metern Radius schüpt. Nach dieser empirischen Regel schäpt man die Entsernungen zwischen zwei Auffangstangen auf einem Gebäude, welches mehr als eine erhalten soll.

Enthält aber das Gebäude große Quantitäten von Metall, oder handelt es fich um ein Bulvermagazin, so ift es rathsam, fich unter

dieser Grenze zu halten. Außerdem ist es gut, mit den vertikalen Auffangstangen noch solche zu verbinden, welche in der gewöhnlichen Richtung der Stürme geneigt sind. Dieser Zusatz ist unerläßlich, wenn-das Gebäude isolirt steht und sehr hoch ist.

323. Rugen ber Spigen. Es ist kaum nothig, über den Rugen, Bligableiter in eine Spige endigen zu laffen, etwas zu sagen. Die Theorie giebt es an und die, Erfahrung hat es bestätigt.

Wenn man in geringer Entfernung von dem Conductor einer Elektristrmaschine eine Metallspize bringt, welche in Berbindung mit dem Boden steht, so sindet man, daß der Couductor sich nicht ladet, wie schnell man auch die Scheibe drehen möge. Erset man die Spize durch eine Rugel, so sindet man, daß das Pendel der Maschine schnell steigt, und bei jedem Funken, der aus dem Conductor in die Rugel überspringt, fällt.

Daffelbe folgt aus direkten Bersuchen Beccaria's über die Glektricität ber Bollen.

Dieser Physiker hatte auf der Auffangsstange auf seinem Obervatorium eine bewegliche Spipe besestigt, die beliebig nach dem Himmel oder nach der Erde zu vermittelst einer damit verbundenen Seidenschnur bewegt werden konnte.

Sobald die Spitze nach der Erde zugekehrt war, gab der Apparat keine Funken; dieselben waren aber sogleich zu bemerken, so bald die Spitze dem himmel zugekehrt wurde.

324. Ruckschlag. Der Blitz ift das Resultat der augenblicklichen Verbindung der Elektricität einer Gewitterwolke mit der entgegengesetzten Elektricität, welche durch Vertheilung auf den auf der Erdoberfläche befindlichen Körpern hervorgerusen worden ist.


Diese plözliche Bereinigung des Fluidums der Wolken ist zuweilen von einer secundaren Erscheinung begleitet, welche unter dem Namen des Rückschlages bekannt ist. Diese Erscheinung besteht darin, daß ein von dem einen Ende einer Gewitterwolke herabsahrender Bliz einen zweiten von der Erde nach dem andern Ende der Wolke hin hervorruft.

Achtundzwanzigftes Kapitel.

Ueber Galvanismus.

325. Galvani's Berfuch. — 326. Galvanismus. — 327. hvpothese von Bolta. — 328. Boltaische Saule. — 329. Bollastons Batterie. — 230. Daniells und Groves Batterie. — 331. Bunsens Kohlenbatterie. — 332. Smee's und Bheassione's Batterie. — 333. Trodne Saulen. — 334. Bohnenbergers Cleftrostop. — 335. Thermische und optische Birkungen des galvanischen Stromes. — 336. Physiclogische Birkungen. — 337. Chemische Birkungen. — 338. Magnetische Birkungen. — 339. Inductrende Birkungen.

325. Salvani's Bersuch. Alopsius Galvani, Professor der Anatomie in Bologna, bemerkte, daß in den Schenkeln eines unlängst getödteten Frosches Zuckungen entstanden, als in der Nähe eine Elektristrmaschine entladen wurde. Als er ferner präparirte Froschschenkel vermittelst kupferner Haken an einem eisernen Gitter aushing (Fig. 173), fand er ebenfalls dieselben Muskelcontractionen-



Salvani glaubte in diesen Versuchen den Beweis der Existenz einer doppelzten thierischen Elektricität zu sehen, die in den Muskeln und den Nerven des Frosches verbreitet sei, die sich ebenso wie die entgegengesehten Elektricitäten einer Leydner Flasche, vermittelst des Metalles vereinige. Die Zudungen seine kolge der sich ausgleichenden

Eleftricitäten.

326. Salvanismus. Alexander Bolta, Professor in Pavia, wiederholte die Bersuche Galvani's und wurde zu einer andern Ansicht über diese Bersuche geführt. Zuerst zeigte er, daß an dem Froschförper wenig oder keine Zuckungen wahrzunehmen seien, wenn das Metall homogen war, die Erscheinung aber constanter und leichter hervorzurusen sei, wann man verschiedenartige Metalle anwendete. Daraus zog Bolta den Schluß, daß die Berschiedenartigkeit zweier sich berührenden Metalle die wesentlichste Bedingung sei. Er bewies ferner, daß bei der Berührung die neutrale Flüsssigkeit zersetzt werde, daß die beiden Metalle sich in die Elektricistäten theilen, daß endlich der Froschkörpet nicht Erreger der Elektricität, sondern nur der Leiter derselben sei.

Die Versuche Volta's können auf folgende Beise wiederholt werden.

Man nehme zwei genau auf einander passende Scheiben von Kupfer und Zink, von denen eine jede mit einem isolirenden Griffe versehen ist, setze sie auf einander und trenne sie rasch. Berührt man darauf mit einer dieser Scheiben die Collectorplatte des Condensators, so werden nach mehrmaliger Berührung die Goldblättchen divergiren; wendet man abwechselnd die eine und die andere Scheibe an, so lätzt sich nachweisen, das beide entgegengesest elektristrt sind.

Die nämlichen Resultate erhält man, wenn man die Collectorplatte eines Elektrostopes mit dem Aupfer einer Aupfer-Zinkplatte berührt (Fig. 174), von welcher man das Zink in der Hand hält. Dieser Bersuch gelingt besser als der vorhergehende.

Der Name Galvanismus oder galvanische Elektricität druckt nur einen besonderen Fall des Ueberganges beider Elektricitäten zu einander und der dadurch bewirkten wechselseitigen Ausgleichung ans.

327. Sypothese von Bolta. Bolta schrieb die unzweideutigen Zeichen der Elektricität, die bei der Berührung zweier Metalle wahrgenommen werden, einer durch die Berührung selbst entwickelten elektromotorischen Kraft zu. Diese Kraft bewirkt, daß sich auf dem Zink positive Elektricität, auf dem Kupfer negative Elektricität ansammelt.

Zwei entgegengesetzte elektromotorische Kräfte heben sich gegenseitig in ihren Wirkungen auf, so ist eine Platte, die aus drei Theilen, nämlich aus Kupfer, Zink, Rupfer besteht, und zwar in der angegebenen Reihenfolge auf einander gelöthet, vollständig unwirksam.

Benn man die kupferne Salfte ber doppelten Bint-Rupferplatte in der hand halt, mahrend man die Zinkhalfte mit der Collectorplatte des kupfernen Glektrometers in Berührung bringt, so bemerkt

Fig. 174.


ZINK

man teine Elektricität. Die Goldblättchen divergiren aber fogleich, sobald man zwischen das Aupfer der Collectorplatte und das Zink ein Stückhen befeuchtetes Papier oder Leinwand bringt. Das Elektrostop wird positiv elektristrt.

Bolta zog daraus den Schluß, daß bei der Berührung von Flüffigkeiten mit Metallen keine elektromotorische Kraft entwickelt werde, er nannte die ersteren Leiter, die zweiten Elektromotoren.

Bolta machte ferner die Bemerkung, daß die elektromotorische Birkung unabhängig von dem elektrischen Zustande der Platten ausgeübt werde, daß sie die nämliche zwischen zwei mit derselben Elektricität geladenen Platten von Zink und Aupfer, wie zwischen zwei im natürlichen Zustande besindlichen Platten sei. Die durch die elektromotorische Kraft entwickelte Elektricität tritt mit seinem Zeichen aus jeder Platte zu der daselbst schon vorhandenen Elektricität.

328. Boltaische Saule. Aus diesen Bersuchen und Sppothesen solgerte Bolta, daß, wenn man mehrere elementare Paare
(Clemente) in der nämlichen Ordnung durch leitende Substanzen
und durch Papier oder seuchtes Tuch mit einander verbände, die Elektricität von einem jeden dieser Elemente durch den dazwischen
liegenden Leiter bis zum letzten Element geführt werden würde, so
daß mit der Elektricität dieses Elementes die gleichnamige Elektricität aller vorhergehenden Plattenpaare vereinigt werden musse.




Der Bersuch bat diese theoretischen Unfichten beftatigt. Bei ber aus einer Anzahl Blatten aus Rupfer und Zink und mit Salz= maffer oder mit verdünnter . Saure befeuchteten Tuch= låvyden construirten Såu= le (Rig. 175) bemerkt man an den beiden Enden alle . Erscheinungen ... eleftrischer Spannung. Die Quanti= täten der an den beiden Enden der Saule befindlis den entgegengefetten Glettricitäten nehmen mit ber Anzabl der Blattenpaare zu.

Das mit positiver Elektricität geladene Ende der Saule führt den Namen positiver Pol, das mit entgegengesetzter Elektricität geladene den Namen negativer Pol.

Wenn man die beiden Pole der Saule vermittelst eines Leitzdrathes verbindet, mit andern Worten: die Rette schließt, so sindet man, daß die beiden Flüssigkeiten unaushörlich durch den Draht gegen einander strömen. Ran bezeichnet dieß mit dem Namen Voltaischer Strom.

Bir beschreiben am Ende dieses Kapitels die thermischen und optischen Wirkungen des Voltaischen Stromes, die physiologischen Wirkungen, die chemischen, die magnetischen und die inducirenden Wirkungen.

329. Wollastons Batterie. Dieser Apparat (Fig. 177) ist in der That nur eine Modistation der Boltaischen Säule. Er besteht aus einer Anzahl Zinks und Rupferplatten, die an einander gelöthet sind, so daß das Kupfer des einen Elementes das Zink



des anderen Elementes umgiebt, ohne daffelbe jedoch zu berühren. Mit verdunnter Schwefelsaure angefüllte Glafer nehmen diese Elemente auf.

Die Plattenpaare sind an einem horizontalen Stabe TT befestigt. Diese Borrichtung gestattet, die chemische Wirkung nach Belieben zu unterbrechen und wieder anzusangen, und so die intense Glektricitätsentwickelung zu benutzen, welche beim jedesmaligen Ginstauchen der Elemente in die Säure statsfindet.


Die fortwährenden Bariationen der Intensität, die Berminderung und endlich das Aushören des Stromes in Wollastons Batterie rühren nach Daniell davon her, daß in Folge der elektrolytischen Krast des Stromes (siehe unten) das entstandene schweselsaure Zinkonyd zersetzt wird und das reducirte Zink sich an der Oberstäche der Kupserelemente absetzt. Die Plattenpaare sind als-

dann nicht mehr binare Anordnungen und die Wirkung der Batterie nimmt immer mehr und mehr ab.

330. Daniells und Groves Batterie. Die im Nachstehenden beschriebenen Säulen zeigen diese Uebelstände nicht und sind
von constanter Birkung; man nennt dieselben constante Batterien. Bei diesen Batterien ist die saure Flüssigkeit, welche das
elektromotorische Metall (das Zink) umgiebt und sehr bald schweselsaures Zinkopyd enthält, von der Flüssigkeit, welche das leitende
Metall (das Rupser) umgiebt, durch eine pordse Scheidewand, durch
ein Diaphragma, getrennt. Dieses letztere, meist eine Thonzelle,
gestattet den durch den elektrischen Strom mit sortgerissenen Flüssigkeiten den Durchgang, nicht aber den unwirksamen Flüssigkeiten.

Die Anordnung der Daniell'schen Gaule ift folgende.

Das wirksame Clement besteht aus einem Cylinder oder einer Stange von amalgamirtem Bink, welches in der Axe eines cylindrischen, pordsen, mit verdünnter Schwefelsaure angefüllten Thonschlinders aufgehängt wird (Fig. 178). Dieses Gefäß befindet sich in der Mitte eines kupfernen Cylinders, der eine concentrirte Lösen



sung von schwefelsaurem Aupseroxyd enthält. Um diese Lösung gesättigt zu erhalten, besindet sich in den oberen Schichten dieser Lösung ein Sieb mit Aupservitriolkrystallen.

Jeder Zinkchlinder ist mit dem Rupfergefäß des folgenden Paares durch einen Draht verbunden.

Die chemische Birtung ift erft nach der Bereinigung der Elemente zu bemerten; ber fich erzeugende Strom zersetzt das

Wasser und das schwefelsaure Aupseroxyd, führt den Sauerstoff und die Schwefelsaure durch das Diaphragma hindurch zu dem Zink, während der Wasserstoff und das Aupseroxyd nach dem Aupser gehen. Der Wasserstoff reducirt das Aupseroxyd und das reducirte Metall setzt sich auf der Obersläche des leitenden Metalls ab, so daß dieselbe fortwährend erneuert wird.


Die Intensität des Stromes kann mehrere Stunden lang constant erhalten werden. Die Grove'sche Batterie oder constante Platinkette besteht aus amalgamirtem Zink und aus Platin. Die Zinkplatte ist so gebogen, daß sie eine Zelle bildet, die oben und an beiben Seiten offen ist. In derselben ist ein rechtwinkliger Trog

von porösem Thon, der mit Salpetersäure angefüllt ist. An dem hervorstehenden Ende der Zinkplatte besindet sich ein Platinblech, das in die Thonzelle des vorigen Paares hinabhängt. Zede Zinksplatte mit ihrer Thonzelle ist in einem mit verdünnter Schweselssfäure angefüllten Gefäße von Glas enthalten.

Der durch Auflösen des Zinkes in der verdünnten Schwefelfäure entwickelte Wasserstoff wird sofort durch die Salpetersäure oxydirt. Die hierbei eutstehende gasförmige falpetrige Säure entweicht gasförmig.

331. Bunsens Kohlenbatterie. Diese Batterie (Fig. 179) zeichnet sich durch die Intensität ihrer Wirkung und durch die Einsfachheit ihrer Construction aus.

Bei dieser Batterie ift die Schwefelfaure, welche auf das amal=



gamirte Zink einwirken soll, von der andern Flüssigkeit ebenfalls durch einen Thoneplinder getreunt. Letterer ist mit einem Kohlenschlinder umgeben, der an beiden Seiten offen und an der Seitensläche mit kleinen Destaungen versehen ist. Die Kohle spielt hiersbei die Rolle des leitenden Metalles der vorstehenden Batterien; sie steht mit dem Zink des nächsten Elementes in Verbindung. Die Kohle besindet sich in einem mit Sals

peterfäure gefüllten Glasgefäße; die Salpeterfäure foll den durch die Zersetzung des Wassers frei werdenden Wasserstoff oxydiren, der sonst auf die Kohle gehen und einen Theil der Wirkung neutralisstren wurde.

Eine Abanderung der Kohlenbatterie, die in der neuern Zeit mit derfelben getroffen worden ist, ist in der That nichts anders, als eine umgekehrte Anordnung der sie zusammensependen Elemente. Die Schwefelsäure ist in dem äußern Glasgesäße enthalten, der poröse Thoncylinder ist mit einem Ring von amalgamirtem Zinkumgeben und enthält die Salpetersäure und den hohten Rohlenschlinder. Der Kohlencylinder wird vermittelst Aupser mit dem Zinkverbunden.

332. Smee's und Wheatstone's Batterie. Die erstere Batterie besteht aus einer mit fein zertheiltem Platin überzogenen Silberplatte, die zwischen zwei amalgamixte Zinkplatten gestellt ist. Die Platten tauchen ohne Diaphragma in verdünnte Sowefelsaure.

Um die Berührung von Platin und Zink zu verhüten, befinden fich zwischen den Platten Politer aus Gutta Bercha.

Die Batierie von Wheatstone ist nur eine Modification der von Daniell. Es fällt die verdünnte Schwefelsäure hinweg und die porose Thonzelle wird mit flüssigem Zinkamalgam gefüllt, in welche das Aupferende des nächstfolgenden Elementes eintaucht.

333. Erodne Saulen. Mit diesem Ramen bezeichnet man biejenigen elektromotorischen Apparate, in welchen eine ununterbrochene Entwickelung von Elektricität ohne Mitwirknug einer Flussige keit stattfindet.

Die trodnen Saulen bestehen aus Zink und Mangansuperogyd (Braunstein) welche von dem nächsten Elemente durch eine Papiersscheibe getrennt find.


Man flebt auf die eine Seite eines Blattes Papier ein Blattchen Zink oder Zinn, auf die andere dagegen klebt man gepulvertes Mangansuperoxyd. Das so praparirte Papier wird in gleich
große Scheiben geschnitten, die man in der nämlichen Ordnung über
einander legt. Man schichtet so mehrere Tausend dieser Blätter über
einander, preßt sie dann zusammen und überzieht die Säule, um ste
vor dem Einslusse der Luft zu schügen, mit Harz oder mit Schwefel. Bisweisen theilt man diese Säulen in zwei gleiche Theise, die
man auf einer metallischen Unterlage vertikal umgekehrt neben einander stellt. Auf diese Beise sind die beiden Pole in gleicher Hohe.
Das positive Ende der Säule wird mit einer dicken Zinkschebe,
das negative mit einer dicken Aupferscheibe verbunden.

Man stellt auch trockne Säulen aus Jink-Aupferelementen dar, welche durch Scheiben aus geöltem oder mit Honig oder einer Lösfung eines zerfließlichen Salzes getränkten Papieres getrennt sind. Diese Art Säulen sind bei Weitem nicht so haltbar, als die vorschehend beschriebenen, welche ihre elektromotorische Kraft jahrelang behalten können.

Die Bewegung der Elektricität ist in den trocknen Säulen eine sehr langsame; es bedarf mehrerer Minuten, um einen Condensator mit der Elektricität dieser Säulen zu laden; sie zeigen weder phystologische noch Gemische Wirkungen. Die Spannung dagegen ist stärker als bei den gewöhnlichen Säulen von gleicher Dimenston, was von der graßen Anzahl und der schlechten Leitungsfähigkeit der Elemente herrührt.

334. Bobuenbergers Glettroftop. Die Gaule wird gur

Construction des Elektrostops von Bohnenberger benut. In diesem Instrument ist das doppelte Goldblättchen durch einfaches Goldblättchen ersetz, das sich in gleichen Entsernungen zwischen den Polen der trocknen Saule befindet (Fig. 181). Wenn sich das Blättschen im natürlichen Zustande besindet, so wird es von den beiden



Polen gleichmäßig angezogen, folgt den Gefetzen der Schwere und bleibt vertikal. Sobald
aber das Blättchen die geringste Menge von
Elektricität enthält, wird es von dem einen der
Pole abgestoßen, von dem andern-angezogen
und es nähert sich dem Pole, welcher mit einer
der seinigen entgegengesetzen Elektricität geladen ist.

Dieses Instrument ist sehr empfindlich. Man macht ihm selbst den Borwurf zu großer Empfindlichkeit, was zu Irrungen Anlaß geben könnte. Diese Empfindlichkeit ist so groß, daß bei trocknem Wetter ein mit Tuch geriebener

Glasstab auf das Goldblättchen in einer Entfernung von mehr als drei Metern einwirkt.

Ein anderer Apparat, in welchem die trockne Saule zur Hervorbringung einer Bewegung benutzt wird, ist Fig. 180 abgebildet.




Dieser Apparat besteht aus einer horizontalen sehr leichten Nadel aus Gummilack, die sich vermittelst eines Zapfens um ihre Axe drehen kann, an einem jeden ihrer Enden ein Scheibchen aus Goldblech trägt und sich zwischen den Polen der trocknen Säule besindet. Anfangs sindet an einem jeden Bole der Säule eine Anziehung für das

zunächst liegende Ende der Nadel statt. Die Nadel setzt sich in Bewegung und die an ihr besindlichen Goldblättchen kommen mit den Polen der Säule in Berührung, werden daselhst mit der nämslichen Elektricität geladen und sodann abgestoßen. Bald darauf werden sie durch die mit entgegengesetzer Elektricität geladenen Pole angezogen, es sindet ein neuer Contact statt und die Bewegung wird durch den combinirten Einsluß der Anziehung von dem einen Pole und der Abstohung von dem andern Pole eine unaushörliche.

Zuweilen kommt es vor, daß die Radel still steht, wenn die umgebende Luft sehr feucht ift. Es rührt dies daher, daß die Saule

sich zum Theil in die Luft entladet und die übrigbleibende Clektricität nicht kräftig genug ist, um den Widerstand, der sich der Bewegung der Radel entgegensetzt, zu überwinden. Sobald die Luft trocken wird, beginnt die Bewegung der Radel von Renem.

335. Thermische und optische Wirkungen bes galvanischen Stromes. In dem Augenblide, in welchem man die Pole einer galvanischen Batterie mit einander leitend verbindet, entsteht ein glänzender Funke. Metalldrähte erhißen sich dabei, wenn sie dunn genug sind, bis zum lebhasten Beißglühen; Platindrähte gerathen in ein heftiges Beißglühen und schmelzen endlich ab; Eisen= und Stahldrähte verbrennen unter heftigem Funkensprühen zu Oryd. Im höchsten Grade intensiv ist die Licht= und Wärmeentwickelung, wenn man an die beiden Enden des Drahtes, welche mit den Polen in Verbindung stehen, Kohlenspigen besestigt und dieselben nach= her bis zur Berührung nähert (Fig. 179 bis). Es entsteht an der



Berührungsstelle ein reines blendendes Licht (bas Kohlenlicht), bas nur mit dem Sonnenlicht verglichen werden kann.

In der neuern Zeit ift die durch den galvanischen Strom erzeugte hipe von dem französischen Physiker Despret benutt worden, um Substanzen, die bis jest noch nicht geschmolzen worden waren, wie Kohle, nicht nur zu schmelzen, sondern auch zu versstücktigen.


336. Physiologische Wirkungen bes galvanischen Stromes. Benn man die beiden Leitdrähte, welche von den Polen einer galvanischen Säule ausgehen, mit den seuchten Händen anfaßt, so empfindet man einen Schlag, welcher weniger heftig und weniger intensiv als der Schlag einer Leydner Flasche ist; die Auseinanderssolge der Schläge ertheilt aber der physiologischen Birkung des galvanischen Stromes einen eigenthumlichen Charakter.

Wenn man den Draht, welcher mit dem Zinkpol in Berbinsdung steht, unter die Zunge und den andern vom Aupserpole ausgehenden Draht über die Zunge bringt, so bemerkt man einen entschieden sauern Geschmack. Berwechselt man die Drahte, so wird der Geschmack alkalisch.

Bringt man dabei ein Ende der Drahte an die Stirne, die Rase oder eine andere Stelle des Gesichtes, so bemerkt man in dem Angenblide, in welchem man mit der Hand den anderen Draht erfaßt, bei geschlossenen Angen einen bligahnlichen Lichtschein.

337. Chemische Birkung bes galvanischen Stromes. Zu ben merkwürdigsten Eigenschaften des elektrischen Stromes gehört jedenfalls die, gewisse zusammengesetzte Körper in ihre Bestandtheile zu zerlegen. Diese Zersetzung wird nach der jest gebräuchlichen Terminologie Elektrolyse genannt.

Wenn man die beiden Poldrähte einer galvanischen Säule in ein Gefäß mit Baffer führt, so entwickeln sich an den beiden Polen der Drähte Gase, die, wenn sie in dem Apparate B (Fig. 176) in



den beiden oben verschlossenen Glasröhren a und b getrennt aufgefangen werden, ein verschiedenes Volumen zeigen. Der Basserkoff geht an den negativen Pol. der Sauerstoff an den positiven Pol. Das Volumen des Wasserstoffs ist genau das Doppelte vom Volumen des Sauerskoffs.

Giné Salzlösung wird ebenfalls durch die Säule zersetzt, die Base geht an den negativent Pol, die Säure an den positiven. Deshalb nennt man die Basen elektropositive, die Säuren elektronegative Körper.

Die Spaltung der constituirenden Bestandtheile des Salzes läßt sich augenscheinlich machen, wenn man ein Alkalisalz, z. B. schwesfelsaures Ratron anwendet. Die Lösung wird in eine Uförmig gebogene Röhre gebracht und vermittelst eines Tropfen Beilchensprup blau gefärbt. Taucht man nun in den einen Schenkel der Röhre den einen, in den andern Schenkel den andern Poldraht, so wird die Flüssigseit in dem Schenkel, in welchem sich die Säure ausscheidet, roth, die Früssigseit in dem andern Schenkel, die das Ratron: enthält, grün gefärbt erscheinen.

Benn zwei Körper sich mit einander verbinden, so sindet stete Bersehung der neutralen Flüssigkeit katt, die positive Ciestricität geht zur Säure, die negative zur Base. Dieses Factum ist durch eine große Anzahl von Bersnchen als sekgestellt zu betrachten; es sindet serner in der Boltalschen Säule seine Bestätigung, die um so kräftiger, je stärker die chemische Action ist. Ginige Physiker sind in Folge dessen veranlaßt worden, die von Botta bevbachteten Berührungsessetz zu leugnen, und in det bei dessen Bersuchen entwicketen Clestricität nur das Resultat der chemischen Clumistung des Sauerkoss der annosphärischen Lust und der Feuchtigkeit auf das Atut zu sehen.

Ohne uns bei der Prufimg dieser Frage aufzuhalten, nehmen wir an, daß bei der Boltaischen Saule die chemische Action die vorherrschende ist, und daß sie es fast allein ist, welche den Strom bervorruft und unterhalt.

Die nach der elektrochemischen Theorie construirten Apparate, wie die oben beschriebenen Batterien haben auch durch die Energie ihrer Effecte den Borzug vor der ursprünglichen Säule.

Es sei hier bemerkt, daß derjenige elektrische Strom, der die Glektrolyse von einem Aequivalent Basser zu bewirken vermag, sähig ist, in einem jeden andern binar zusammengesetzen Körper, der von dem elektrischen Strome durchströmt wird, ebenfalls ein Aequivalent zu zersetzen. Faraday gründete darauf das unter dem Namen des Gesetzes der elektrolytischen Action bekannte Gesetz, nach welchem die durch den elektrischen Strom zerlegten Gewichtsmengen sich wie die chemischen Aequivalente verhalten.

338. Magnetische Wirkungen bes elektrischen Stromes. Wenn man den Schließungsdraht einer Batterie in die Richtung einer in der Rähe befindlichen Magnetnadel bringt, so findet sogleich eine Ablenkung der Radel statt. Die Art und die Größe der Ablenkung sind von der Richtung und der Intensität des elektrischen Stromes abhängig. Der Nordpol der Magnetnadel wird stets gegen die linke Hand einer menschlichen Figur abgelenkt, wenn man sich in den Draht so hineingelegt denkt, daß der Strom von den Füßen zum Kopse geht, und daß das Gesicht der Magnetnadel zugesehrt ist.

Der Schließungsdraht einer Batterie ift auch im Stande, in Rörpern, die magnetisch zu werden fahig find, Magnetismus hervorzurufen. Weiches Gifen nimmt durch den elektrischen Strom

einen sehr bedeutenden Magnetismus an. Solde Ragnete werden Elektromagnete, und weil sie nur so lange dauern, als der elektrische Strom wirkt, temporare Magnete genannt.

Diese Eigenschaft des elektrischen Stromes, eine Magnetnadel abzulenken und weiches Eisen temporar magnetisch zu machen, findet in der elektrischen Telegraphie Anwendung.

339. Inducirende Wirkungen des elektrischen Stromes. Ein elektrischer Strom bringt unter gewissen Umständen in einem benachbarten Leiter einen andern elektrischen Strom hervor, welcher Nebenstrom, inducirter Strom oder secundärer Strom genannt wird. Man erkennt die Gegenwart dieses Stromes durch die Ablenkung, die eine Magnetnadel erleidet.

Biernudzwanzigstes Kapitel.

Bon ber Atuftit.

340. Der Schall. — 341. Schwingungen. — 342. Fortpflanzung der Schwingungen. — 343. Bibrationen von Flüssigeiten. — 344. Bibrationen der Luft. — 345. Das Gehörorgan. — 346. Bibrationen im leeren Raume. — 347. Seschwindigleit des Schalles. — 348. Geschwindigleit des Schalles in der Luft. — 349. Geschwindigleit des Schalles im Wasser. — 350. Geschwindigleit des Schalles in sesten Körpern. — 351. Fortpslanzung des Schalles. Schwingungsgesetze eines Stabes. — 352. Gradlinige Fortpslanzung der Wellen. — 353. Sphärlische Wellen. — 354. Restezion der Wellen. — 355. Coho. — 356. Totale Resperion. — 357. Interserenz der directen Welle und der restectirten. — 358. Sprachrohr. — 359. Cigenschaften des Tones. — 360. Sirene. — 361. Monochord.

340. Der Schall. Gine jede Bewegung eines Rorpers tann unter Umftanden Urfache ber eigenthumlichen, durch bas Gebororgan vermittelten Empfindung werden, die man mit dem Ramen Schall bezeichnet. Bur Entftehung des Schalles gebort ein beweater ober schallender Rorper, ein Medium, durch welches ber Schall gum Gebororgan fortgeleitet wird, und endlich ein normales Gebororgan. Ein einfacher Impuls, der das Gehororgan trifft, beißt ein ein= facher Schall, ber mit bem Ramen Anall bezeichnet wird, wenn er ftart ift. Benn mehrere Impulse und dadurch erzeugte einfache Schalle in ungleichen Zeiten und in verschiedener Beschaffenheit auf einander folgen, fo entsteben diejenigen Modificationen des Schalles, bie wir Beraufd, garm, Braufen, Praffeln u. f. w. nennen. Stellt fich ber Schall als etwas geregeltes bar, fo bag er einen angenehmen Gindrud hervorruft, fo beißt er Rlang. Ift berfelbe in allen seinen Theilen gleichartig, so daß er also nicht aus verfciedenen Rlangen bestehend erscheint, so wird er Ton genannt. Die Lebre von den Tonen, der Erzeugung und der Gesehmäßigkeit berfelben bilbet ben wichtigften Theil ber Afuftit,

Aus dem Borstehenden folgt, daß der Ton das Resultat von Erschütterungen ist, welche durch ein elastisches Mittel in unser Gehörorgan gelangen. Damit aber in unserem Gehörorgan die Schallempfindung hervorgebracht werde, muffen gewisse Bedingungen erfüllt werden.

Wenn man ein an einer Schnur befestigtes Lineal schnell dreht, so hört man in gewissen Fällen ein Brausen, in andern Fällen ist kein Ton wahrzunehmen. Man hat nun gefunden, daß nur dann ein Ton hervorgebracht wird, wenn sich das Lineal um seine Axe dreht; sindet diese Drehung nicht statt, so erzeugt die Kreisbewegung kaum ein Pfeisen. Die rotatorische Schwingung ist also hier die Ursache des Tones.

541. Schwingungen. Die Bewegung, welche ben Schall erzeugt, ift eine Bibrationsbewegung; die meisten tonenden Körper machen Oscillationen, so lange fie tonen.


Man unterscheidet Langeschwingungen und transversale Sowingungen.

Benn man einen an dem einen Ende befestigten Metallstab transversal aus der Gleichgewichtslage entfernt, so kehrt er nach einer Reihe transversaler isochronischer Schwingungen in die Gleich= gewichtslage zurud.

Ein Der Länge nach geriebener Stab wird in Längeschwingungen verfett.

842. Fortpffanzung ber Schwingungen. Die Uebertragung ber Bibrationen läßt fich mit Salfe eines von Savart conftruirten Apparates nachweisen.

Dieser Apparat besteht aus einem Holzbrettchen (Fig. 183), das auf der einen Seite in einem Golzstocke A besestigt ist; an dem andern Ende ift eine Saite angebracht, die vermittelst eines Steges



gespannt wird. Wenn man Sand auf das Brettchen streut, so bemerkt man, daß berselbe beim Erschüttern der Saite seinen Plats veräudert. Streicht man mit einem Bogen nach verschiedenen Richtungen, so ist die Bewegung der Sandkörner stets der Bewegung des Bogens parallel.

Ein in dem Mittelpunkt einer Holz- oder Metallscheibe befestigter Holzstab geräth in transversale Schwingungen, wenn man ihn der Länge nach reibt. Die Art der Schwingung läßt sich durch auf die Scheibe gestreuten Sand nachweisen. Die Sandisruchen hüpsen perpendicular von der Obersläche.

Die Uebertragung der Bibrationen erklart die Berftarkung des Tons, der durch eine Biolinenfaite hervorgebracht wird, durch den mit Luft angefüllten dunnwandigen Kaften, auf welchem die Saite gespannt ift.

Eine ftart angeschlagene Stimmgabel giebt, wenn fie frei in ber Sand gehalten wird, teinen Ton; letterer ift aber fogleich wahraunehmen, sobalb man die Stimmgabel auf einen Resonanzboden sett.

343. Bibrationen von Fluffigkeiten. Die Berstärkung des Tones kann man benugen, um die Fortpflanzung der vibratorischen Bewegung nachzuweisen.

Um zu beweisen, daß die Flüssigkeiten ebenso wie die sesten Körper in Schwingungen gerathen, bringe man auf einen Resonanzboden ein mit Flüssigkeit angefülltes Glas; sobald man der Oberstäche der Flüssigkeit eine angeschlagene Stimmgabel nähert, bemerkt man, daß der Ton sich verstärkt. Die Verstärkung ist sast ebenso groß, als wenn man die Basis der Stimmgabel unmittelbar auf den Resonanzboden selbst gebracht hätte.


Diefer Berfuch gelingt mit allen Fluffigkeiten gleich gut.

344. Bibrationen ber Luft. Die Luft pflanzt ebenso bie Bibrationen tonender Korper fort.

Ein gespanntes Membran beginnt zu vibriren, wenn man in einiger Entfernung von demselben eine Glode oder einen andern tönenden Körper anschlägt. Auf das Membran gestreuter Sand zeigt diese Bewegungen an.

Zwei einander ahnlich auf Resonanzboden befindliche Stimmgabeln, die in der Luft mehrere Meter von einander entsernt find, vibriren gemeinschaftlich, sobald die eine Stimmgabelangeschlagen wird.

345. Das Gehörorgan. Obgleich der Schall den Gehorsnerven durch die festen Theile des Kopfes zugeführt werden tann, so geschieht doch unter den gewöhnlichen Umständen die Mittheilung hauptsächlich durch die Lust. Die in der Atmosphäre erzeugte Erschütterung wird durch die Lust in den Gehörgang dès Ohres geleitet, dessen Ende durch das Trommelsell oder Paukensell verschlossen ist. Dieses Membran ist besonders geeignet, die Schwingungen der Lust auf slüssige und seste Körper überzutragen. Hinder dem Trommelsell ist die Trommelhöhle, in welcher sich die Gehörknöchelchen, der Hammer, der Ambos, der Steigbüsgel und das runde Knöchelchen des Sylvius besinden. Alle diese Knöchelchen bilden gemeinschaftlich ein Hebelspstem und dienen zur Spannung und Erschlassung des Trommelselles sowie zur Forteleitung des Schalles. Von der Trommelhöhle geht der Schall dürch eine wässrige Flüssigigkeit, das Labyrinthwasser, auf die Gehörnerven über.



346. Bibrationen im leeren Raume. 3wischen dem tonenden Körper und dem Geshörorgan muß ein ununterbrochenes elastisches Medium vorhanden sein, wenn man anders den Ton boren soll.

Um dies zu beweisen, hangt man in einem Ballon eine kleine Schelle auf (Fig. 182). Rachdem der Ballon luftleer gemacht worden ist, hört man die Schelle nicht mehr; sobald man aber etwas Luft in den Ballon treten läßt, wird der Ton wieder börbar.

347. Sefdwindigkeit bes Schalles. Die Geschwindigkeit, mit welcher die Schwingung in einem elastischen Mittel fortgepflanzt wird, nennt man die Geschwindigkeit der Fortpflanzung des Schalles. Diese Geschwindigkeit läßt sich berechnen.

Newton gab zuerst die Formel für die Geschwindigkeit in Gasen; er ließ sie nur von der Dichte und der Spannkraft des Gases abhängig sein. Diese Formel stimmte aber keineswegs mit den beobachteten Resultaten überein. Laplace veränderte diese Formel, indem er bei seiner Berechnung gewisse Umstände berückschrigte, die von Newton vernachlässigt worden waren. Die Formel von Laplace stimmt ziemlich genau mit der Ersahrung überein. Sie ist:

g ift die Acceleration im freien Falle, Δ die Dichte des Quedfilbers bei 0°, δ die gegenwärtige Dichte des Gases, H dig reducirte Länge der Quedfilbersaule, welche dem gegenwärtigen Drucke des Gases das Gleichgewicht hält, $\frac{C}{C'}$ das Berhältniß der specifischen Wärme des Gases bei constantem Drucke zu der specifischen Wärme desselben bei constantem Bolumen Dieses Berhältniß ist für die Luft = 1,42.

In trodner Luft

$$\delta = 0,0013 \frac{H}{760} \cdot \frac{1}{1 + \alpha t}.$$
In feuchter Luft
$$\delta = 0,0013 \frac{H - 0.378 \text{ f}}{760} \cdot \frac{1}{1 + \alpha t}.$$

348. Seschwindigkeit des Schalles in der Luft. Die vorstehende Formel ist im Jahre 1823 durch eine Commission des Bureau des longitudes geprüft worden. Die Beobachter befanden sich zwischen Billejuis und Montlhern, an den Endpunkten eines Zwischenraums, der durch astronomische und geodätische Mittel auf das Genaueste ausgemessen worden war. Zur Ermittelung der Geschwindigkeit des Schalles bestimmte man die Zeit, welche der Donner einer Kanone brauchte, um den Raum von einer Station zur andern zu durchlausen. Diese Zeit wurde vermittelst eines Chronometers, der noch Fünszigstel einer Secunde anzeigte, ermittelt. Die Zeit, welche zwischen dem Abseuern der Kanone und dem Wahrenehmen des Schalles verlief, gab in Sekunden und Bruchtheilssekunden die Zeit an, welche der Schall brauchte, um den Weg von der einen Station zur andern zurückzulegen.

Die Kanonendonner wiederholten fich alle fünf Minuten, damit der Einfluß des Windes eliminirt wurde.

Alle diese Bersuche wurden bei Nacht angestellt, damit das Geräusch des Tages und die ungleichsörmige Erwärmung der Luft auf das Resultat keinen Einfluß ausüben konnten.

Die aus diesen Bersuchen gesolgerte mittlere Geschwindigkeit des Schalles beträgt 337,2 Meter bei einer Temperatur von 10°. Die Geschwindigkeit des Schalles bei der Temperatur t berechnet sich nach der solgenden Formel:

a = 327,2 Meter.
$$\sqrt[4]{\frac{1+at}{1+10a}}$$
;


a = 0,00366 ift der Ausdehnungscoefficient der Luft.

Die Geschwindigkeit des Schalles scheint von der Art der Er-

regung unabhängig zu fein.

Sie ist ferner die nämliche für Tone von verschiedener Hohe. Wenn an dem einen Ende einer langen Gassäule eine Arie gespielt wird, so vernimmt das am andern Ende besindliche Ohr keine Veränderung des musikalischen Charakters. Daraus geht hervor, daß die Tone, welche in das Ohr gelangen, in der Ordnung auf einander folgen, in welcher sie erzeugt worden sind, daß sie sich solglich mit gleicher Schnelle fortbewegen. Biot bediente sich zu seinen Versuchen einer mehr als ein Kilometer langen Basserleitungsröhre.

Rach Dulong ift die Geschwindigkeit des Schalles in Gasen, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit in der Luft als Einheit genommen:



die der

Rohlenfaure 0,786 Stickfoffgases 0,787 ölbildenden Gases 0,943 Sauerstoffgases 0,952 Rohlenopydgases 1,013 Wasserstoffgases 3,812

349. Geschwindigeteit des Schalles im Baffer. Die directe Bestimmung der Geschwindigkeit des Schalsles in Flüsstgleiten besruht auf denselben Prinscipten. Sie ist von Colsladon und Sturm in dem Baffer des Genfer Seees ausgeführt worsben.


Der Ton wurde durch den Schlag eines Hammers gegen eine Glode erzeugt, die im Wasser ungefähr ein Meter unter der Oberstäche defselben aufgehängt war (Fig. 184.) Der Hammer -M war mit einem Schenkel des Hebels BD verbunden. Der anbere Schenfel fand mit einem gunder F in Berbindung, welcher badurch, daß er heruntergezogen wurde, ein Bulverhäufchen P entgundete. Die Entgundung des Schiefpulvers und der Schlag des Sammers gegen die Glode gefchaben ju gleicher Beit; bas Licht biente dem Beobachter als Zeichen, daß die Zeit ju meffen fet. Der Beobachter befand fich auf einem befestigten Boot in einer genau bestimmten Entfernnung von dem Orte, wo die Erschütterung Ratt hatte, und war mit einer unten fich erweiternden Robre ZV versehen, um den im Baffer erregten Schall außerhalb beffelben wahrnehmen zu tonnen. Die Robre war an den unten fich erweiternden Ende mit einer elastischen Scheibe von Blech verschloffen, übrigens mit Luft angefüllt. Die Schwingungen bes Baffers theil= ten fich sodann burch die elastische Scheibe der Luft in der Robre, und durch diese dem an ihr oberes Ende gehaltenen Ohre mit. - Diefe Berfuche gaben für die Geschwindigkeit bes Schalles im Baffer im Mittel 1435 Meter bei 8º Temperatur. Die Entfernung beiber Stationen von einander betrug 13487 Meter.

350. Geschwindigkeit des Schalles in festen Körpern. In sesten Körpern ist die Geschwindigkeit der Fortpstanzung des Schalles größer noch als die in Flüsstgleiten. Biot zog aus Berssuchen, die mit einem System von gußeisernen Röhren, das 951,25 Meter lang war, den Schluß, daß die Fortpstanzung des Schalles in Gußeisen ungefähr 10,5 Mal schneller als in der Luft geschieht.

Reuerdings mit Telegraphendrähten angestellte Bersuche von Bertheim und Breguet gaben für die Geschwindigkeit des Schalles in Eisen im Mittel 3485 Meter in der Sekunde.

351. Fortpflanzung bes Schalles. Schwingungsgesetze eines Stabes. Die Fortpflanzung des Schalles in einem elastischen Mittel ift nichts Anderes als die allmähliche Uebertragung der Beränderungen, welche in dem tonenden Korper in den benachbarten Schichten des Ortes der Erschütterung stattgefunden haben. Um die Art und Weise dieser Uebertragung zu verstehen, beginnen wir mit dem Studium der Wellenbewegung.

Bablen wir als Beispiel die Bewegung eines elastischen Stabes (Fig. 185), welcher in der Bertifale AB seine Ruhelage hat; entfernen mir denselben aus der Gleichgewichtslage und bringen ihn in die Lage A'B', so wird der Stab, wenn man ihn sich selbst überläßt, diese gezwungene Lage verlassen, nach der Bertikalen mit



zunehmender Geschwindigkeit zuruckkehren, in Folge der erlangten Geschwindigkeit über dieselbe hinausgehen, an Geschwindigkeit abnehmen,
welche endlich in A'B" gleich Rull
wird. A"B" ift in Bezug auf A'B'
symmetrisch zu AB. Durch die Federkraft geht der Stab-zuruck und macht
auf diese Weise eine Anzahl isochronischer Oscillationen, dis endlich wie
bei dem Pendel und aus demselben
Grunde die Oscillationen schwächer
werden und endlich aushören.

Analytisch läßt sich die Geschwindigkeit eines Punktes des Stabes in jedem Augenblicke durch die Kormel

 $V = A \sin \pi \frac{1}{T}$

ausdrücken; π ift das Berhältniß der Peripherie jum Durchmeffer, Δ eine Conftante, T die Dauer einer einfachen Oscillation, t die vom Beginne der Oscillationen verstrichne Zeit.

Diese Formel erinnert an die verschiedenen Umstände der Bewegung eines Stabes, der parallel mit sich selbst schwingt. Die
Geschwindigkeit ist allmählich zunehmend von t = 0 bis t = $\frac{1}{2}$ T;
in diesem Augenblick hat sie ihr Maximum erreicht; sie nimmt sodann ab und nimmt in umgekehrter Ordnung wieder die nämlichen
Werthe an und verschwindet bei t=T. Bon t=T bis zu t=2T
nimmt sie gleiche Werthe, deren Zeichen den ersteren entgegengesetzt
sind, und geht durch die nämlichen Punkte; bei t=2T hat die Geschwindigkeit ausgehört und der Stab ist in seine ursprüngliche Lage
zurückgekehrt. Bon hier aus nimmt der Stab periodisch die nämlichen Lagen und dieselben Geschwindigkeiten an.

Die Bewegung des Stabes ift ununterbrochen; zur Erteichterung der Erklärung nehmen wir aber an, daß sie unterbrochen sei, und daß der Stab auf einmal aus einer Lage in die nächste übergehe. Wenn der Stab die Lage A'B' verläßt, so sind biese Sprunge sehr klein und wachsen bis zur Gleichgewichtslage des Stabes; sodann nehmen sie ab und erhalten für die symmetrischen Lagen die nämlichen Werthe; fie find außerdem durch gleiche Beiten von einander getrennt.

352. Grablinige Fortpflanzung der Wellen. Nehmen wir an, daß diese Bibrationen am Ende einer aus Lustimolekülen gestildeten Linie; oder am Ende eines Lustcylinders von sehr gleichem Durchschnitte und unendlicher Länge, den wir uns in der Lust isoslirt vorstellen, vorsichgehen, daß ferner dieser Cylinder durch zu seisner Länge perpendiculäre gleich weit von einander entsernte Ebenen in sehr dunne Schichten getheilt sei, so werden durch die Vibratiosnen solgende Beränderungen darin hervorgebracht.

Die erste Schicht der Saule empfängt den ersten Stoß des Stades, der seine außerste Lage A'B' verläßt und wird dadurch rasch verdichtet; vermöge der Federkraft wirkt diese Schicht auf die nächste und comprimirt dieselbe, während sie selbst in ihren früheren Zustand zurücksehrt. Die zweite Schicht wirkt auf die nämliche Weise durch die durch die Compression in ihr erzeugte Spannung auf die dritte ein, und kommt darauf wieder in Rube.

Die durch die erste Ortsveränderung des Stabes hervorges brachte Condensation pflanzt sich so von Schicht zu Schicht mit einer Geschwindigkeit fort, welche der des Schalles in dem Mittel gleich ist. Diese letztere Geschwindigkeit ist bezüglich der absoluten Gesschwindigkeit des tonenden-Körpers sehr groß und man kann annehmen, daß jede Schicht des elastischen Mittels zur Ruhe gelangt, nachdem sie ihre Bewegung auf die nächste Schicht übertragen hat.

Die zweite Ortsveränderung wirkt wie die erste, erzeugt aber eine etwas größere Berdichtung, die sich mit der nämlichen Gesschwindigkeit als die erste sortpslanzt. Dasselbe sindet bei den Consbensationen statt, welche die darauf folgenden Stöße des Stabes in der ersten Luftschicht hervorrusen; sie entstehen nach einander und pflanzen sich sort.

Diese Condensationen nehmen bis zu dem Augenblicke zu, in welchem der Stab die Vertikale erreicht hat; sodann nehmen sie ab und nehmen in umgekehrter Reihenfolge dieselben Werthe wieder an.

Wenn der Stab seine erste Schwingung beendigt hat, so erreicht die erste Condensation eine Luftschicht, welche in der Entsernung aT (a ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles) vom Ursprung der Erschütterung befindlich ist. Die nachfolgenden Condensationen sind gleichmäßig in der Länge in der Ordnung vertheilt, in welcher sie entstanden sind.

Condensirte ober verdichtete Belle: Die Gesammiheit dieser beweglichen Condensationen bildet die condensirte oder verdichtete Belle. Die Länge λ derselben hängt von der Geschwindigstett des Schalles in dem Mittel und von der Anzahl der Bibnationen des Stades in der Einheit der Zeit ab. Bezeichnet man diese Anzahl mit N und setzt man $T = \frac{1}{N}$, so kann man schreiben:

$$\lambda = \frac{a}{N}$$
.

Die aufeinander folgenden Condensationen, aus denen die Welle besteht, haben sammtlich gleiche Geschwindigkeit; die Gesammtheit derselben pflanzt sich demnach mit einer allen gemeinsamen Geschwindigkeit fort. Man kann sagen, daß die Welle sich bewegt, und ihre Geschwindigkeit und ihre Lagen auf der Länge des Cylinders betrachten.

Berdunnte Belle Wenn der Stab nach seiner erften Schwingung fich nicht mehr bewegt, so murbe er nur die eben beschriebene isolirte Belle erzeugen; da aber der Stab zu schwingen fortfährt und mach A'B' zurücklehrt, so erzeugt er in dem Mittel eine Reihe neuer Berändenungen. Nehmen wir nochmals an, das der Stab seine Schwingungen rudwärts in Sprungen vollbringe, melde der ersten gleich seien. Die erste Ortoveranderung dieser neuen Reihe erzeugt in der erften Schicht eine Ausdehnung, Die dann auf die nächste übergeht u. f. w. Dieselbe folgt unmittelbar auf die lette Condensation und da fie die nämliche Geschwindigkeit bat, so pflanzt fle sich in dem Cylinder fort. Nach ihr kommt die zweite Ausdehnung, darauf die dritte u. f. f. Die Verrückungen des Stabes nehmen von A"B" nach AB zu und von AB nach A'B' ab, und erzeugen zuerst zunehmende, sodann sich vermindernde Ausdehnungen. Wenn der Stab in A'B' in feine ursprüngliche Lage gurückgekehrt ist, so ist nach einer neuen Zeit T die Reihe der Ausdehnungen vollständig., und es bildet fich eine verdünnte Welle von der Lange aT, die fich unmittelbar an die verdichtete. Belle anschließt. Beide Bellen haben dieselbe Geschwindigkeit und verandern den Ort in der nämlichen Zeit. Durch die Berbindung beider entsteht eine Schallwelle von der Länge 2).

Auf diese exste Welle folgt unmittelbar eine zweite, welche durch eine neue doppelte Bibration des Stabes erzeugt worden ist,, auf die zweite die dritte u. s. w. Da diese Wellen glie dieselle Ge-

schwindigkeit haben und hinter einander erzeugt werden, so pflanzen fie sich in einer Reihenfolge fort, ohne sich zu vermischen oder auf einander einzuwirken.

Befindet sich auf der Linie, die durch diese Wellen beschrieben wird, ein empfindliches Organ, so wird dasselbe afficirt, und die Dauer der periodischen Modisicationen des Mittels, ihre Größe, das Gesey, nach welchem sie sich entwickeln, sind Charaktere, durch welche man die Tone von einander unterscheiden und ihre verschiedenen Eigenschaften ermitteln kann.

353. Sphärische Bellen. Benn man die Fortpflanzung des Schalles nicht in einer Richtung, sondern um den erschütterten Mittelpunkt herum in einem unbegrenzten elastischen Mittel betrachtet, so muß man den Luftschichten von demselben Durchschnitte und derfelben Masse concentrische sphärische Schichten substituiren, deren Oberstächen und folglich auch deren Massen im directen Verhältniß der Quadrate ihrer Strahlen variiren.

Da die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles constant ist, so wird die Höhe durch die Entfernung nicht verändert, das Gesetz, nach welchem die Condensationen und Ausdehnungen auf einander folgen, nicht gestört und die Länge der Undulation in keiner Beise verändert; die auf einander folgenden Geschwindigkeiten der Lustzschichten und die daraus entstehenden Condensationen nehmen aber proportional der Entsernung ab und der Ton verliert deshalb an Intensität.


354. Nesterion der Wellen. Der Schall wird auf dieselbe Weise wie die Wärme und das Licht restectirt. So lange das Schallmittel homogen ist, trägt jedes Theilchen durch seinen Stoß an das nächste seine Geschwindigseit über und bleibt dann in Auhe. Anders verhält es sich, wenn die Fortpstanzung der Erschütterung sich die an die Grenzen zweier ungleichartiger Medien erstreckt. In diesem Falle spaltet sie sich in zwei Wellen, die eine wird in das erste Mittel zurückgeworsen, die andere geht durch das zweite hindurch.

Die Erfahrung hat bis jest nur fehr unvollständige Beweise für die Theorie geliefert. Nimmt man jedoch zwei politre concave Hohlspiegel, die auf dieselbe Weise, wie Seite 123 bei der Rester zion der Wärme angegeben worden ist, einander gegenüber gestellt sind, und bringt in den Brennpunkt des einen eine Uhr, so wird

man dieselbe im Brennpunkte des andern Spiegels schlagen hören. Bringt man aber das Ohr an eine andere Stelle als in den Brennpunkt, so nimmt man das Schlagen der Uhr nicht mehr wahr.

Dieses Factum zeigt, daß für den Schall dieselben Restexionsgesetze gelten, wie für die Wärme und das Licht. Mit dem Namen Schall=strahl bezeichnet man die Gerade, die von dem Erschütterungs=mittelpunkte geführt wird und in welcher die Schallwelle sich sort=pflanzt.

Reflexion der Bellen auf Quedfilber. Die Restexion der Bellen läßt sich vermittelft Quedfilbers anschaulich machen. Man benutzt dazu ein flaches, elliptisches Gefäß (Fig. 186), deffen



Boden mit Quedfilber bedeckt ift. Die Erschütterung wird in dem einen Brennpunkte der Ellipse durch einen Strahl Quedfilber hervorgebracht, der aus einem zu einer Spipe ausgezogenen Trichter herausläuft und vertical über dem Brennpunkte sich befindet. Die in diesem Punkte erzegten Wellen pflanzen sich kreisförz

mig auf der Oberfläche der Flüssteit fort, treffen die Band, werden daselbst ressectirt und bezeichnen bei ihrer Areuzung deutlich den zweiten Brennpunkt der Ellipse.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine ähnliche Concentration auch in der Luft stattfindet, sobald die Luftwellen eine Oberfläche von geeigneter Form sinden.

355. Echo. Den geometrischen Bedingungen der Restexion der Wellen nach einem gemeinschaftlichen Brennpunkte ist selten genügt; in vielen Fällen wird aber der Ton nach einigen Sekunden oder Bruchtheil-Sekunden von einem ähnlichen Tone gefolgt. Diese Erscheinung ist unter dem Namen Echo oder Wiederhall bekannt; sie ist von mehreren Umständen abhängig, die aber noch nicht gehörig festgestellt worden sind. Besonders das vielsache Echo läßt sich mit der vielsachen Restexion vergleichen, welche ein Lichtstrahl bei zwei geneigten Spiegeln erleidet.

Die Reslexion der Schallwellen kann auch noch an der Trennungsstäche zweier Luftschichten ungleicher Dichte erfolgen.

Bei den Seite 281 über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des

Schalles in der Luft angeführten Versuchen waren die Kanonenschüffe, die man auf der einen Station-wahrnahm, zuweilen von einem donnerähnlichen Rollen begleitet, welches 20—25" anhielt; öfters hörte man auch deutliche, secundare Schläge. Diese Phanomene sielen stets mit dem Erscheinen von Wolken am himmel zusammen; bei vollsommen reinem himmel war der Schuß stets nur einen Augenblick wahrzunehmen.

356. Totale Reflexion. Die Reflexion findet gleichfalls an der Oberfläche von Fluffigkeiten statt; die Reflexion kann selbst total werden, wenn die Welle im Innern der Fluffigkeit erzeugt wors den ist.

Bei den Versuchen von Colladon und Sturm (Seite 282), wurde der durch das Anschlagen der Glode unter dem Wasser hervorgebrachte Ton in der Luft sehr gut bis zu einer Entsernung von 200 Metern wahrgenommen; er verminderte sich aber schnell in dem Maße, als man sich entsernte. In der Entsernung von 400—500 Metern endlich wurde er selbst in der Nähe der Oberstäche des Wassers undeutlich und erst wahrzunehmen, sobald man das eine Ohr ins Wasser tauchte oder an das Ende eines akustischen Rohres brachte.


357. Interferenz der directen Welle und der restectirten. Wenn eine Schallwelle eine zu ihrer Richtung perpendiculare Ebene trifft, so wird sie auf sich selbst zurückgeworfen und bewegt die Lustsschichten, durch welche sie geht, auf dieselbe Weise, als wenn sie durch eine Erschütterung erzeugt worden wäre, welche der Erschütterung, durch welche sie in der That erzeugt worden ist, gleich aber entgegengesetzt ist, und deren Mittelpunkt symmetrisch zu dem ersten Erschütterungsmittelpunkte bezüglich der Resterionsebene liegt.

Dieses Gesetz ist durch den Calcul gefunden worden. Ohne den Beweis für daffelbe anzugeben, führen wir die beiden folgenden Consequenzen an, die durch den Bersuch nachgewiesen worden sind.

1. Wenn man eine Reihenfolge von Punkten betrachtet, die sich auf der Perpendicularen, die von dem Erschütterungspunkte zur Reslezionsebene gezogen ist, besinden, so sind in den Entsernungen $\lambda, 2 \lambda \ldots n \lambda$ dieser Ebene die diesen Wellen entsprechenden Lustschichten während der Schwingung in Ruhe, da sie die Grenze zwischen den entgegengesetz schwingenden Theilen ausmachen: man nennt diese Punkte Knoten oder Schwingungsknoten.

2. Die in den Entfernungen $\frac{1}{2}\lambda$, $\frac{2}{3}\lambda$, $\frac{5}{2}\lambda$ von der Resterions= ebene besindlichen Luftschichten sind dagegen durch gleiche Impulse und in derselben Richtung erregt worden, und haben die nämliche Geschwindigkeit.

358. Sprachrohr. Durch die Reslegion der reslectiven Schallwellen erflärt man sich die verstärkende Wirkung des Sprachrohres. Dieses Instrument besteht aus einem mehr oder minder langen conischen Rohre (Fig. 187), das mit einem Mundstück C am engen und einem trompetenartigen Fortsatz S am andern Ende versehen



ist. In dem Sprachrohre werden die von dem sprechenden Munde am engen Ende A ausgehenden Strahlen von den glatten Wänden z. B. auf der Linie MN bei A restectirt, bis sie parallel austreten, so daß dann der Schall eben so wie in einer chlindrischen Röhre, unter Uebertragung der Bewegung von Schicht zu Schicht in gleischem Waße, zu beträchtlichen Entsernungen hin, sast ungeschwächt sortgepslanzt werden kann.

859. Gigenschaften bes Tones. Man unterscheibet bei einem Tone den Rlang, die Intensität und die Bobe.

Der Klang (nach Einigen Klangfarbe, nach Chladni timbre) ist eine Eigenschaft, die sich besser fühlen als beschreiben läßt. So groß und mannichsaltig die Verschiedenheiten des Klanges sind, und so empfänglich unser Gehör für dieselben ist, so gering ist doch unserer Kenntniß von der Natur dieser Verschiedenheiten. Man schreibt die Eigenschaft des Klanges demjenigen Gesetz, nach welchem die Geschwindigkeiten des tönenden Körpers auf einander solgen, die in der Luftsäule die Veränderungen hervorbringen.

Die Intensität des Tones ist von der Amplitude der Bibrationen des tönenden Körpers, so wie von der direct erschütterten Wasse abhängig.

Der Ton einer Stimmgabel ist weit intensiver, wenn der Fuß des Instrumentes auf einen Tisch oder auf einen Resonanzboden gesetzt wird, als wenn die Stimmgabel isolirt vibrirt.

Ein in einem Ballon bewegtes Glöcklein bringt einen kanm


hörbaren Ton hervor, wenn die Luft im Ballon nur einige Centimeter Spannkraft hat; det Ton verstärkt sich in dem Maße, als die Dichte der Luft zunimmt.

In Bafferftoffgas bat der Ton teine größere Intenfitat, als in einer zu derfelben Dichte verdunnten Luft.

Die Intensität des Tones variirt im umgekehrten Verhaltnisse des Quadrates der Entfernung des Gehörorgans von dem Erschütterungsmittelpunkte. Es folgt dies aus dem Geses über die Fortpflanzung der Schallwellen in einem unbegrenzten elaflischen Medium.

Die Sohe ist diejenige Eigenschaft des Tones, die am leichtesten bestimmt werden kann und am Besten bekannt ist. Es ist dies eine Folge der wunderbaren Eigenschaft des Ohres, die Tone in dieser Beziehung vergleichen zu können. Die Sohe des Tones ist von der Anzahl der Schwingungen des könneden Körpers abhängig, was man vermittelst der Sirene nachweisen kann.

. 360. Die Strene. Dieser sinnreiche von Cagniard de la Tour ausgesonnene Apparat hat folgende Einrichtung. M (Fig. 188) ift eine Messingbuchse und auf der untern Seite mit einer Dessnung C versehen, in welche eine Röhre eingeschraubt ist, durch die der



Wind ans einem Geblase eintreten kann. In den oberen Deckel ber Buchfe M ift eine Reihe von Löchern gebohrt, die einen Rreis D bilden und gleich weit von einander abstehen (Rig. 189). D (Rig. 190) ift eine bewegliche Blatte, beren untere Rlache genau auf die darunter befindliche Platte A paßt; diese bewegliche Platte breht fich mit größerer ober geringerer Geschwindigfeit um die Are OX und ift mit einer Reihe von Deffnungen verseben, die den Deffnungen der andern Blatte A genau entsprechen, fo daß alle Deffnungen der Platte gleichzeitig geöffnet ober gefchloffen find, je nach= bem bei der Umdrehung der Platte die Deffnungen diefer oder die Awischenraume auf die Deffnungen des Dedels fallen. v ift eine Schraube ohne Ende am oberen Theile der Drebungsgre OX, a ein Rad mit hundert gahnen, das durch die Schraube ohne Ende in Bewegung gesetzt wird, b ein anderes Rad, welches bei jeder Umdrehung des Rades a nur um einen Rabn fortruckt. Die Axen Diefer Rader tragen Radeln, welche eingetheilte Bifferblatter durchlaufen (Rig. 190). Diefe Nadeln und die Rader, welche fie in Bewegung fegen, bilden den Rabler ber Sirene. Man kann ben Rabler nach Willführ in Bewegung fegen und anhalten. Bu diefem Amede braucht man nur den einen der beiden Andpfe, die an der Seite des Bablers befindlich find, in Bewegung ju fegen. Es ift noch zu ermahnen, daß die Deffnungen der Scheibe gegen die Alachen geneigt find, fo daß die Geschwindigkeit des Windes, welcher durch Die Windrohre in den Raften getrieben wird, binreicht, den Platten eine mehr oder weniger schnell drebende Bewegung mitzutheilen. Um nun das Spiel der Sirene als akustisches Instrument zu verfteben, nehmen wir an, daß fich in dem Deckel nur ein einziges Loch und in der Scheibe deren zehn finden. Dann wird während einer Umdrehung der Scheibe die Deffnung des Decels zehnmal geöffnet und gehnmal geschloffen fein, und mithin wird der Luftftrom, welcher durch die Windrohre eintritt, zehnmal stattfinden und zehnmal unterbrochen sein. Dies geschieht in 1, $\frac{1}{10}$ oder $\frac{1}{100}$ Sekunde, je nachdem die Scheibe 1, 10 ober 100 Umdrehungen in einer Sekunde macht, und da die Luft, welche lebhaft eingestoßen und plog= lich aufgehalten wird, bei jedem Bechsel eine Schwingung erzeugt, so folgt daraus, daß man bei jeder Umdrehung der Scheibe auf diese Beise 20 Schwingungen haben wird und folglich 20, 200, 2000 Schwin= gungen in der Sekunde. Auf diese Beise muß die Sirene Tone geben, die gradwelle fleigen oder vielmehr in unmerklichen Ruancen vom tiefften bis zum hochsten Tone sich erheben. Die Persuche bestätigen dies.

Bestimmung der Schwingungszahl. Die Anzahl der Schwingungen des erzeugten Schalles oder der in der Luft erregeten Undulationen läßt sich leicht bestimmen, wenn man die Anzahl der Umdrehungen der Scheibe in der Sesunde kennt, denn bei dem jedesmaligen Zusammenfallen der Löcher der beweglichen Scheibe mit den Löchern der nicht beweglichen Scheibe entsteht, eine doppelte Bibration oder eine vollständige Welle, und für jede Umdreshung sinden so viel Coincidencen statt, als Löcher auf einer jeden der beiden Scheiben befindlich sind.

Die Totalzahl der doppelten Vibrationen ist dann gleich der Anzahl der Löcher auf der einen Scheibe, multiplicirt mit der Anzahl der Umdrehungen.

Will man nun mit Hüsse der Sirene die Schwingungszahl eines Tones bestimmen, so führe man durch die untere Röhre einen Luftstrom und regulire denselben so lange, bis der Ton der Sirene mit dem gegebenen im Einklange ist. So wie diese Uebereinstimmung eingetreten ist, muß man, während die Tone hervorgebracht werden, zugleich gegen den Knopf des Zählers drücken, damit das Rad eingreist, und gegen den Knopf eines guten Chronometers, um die Zeit zu messen. Sodann muß man, nachdem etwa zwei Minuten lang der Einklang ausmerksam gehört worden ist, gleichzeitig den Zähler und das Chronometer anhalten. Durch Ablesen des Chronometers bei Beginn und beim Beendigen der Operation ersfährt man die Dauer des Versuches. Durch die Zeiger erfährt man die Anzahl der Umdrehungen der Platte.

N sei die Jahl, welche die Nadel des 100 Mal sich herumdreshenden Rades angiebt, n die Zahl, die durch die Nadel des anderren Pendels angegeben wird, p die Anzahl der Löcher der Scheibe, t die Dauer des Bersuchs, so giebt $\frac{(N.100+n)p}{t}$ die Anzahl der Osecillationen, die in der Einheit der Zeit vor sich gegangen sind.

361. Monochord. Durch die Sirene ermittelt man die absolute Höhe eines Tones; die relative bestimmt man mit Hülfe des Wonochordes. Dieses Instrument besteht, wie schon der Name sagt, in einer einzigen Satte, welche auf die gewöhnliche Weise am einen Ende an einem Ctifte ausgehängt, am andern Ende mittelst

eines Birbels gespannt wird, und über zwei Stege von gleicher Sobe läuft, welche die zum Schwingen bestimmte Länge abgrenzen. Um diese Länge abzuändern, wird ein dritter beweglicher Steg unstergeschoben. Die Formel

$$N = \frac{1}{RL} \sqrt{\frac{Pg}{\pi \delta}},$$

welche die Anzahl der Schwingungen einer Saite angiebt, zeigt, daß diese Zahl umgekehrt proportional der Länge des vis brirenden Theiles ift.

L bedeutet die Länge, R den Radius und & die Dichte ber Saite, P das spannende Gewicht, g die Acceleration der Schwere, n das Berhaltnig der Peripherie jum Durchmeffer.

.


•

•

·



.



. .

